



## Prime Teknoloji Domain Geçiř Dökümanı

İřlemlere bařlamadan önce masaüstünüzü ve belgelerinizi D diskiniz bulunuyorsa D diskinize veya harici bir diske yedeklemelisiniz. Daha sonra ařağıdaki iřlemler ile local kullanıcımıza bakıyoruz.

Bařlat ikonuna sağı tıklıyoruz ve 'Bilgisayar Yönetimine' giriyoruz.



Ařağıdaki görselde iřaretilen 'User' benim local kullanıcım. Bunu ilerde kullancağıız.



Forti clientimizi başlatıyoruz ve aşağıdaki ayarlar ile yeni şifremiz ile VPN başlatıyoruz.

FortiClient - Zero Trust Fabric Agent

File Help

FortiClient VPN

Upgrade to the full version to access additional features and receive technical support.

### Edit VPN Connection

VPN

SSL-VPN IPsec-VPN XML

Connection Name Primeteknoloji

Description

Remote Gateway vpn.bulutmix.com ✕

+Add Remote Gateway

☒ Customize port 10443

Single Sign On Settings ☐ Enable Single Sign On (SSO) for VPN Tunnel

Authentication ☐ Prompt on login ☒ Save login

Username isim.soyisim

Client Certificate None

☐ Enable Dual-stack IPv4/IPv6 address

Cancel Save


FortiClient - Zero Trust Fabric Agent

File Help

FortiClient VPN

Upgrade to the full version to access additional features and receive technical support.

VPN Connected



VPN Name Primeteknoloji

IP Address 10.150.10.1

Username isim.soyisim


Duration 00:00:02

Bytes Received 0 KB


Bytes Sent 2.74 KB

Disconnect


Daha sonra başlatı açıyoruz ve 'Ağ Bağlantılarını Görüntüle' yazıyoruz üzerine basarak başlatıyoruz.




Gelen ekranda bağlı olduğumuz internete çift tıklıyoruz.




Açılan ekranda 'Özellikler' butonuna tıklıyoruz.




Gelen Pencerede 'Internet Protokolü sürüm 4 (TCP/IPv4)' seçiyoruz.




Açılan IPv4 penceresinde 'Aşağıdaki DNS sunucu Adreslerini Kullan' seçeneğini işaretliyoruz ve 'Tercih Edilen DNS Sunucusu' kutusuna '10.30.41.5' IP adresini yazıyoruz. İşlemleri yaptıktan sonra tamam butonlarına basarak açılmış olan küçük pencereleri kapatıyoruz.



DNS ayarlarını bitirdikten sonra başlatı tıklıyoruz ve ayarlara giriyoruz.




Ayarlarda Sol panelden 'sisteme' tıklıyoruz ve daha sonra sağ ekranda açılan pencereden 'Sistem Bilgisine' tıklıyoruz.






Gelen pencereden 'Gelişmiş sistem ayarlarına' tıklıyoruz.




Açılan küçük pencerede 'Bilgisayar Adı' sekmesine geçiyoruz.





Buradan 'Değiştir' butonuna tıklıyoruz.




Gelen bu pencerede **Bilgisayar Adı** kutusuna ekran görüntüsündeki gibi başına 'PRM' ekleyerek sicil numaramızı yazıyoruz. Örnek: PRM-000000


Daha sonra alt tarafta bulunan üyelik kısmında 'Etki Alanı' kutusunu işaretliyoruz ve buraya 'primeteknoloji.local' yazıyoruz.

**NOT:** bulutmix.com yazıyorsa siliyoruz ve primeteknoloji.local ile değiştiriyoruz.


İşlemleri yaptıktan sonra 'Tamam' butonuna tıklıyoruz.



Tamam butonuna tıkladıktan sonra bilgisayarımızı yeniden başlatmamızı isteyecek ve bir uyarı gelecek buradan 'Tamam' butonuna tekrar tıklıyoruz.




Pencerelerde tamam butonuna tıkladıktan sonra **bilgisayarın şimdi veya sonra yeniden başlatılmasını** soracak buradan 'Şimdi Yeniden Başlat' butonuna tıklıyoruz.




Bilgisayarımız yeniden başlatıldığında görseldeki örnek gibi local kullanıcımız ile giriş yapıyoruz. Başta 'Bilgisayar Yönetiminden' baktığımız kullanıcı adının başında .\ olacak şekilde 'Diğer Kullanıcıyı' seçerek yazıyoruz.


(Parola boş olabilir kurulumunda nasıl yapıldıysa Kullanıcı adını .\user veya .\prime olabilir.)




.\User kullanıcımızla giriş yaptıktan sonra Forticlientimizi tekrar açıyoruz ve VPN başlatıyoruz.



VPN'in aktif olduğunu görüyoruz.



VPN'in aktif olduğunu gördükten sonra başlat ikonuna tıklıyoruz buradan **güç ikonuna** sağ tıklıyoruz ve **kilitleyi** seçiyoruz.







Kilitli ekranda sol alttan 'Diğer Kullanıcı' seçiyoruz ve kullanıcı adına mailimizi yazıyoruz şifremize ise **yeni verilen şifreyi** yazarak giriş yapıyoruz.

[isim.soyisim@primeteknoloji.com.tr](mailto:isim.soyisim@primeteknoloji.com.tr)


\*\*\*\*\*




Kullanıcımızla girişimizi yaptıktan sonra outlooku başlatıyoruz ve 'Sonraki' butonuna tıklıyoruz.



Gelen ekranda 'Evet' seçiliyken tekrar Sonraki butonuna tıklıyoruz.




Mail adresimizi otomatik bulacaktır tekrar 'Sonraki' butonuna tıklıyoruz.






Gelen pencerede 'Bana web sitesiyle ilgili bir daha soru sorma' seçeneğini işaretleyerek **izin ver** diyoruz.



Kurulum 3 aşamada tamamlanınca 'Son' butonuna tıklıyoruz ve mailimizin kurulumunu tamamlıyoruz.



Bu işlemleri yaptıktan sonra ki süreçte bilgisayarımızı açtığımızda **domain userla** giriş yapacağız.

**Örnek kullanıcı adı:** primeteknoloji\isim.soyisim veya [isim.soyisim@primeteknoloji.com.tr](mailto:isim.soyisim@primeteknoloji.com.tr) olarak.