

# SysY 语言定义(2022 版)<sup>1</sup>

---

## 1. SysY 语言概要

SysY 语言是编译系统设计赛要实现的编程语言。由 C 语言的一个子集扩展而成。每个 SysY 程序的源码存储在一个扩展名为 `sy` 的文件中。该文件中有且仅有一个名为 `main` 的主函数定义，还可以包含若干全局变量声明、常量声明和其他函数定义。SysY 语言支持 **int/float 类型** 和元素为 **int/float 类型** 且按行优先存储的**多维数组类型**，其中 **int** 型整数为 32 位有符号数；**float** 为 32 位单精度浮点数；**const** 修饰符用于声明常量。SysY 支持 **int** 和 **float** 之间的**隐式类型**，但是无显式的强制类型转化支持。

SysY 语言本身没有提供输入/输出(I/O)的语言构造，I/O 是以运行时库方式提供，库函数可以在 SysY 程序中的函数内调用。部分 SysY **运行时库函数的参数类型会超出 SysY 支持的数据类型，如可以为字符串**。SysY 编译器需要能处理这种情况，将 SysY 程序中这样的参数正确地传递给 SysY 运行时库。有关在 SysY 程序中使用哪些库函数，请参见 SysY 运行时库文档。

**函数：**函数可以带参数也可以不带参数，参数的类型可以是 **int/float** 或者数组类型；函数可以返回 **int/float** 类型的值，或者不返回值(即声明为 **void** 类型)。当参数为 **int/float** 时，按值传递；而参数为数组类型时，实际传递的是数组的起始地址，并且形参只有第一维的长度可以空缺。函数体由若干变量声明和语句组成。

**变量/常量声明：**可以在一个变量/常量声明语句中声明**多个**变量或常量，声明时可以带**初始化表达式**。所有变量/常量要求**先定义再使用**。在函数外声明的为全局变量/常量，在函数内声明的为局部变量/常量。

**语句：**语句包括赋值语句、表达式语句(表达式可以为空)、语句块、**if** 语句、**while** 语句、**break** 语句、**continue** 语句、**return** 语句。语句块中可以包含若干变量声明和语句。

**表达式：**支持基本的算术运算 (+、-、\*、/、%)、关系运算 (==、!=、<、>、<=、>=) 和逻辑运算 (!、&&、||)，非 0 表示真、0 表示假，而关系运算或逻辑

---

<sup>1</sup> SysY2022 版相比 2020 版，在基本类型上增加了 **float** 类型，支持元素类型为 **float** 的多维数组

运算的结果用 1 表示真、0 表示假。算符的优先级和结合性以及计算规则(含逻辑运算的“短路计算”)与 C 语言一致。

## 2. SysY 语言的文法

SysY 语言的文法采用扩展的 Backus 范式 (EBNF, Extended Backus-Naur Form) 表示, 其中:

- 符号[...]表示方括号内包含的为可选项;
- 符号{...}表示花括号内包含的为可重复 0 次或多次的项;
- 终结符或者是单引号括起的串, 或者是 **Ident**、**InstConst**、**floatConst** 这样的记号。

SysY 语言的文法表示如下, 其中 **CompUnit** 为开始符号:

编译单元	<b>CompUnit</b>	→ [ <b>CompUnit</b> ] ( <b>Decl</b>   <b>FuncDef</b> )
声明	<b>Decl</b>	→ <b>ConstDecl</b>   <b>VarDecl</b>
常量声明	<b>ConstDecl</b>	→ ' <b>const</b> ' <b>BType</b> <b>ConstDef</b> { ',' <b>ConstDef</b> } ';'
基本类型	<b>BType</b>	→ ' <b>int</b> '   ' <b>float</b> '
常数定义	<b>ConstDef</b>	→ <b>Ident</b> { '[' <b>ConstExp</b> ']' } '=' <b>ConstInitVal</b>
常量初值	<b>ConstInitVal</b>	→ <b>ConstExp</b>   '{' [ <b>ConstInitVal</b> { ',' <b>ConstInitVal</b> } ] '}'
变量声明	<b>VarDecl</b>	→ <b>BType</b> <b>VarDef</b> { ',' <b>VarDef</b> } ';'
变量定义	<b>VarDef</b>	→ <b>Ident</b> { '[' <b>ConstExp</b> ']' }   <b>Ident</b> { '[' <b>ConstExp</b> ']' } '=' <b>InitVal</b>
变量初值	<b>InitVal</b>	→ <b>Exp</b>   '{' [ <b>InitVal</b> { ',' <b>InitVal</b> } ] '}'
函数定义	<b>FuncDef</b>	→ <b>FuncType</b> <b>Ident</b> '(' [ <b>FuncFParams</b> ] ')' <b>Block</b>
函数类型	<b>FuncType</b>	→ ' <b>void</b> '   ' <b>int</b> '   ' <b>float</b> '
函数形参表	<b>FuncFParams</b>	→ <b>FuncFParam</b> { ',' <b>FuncFParam</b> }
函数形参	<b>FuncFParam</b>	→ <b>BType</b> <b>Ident</b> '[' ']' { '[' <b>Exp</b> ']' }
语句块	<b>Block</b>	→ '{' { <b>BlockItem</b> } '}'
语句块项	<b>BlockItem</b>	→ <b>Decl</b>   <b>Stmt</b>
语句	<b>Stmt</b>	→ <b>LVal</b> '=' <b>Exp</b> ';'   [ <b>Exp</b> ] ';'   <b>Block</b>   ' <b>if</b> ' '(' <b>Cond</b> ')' <b>Stmt</b> [ ' <b>else</b> ' <b>Stmt</b> ]   ' <b>while</b> ' '(' <b>Cond</b> ')' <b>Stmt</b>   ' <b>break</b> ' ';'   ' <b>continue</b> ' ';'   ' <b>return</b> ' [ <b>Exp</b> ] ';'
表达式	<b>Exp</b>	→ <b>AddExp</b> 注: SysY 表达式是 int/float 型



部变量的作用域不能重叠；

- SysY 语言中变量名可以与函数名相同。

## 2、注释

SysY 语言中注释的规范与 C 语言一致，如下：

- 单行注释：以序列 ‘//’ 开始，直到换行符结束，不包括换行符。
- 多行注释：以序列 ‘/\*’ 开始，直到第一次出现 ‘\*/’ 时结束，包括结束处 ‘\*/’。

注：请参考 ISO/IEC 9899 <http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1124.pdf> 第 66 页关于注释的定义

## 3、数值常量

SysY 语言中数值常量可以是整型数 **IntConst**，也可以是浮点型数 **FloatConst**。  
整型数 **IntConst** 的规范如下（对应 integer-const）：

整型常量	integer-const	→ decimal-const   octal-const   hexadecimal-const
	decimal-const	→ nonzero-digit   decimal-const digit
	octal-const	→ 0   octal-const octal-digit
	hexadecimal-const	hexadecimal-prefix hexadecimal-digit   hexadecimal-const hexadecimal-digit

hexadecimal-prefix → ‘0x’ | ‘0X’

nonzero-digit 为以下之一

1 2 3 4 5 6 7 8 9

octal-digit 为以下之一

0 1 2 3 4 5 6 7

hexadecimal-digit 为以下之一

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f A B C D E F

注：请参考 ISO/IEC 9899 <http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1124.pdf> 第 54 页关于整型常量的定义，在此基础上忽略所有后缀。

浮点型数 **FloatConst** 的定义参考 ISO/IEC 9899 <http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1124.pdf> 第 57 页关于浮点常量的定义，在此基础上忽略所有后缀。

### 3. SysY 语言的语义约束

符合上述文法的程序集合是合法的 SysY 语言程序集合的超集。下面进一步给出 SysY 语言的语义约束。

#### CompUnit

编译单元       $\text{CompUnit} \rightarrow [ \text{CompUnit} ] ( \text{Decl} \mid \text{FuncDef} )$   
声明               $\text{Decl} \rightarrow \text{ConstDecl} \mid \text{VarDecl}$

1. 一个 SysY 程序由单个文件组成，文件内容对应 EBNF 表示中的 `CompUnit`。在该 `CompUnit` 中，必须存在且仅存在一个标识为 ‘main’、无参数、返回类型为 `int` 的 `FuncDef`(函数定义)。main 函数是程序的入口点，main 函数的返回结果需要输出。
2. `CompUnit` 的顶层变量/常量声明语句(对应 `Decl`)、函数定义(对应 `FuncDef`)都不可以重复定义同名标识符 (`Ident`)，即便标识符的类型不同也不允许。
3. `CompUnit` 的变量/常量/函数声明的作用域从该声明处开始到文件结尾。

#### ConstDef

常数定义       $\text{ConstDef} \rightarrow \text{Ident} \{ '[' \text{ConstExp} ']' \} '=' \text{ConstInitVal}$

1. `ConstDef` 用于定义符号常量。`ConstDef` 中的 `Ident` 为常量的标识符，在 `Ident` 后、‘=’之前是可选的数组维度和各维长度的定义部分，在 ‘=’ 之后是初始值。
2. `ConstDef` 的数组维度和各维长度的定义部分不存在时，表示定义单个变量。此时 ‘=’ 右边必须是单个初始数值。
3. `ConstDef` 的数组维度和各维长度的定义部分存在时，表示定义数组。其语义和 C 语言一致，比如`[2][8/2][1*3]`表示三维数组，第一到第三维长度分别为 2、4、3，每维的下界从 0 编号。 `ConstDef` 中表示各维长度的 `ConstExp` 都必须能在编译时求值到**非负整数**。

ISO/IEC 9899 <http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1124.pdf> 第 125 页

6    If a designator has the form

`[ constant-expression ]`

then the current object (defined below) shall have `array` type and the expression shall be an integer constant expression. If the `array` is of unknown size, any nonnegative value is valid.

注意: **SysY** 在声明数组时各维长度都需要显式给出, 而不允许是未知的。

- 例如：下图中变量 a~e 的声明和初始化都是允许的。

```
int a[4][2] = {};
```

- ## VarDef

**变量定义**      VarDef → **Ident** { '[' ConstExp ']' }  
                     | **Ident** { '[' ConstExp ']' } '=' InitVal

1. **VarDef** 用于定义变量。当不含有‘=’和初始值时，其运行时实际初值未定义。
2. **VarDef** 的数组维度和各维长度的定义部分不存在时，表示定义单个变量。存在时，和 **ConstDef** 类似，表示定义多维数组。（参见 **ConstDef** 的第 2 点）
3. 当 **VarDef** 含有 ‘=’ 和初始值时，‘=’ 右边的 **InitVal** 和 **CostInitVal** 的结构要

求相同，唯一的区别是 `ConstInitVal` 中的表达式是 `ConstExp` 常量表达式，而 `InitVal` 中的表达式可以是当前上下文合法的任何 `Exp`。

4. `VarDef` 中表示各维长度的 `ConstExp` 必须是能求值到非负整数，但 `InitVal` 中的初始值为 `Exp`，其中可以引用变量，例如下图中的变量 `e` 的初始化表达式 `d[2][1]`。

```
int a[4][2] = {};
int b[4][2] = {1,2,3,4,5,6,7,8};
int c[4][2] = {{1,2},{3,4},5,6,7,8};
int d[4][2] = {1,2,{3},{5},7,8};
int e[4][2] = {{d[2][1],c[2][1]}, {3,4}, {5,6},{7,8}};
```

## 初值

常量初值	<code>ConstInitVal</code>	$\rightarrow$	<code>ConstExp</code>
			<code>  '{' [ ConstInitVal { ',' ConstInitVal } ] }'</code>
变量初值	<code>InitVal</code>	$\rightarrow$	<code>Exp   '{' [ InitVal { ',' InitVal } ] }'</code>

1. 全局变量声明中指定的初值表达式必须是常量表达式。
2. 常量或变量声明中指定的初值要与该常量或变量的类型一致

如下形式的 `VarDef` / `ConstDef` 不满足 SysY 语义约束：

```
a[4] = 4
a[2] = {{1,2}, 3}
a = {1,2,3}
```

3. 未显式初始化的局部变量，其值是不确定的；而未显式初始化的全局变量，其（元素）值均被初始化为 0 或 0.0。

## FuncFParam 与实参

函数形参     `FuncFParam`      $\rightarrow$      `BType Ident '[' ']' { '[' Exp ']' }`

1. `FuncFParam` 定义一个函数的一个形式参数。当 `Ident` 后面的可选部分存在时，表示数组定义。
2. 当 `FuncFParam` 为数组定义时，其第一维的长度省去（用方括号 `[]` 表示），而后面的各维则需要用表达式指明长度，长度是整型常量。
3. 函数实参的语法是 `Exp`。对于 `int/float` 类型的参数，遵循按值传递；对于数组类型的参数，则形参接收的是实参数组的地址，并通过地址间接访问实参

数组中的元素。

4. 对于多维数组，可以传递其中的一部分到形参数组中。例如，若 `int a[4][3]`，则 `a[1]` 是包含三个元素的一维数组，`a[1]` 可以作为参数传递给类型为 `int[]` 的形参。

## FuncDef

函数定义       $\text{FuncDef} \rightarrow \text{FuncType } \textbf{Ident} \text{'(' [FuncFParams] ')'} \text{Block}$

1. `FuncDef` 表示函数定义。其中的 `FuncType` 指明返回类型。
  - a) 当返回类型为 `int/float` 时，函数内所有分支都应当含有带有 `Exp` 的 `return` 语句。不含有 `return` 语句的分支的返回值未定义。
  - b) 当返回值类型为 `void` 时，函数内只能出现不带返回值的 `return` 语句。
2. `FuncDef` 中形参列表 (`FuncFParams`) 的每个形参声明 (`FuncFParam`) 用于声明 `int/float` 类型的参数，或者是元素类型为 `int/float` 的多维数组。`FuncFParam` 的语义参见前文。

## Block

1. `Block` 表示语句块。语句块会创建作用域，语句块内声明的变量的生存期在该语句块内。
2. 语句块内可以再次定义与语句块外同名的变量或常量（通过 `Decl` 语句），其作用域从定义处开始到该语句块尾结束，它隐藏语句块外的同名变量或常量。

## Stmt

1. `Stmt` 中的 `if` 类型语句遵循就近匹配。
2. 单个 `Exp` 可以作为 `Stmt`。`Exp` 会被求值，所求的值会被丢弃。

## LVal

1. `LVal` 表示具有左值的表达式，可以为变量或者某个数组元素。
2. 当 `LVal` 表示数组时，方括号个数必须和数组变量的维数相同（即定位到元素）。
3. 当 `LVal` 表示单个变量时，不能出现后面的方括号。



## Exp 与 Cond

1. Exp 在 SysY 中代表 int/float 型表达式，故它定义为 AddExp；Cond 代表条件表达式，故它定义为 LOrExp。前者的单目运算符中不出现 '!', 后者可以出现。此外，当 Exp 作为数组维度时，必须是非负整数。
2. LVal 必须是当前作用域内、该 Exp 语句之前有定义的变量或常量；对于赋值号左边的 LVal 必须是变量。
3. 函数调用形式是 Ident '(' FuncRParams ')', 其中的 FuncRParams 表示实际参数。实际参数的类型和个数必须与 Ident 对应的函数定义的形参完全匹配。
4. SysY 中算符的优先级与结合性与 C 语言一致，在上面的 SysY 文法中已体现出优先级与结合性的定义。

## 隐式类型转换

SysY 语言的 int 和 float 类型的数有以下隐式类型转换：

- 1、当 float 类型的值隐式转换为整型时，例如通过赋值 `int i = 4.0`；小数部分将被丢弃；如果整数部分的值不在整型的表示范围，则其行为是未定义的；
- 2、当 int 类型的值转换为 float 型时，例如通过赋值 `float j = 3`；则转换后的值保持不变。

注：编译器在实现隐式类型转换时，需要结合硬件体系结构提供的类型转换指令或运行时的 ABI（应用二进制接口）。例如，对于 ARM 架构，可以调用运行时

ABI 函数 `float __aeabi_i2f(int)` 来将 int 转换为 float。

参见 <https://developer.arm.com/documentation/ihl0043/latest>