

Criação da Conta do Autoatendimento

Regras Gerais

- R1. O autoatendimento permite a criação de 04 tipos de contas, tais como: "Agente", "Transportador Autônomo", "Responsável Técnico", "Responsável Legal".
- Agente e Transportador Autônomo: O formulário de criação de conta não contém a informação do CNPJ do Transportador.
 - Responsável Técnico e Responsável Legal: O formulário de criação de conta deve exigir o preenchimento do CNPJ do Transportador.
- R2. Quando o usuário preencher o formulário de criação de conta e enviar os dados o sistema deve realizar os seguintes passos: criar a conta do usuário; executar processo de validação da conta; prosseguir para etapa de verificação do e-mail.
- R3. Quando o usuário preencher o formulário com o código de verificação do e-mail, o sistema deve realizar os seguintes passos: validar código informado; salvar informação de que e-mail foi validado; prosseguir para etapa de verificação do telefone.
- R4. Quando o usuário preencher o formulário com o código de verificação do telefone, o sistema deve realizar os seguintes passos: validar código informado; salvar informação de que telefone foi validado; efetuar login no sistema.
- R5. Após o login o sistema deve verificar a situação do tipo de conta do usuário. Seguir as seguintes condições abaixo:
- Processo de validação da conta ainda não terminou e por isso não foi possível identificar se o usuário possui permissão para ser Responsável Técnico ou Responsável Legal. Exibir layout definido no arquivo de protótipo, descrito no sumário: Mensagem de Aguardando Resposta da ANTT
 - Processo de validação da conta terminou e o Responsável Técnico não consta no cadastro do transportador. Exibir layout definido no arquivo de protótipo, descrito no sumário: Mensagem de Ativação da Conta Rejeitada.
 - Processo de validação da conta falhou por problemas no serviço da ANTT. Exibir layout definido no arquivo de protótipo, descrito no sumário: Mensagem de Falha na Comunicação da ANTT.
 - Sempre que uma funcionalidade do sistema for acessada, deverá ser exibido um dos layouts acima até que a conta esteja ativa.

Processo Criar Conta

- Validar o preenchimento do formulário;
- Adicionar a informação do telefone na tabela de USUARIO;
- Adicionar a informação na tabela de USUARIO_NIVEL como inativo;
- Adicionar as informações de tipo de conta do usuário, CNPJ do transportador, código da situação da conta (PEN), data de cadastro, data da situação na tabela USUARIO_NIVEL_PRECADASTRO;

Processo de Validação da Conta

- Executar a validação da conta de acordo com os dados de cadastro:
 - Quando tipo de conta for Agente, salvar como ativo na tabela USUARIO_NIVEL, e os campos código da situação (ATI), data da situação, na tabela USUARIO_NIVEL_PRECADASTRO;

- Quando tipo de conta for Transportador Autônomo, efetuar a sincronização do transportador, posteriormente salvar como ativo, ID do Transportador na tabela USUARIO_NIVEL, e os campos código da situação (ATI), data da situação, na tabela USUARIO_NIVEL_PRECADASTRO;
- Quando tipo de conta for Responsável Técnico, efetuar a sincronização do transportador, posteriormente salvar como ativo, o ID do Transportador na tabela USUARIO_NIVEL, e os campos código da situação (ATI), data da situação, na tabela USUARIO_NIVEL_PRECADASTRO. Caso o CPF do usuário não conste nos dados do transportador, o código da situação ficará como REJ;
- Quando tipo de conta for Responsável Legal, efetuar a sincronização do transportador, posteriormente salvar como ativo, o ID do Transportador na tabela USUARIO_NIVEL, e os campos código da situação (ATI), data da situação, na tabela USUARIO_NIVEL_PRECADASTRO; Caso o CPF do usuário não conste nos dados do transportador, o código da situação ficará como REJ;
- Quando houver um erro no processo de sincronização, então, salvar os campos código da situação (ERS), data da situação, na tabela USUARIO_NIVEL_PRECADASTRO;

TIPO DE CONTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
AGN	Agente
TAC	Transportador Autônomo
RPT	Responsável Técnico
RPL	Responsável Legal

SITUAÇÃO DO USUARIO_NIVEL_PRECADASTRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ATI	ATIVO
REJ	REJEITADO
PEN	PENDENTE
ERR	ERRO NA ANTT
INA	INATIVO

USUARIO_NIVEL_PRECADASTRO

```

UNP_ID INT NOT NULL
UNI_ID INT NOT NULL
UNP_COD_TIPO_CONTA CHAR(3) NOT NULL
UNP_CPF_CNPJ_TRANSPORTADOR VARCHAR(14) NULL
UNP_NUM_VERIFICACAO_EMAIL CHAR(6) NULL,
UNP_NUM_VERIFICACAO_CELULAR CHAR(6) NULL,
SIT_COD CHAR(3) NOT NULL
UNP_DTH_CADASTRO DATETIME NOT NULL
UNP_DTH_SITUACAO DATETIME NOT NULL

```

NOVOS CAMPOS TABELA USUARIO

```

USU_TXT_CELULAR VARCHAR(20) NULL
USU_FLG_EMAIL_VALIDADO BIT NOT NULL
USU_FLG_CELULAR_VALIDADO BIT NOT NULL

```