



Mac OS X 10.6 Snow Leopard

インストール & 設定ガイド

Mac OS X をインストールする前にこの書類をお読みください。Mac OS X のインストールに関する重要な情報が記載されています。

動作環境

Snow Leopard にアップグレードするか、またははじめて Snow Leopard をインストールするときは、次の仕様を満たす Mac が必要です：

- Intel プロセッサ
- 内蔵または外付け DVD ドライブ、あるいは「DVD または CD 共有」
- 1 GB 以上の RAM
- 内蔵ディスプレイ、またはコンピュータが対応しているアップルのビデオカードに接続されたディスプレイ
- 5 GB 以上の空きディスク領域 (開発者用ツールも含めてインストールするには 7 GB 以上の空きディスク領域が必要)

Mac OS X をアップグレードする

次の簡単な手順に従うだけで、Mac OS X Snow Leopard にアップグレードできます。

- 1 Mac OS X インストールディスクをセットします。
- 2 「Install Mac OS X」アイコンをダブルクリックします。
「ようこそ」パネルが表示された後に、使用許諾契約が表示されます。ソフトウェア使用許諾契約を読み、同意します。
- 3 ディスクを選択するパネルで、現在の Mac OS X ディスクを選択します (ほとんどの場合は 1 つのディスクしか選択できません)。

- 4 オプションのソフトウェアを選択または選択解除するときは、「カスタマイズ」をクリックします。

プリンタドライバ、フォント、言語環境など、インストールする一部のソフトウェアをカスタマイズできます。カスタムインストールパネルで、インストールしたいソフトウェアを選択してから、「OK」をクリックします。

参考：Mac OS Xをインストールするためのディスク領域が不足しているというメッセージが表示される場合は、領域を節約するために項目を選択解除できます。

- 5 「インストール」をクリックします。

開いているアプリケーションを終了してインストールを開始するには、表示されたメッセージ内にある「インストール」をクリックします。管理者パスワードの入力を求めるメッセージが表示されたら、それを入力します。

別のコンピュータの光学式ドライブを使ってアップグレードする

「DVD または CD 共有」を利用すれば、光学式ドライブが搭載されていない Mac の Mac OS X を、別のコンピュータの光学式ドライブを使ってアップグレードできます（または、iLife アプリケーションを再インストールできます）。別のコンピュータでは、Mac OS X 10.4.10 以降、Microsoft Windows XP、または Windows Vista を使用している必要があります。

参考：光学式ドライブが搭載されていない Mac の Mac OS X をアップグレードする際は、「Mac OS X リモートインストール」を使用する必要はありません。ただし、お使いの Mac を出荷時のオリジナルの設定に戻さなければならない場合、または Mac OS X を消去して再インストールしなければならない場合は、「Mac OS X リモートインストール」を使用する必要があります。

- 1 両方のコンピュータが同一のネットワーク上（有線または無線）にあることを確認します。
- 2 光学式ドライブを使うほうのコンピュータに、「DVD または CD 共有」がインストールされていることを確認します。Mac OS X 10.5.3 以降を搭載した Mac には、「DVD または CD 共有」がすでにインストールされています。
 - Mac OS X 10.4.10 ~ 10.5.2 を搭載した Mac に「DVD または CD 共有」をインストールするには、次の Web サイトを参照してください：
http://support.apple.com/downloads/DVD_or_CD_Sharing_Setup_Update_for_Mac?viewlocale=ja_JP
 - Windows コンピュータの場合は http://support.apple.com/downloads/DVD_or_CD_Sharing_Update_1_0_for_Windows?viewlocale=ja_JP を参照してください。
- 3 光学式ドライブを使うほうのコンピュータで、「DVD または CD 共有」がオンになっていることを確認します。
 - Mac で「DVD または CD 共有」をオンにするには、「共有」環境設定の「DVD または CD 共有」チェックボックスを選択します。
 - Windows コンピュータでは、「DVD または CD 共有」コントロールパネルの「CD または DVD 共有を使用可能にする」を選択します。
- 4 コンピュータの光学式ドライブにインストールディスクをセットします。
- 5 Mac OS X（または iLife アプリケーション）をインストールするコンピュータの、Finder のウィンドウのサイドバーで、「デバイス」の下にある「リモートディスク」を選択します。

「使用を依頼」ボタンが表示された場合は、ボタンをクリックします。インストールディスクをセットしたコンピュータで、「了解」をクリックします。
- 6 ディスクを選択して、「インストーラ」を開き、画面に表示される指示に従います。

Time Machine を使ってシステムのバックアップを作成する／システムを復元する

Snow Leopard をインストールした後、Time Capsule、外付け USB ドライブ、または外付け FireWire ドライブをコンピュータに接続し、「Time Machine」を使ってコンピュータ上のすべての項目の最新コピーを作成します。Snow Leopard を再インストールする必要がある場合、Time Machine バックアップを作成済みであれば、リストアユーティリティを使ってコンピュータ上のすべての項目を以前の状態に復元できます。

- 1 Mac OS X インストールディスクをセットし、「Install Mac OS X」アイコンをダブルクリックします。
- 2 「インストーラ」で、「ユーティリティ」をクリックして、次に「再起動」をクリックします。
- 3 Language Chooser が表示されたら、言語を選択して、「続ける」ボタン（矢印の形）をクリックします。
- 4 「ユーティリティ」>「バックアップからシステムを復元」と選択して、表示される画面で「続ける」をクリックします。
- 5 バックアップ元を選択します。

復元したい Time Machine バックアップが保存されているディスクを選択して、画面に表示される指示に従います。

参考：システムを復元すると、選択したボリュームの内容がすべて消去されます。

コンピュータを出荷時の設定に戻す

コンピュータを出荷時のオリジナルの設定に戻す必要がある場合は、コンピュータに付属のインストールディスクを使用します。

重要：コンピュータを出荷時のオリジナルの設定に戻す場合は、コンピュータ上のすべてのデータ（ユーザアカウント、ネットワーク設定、すべてのファイルとフォルダ）が削除されます。元に戻す前に、残しておきたいファイルを別のディスクにコピーしてバックアップを作成してください。Mac OS X を再インストールした後簡単に再接続できるように、「ネットワーク」環境設定のネットワーク設定を書き留めておいてください。

- 1 コンピュータに付属の Mac OS X インストールディスクをセットし、「Install Mac OS X」アイコンをダブルクリックします。

参考：「Mac OS X リモートインストール」を利用すれば、光学式ドライブが搭載されていない Mac の Mac OS X を、別のコンピュータの光学式ドライブを使って出荷時の設定に戻すことができます。「Mac OS X リモートインストール」を使うには、まず本書で後出の「「Mac OS X リモートインストール」を使う」の手順に従ってください。その後で、このセクションの手順 3 に進みます。
- 2 「インストーラ」で、「ユーティリティ」をクリックして、次に「再起動」をクリックします。
- 3 Language Chooser が表示されたら、言語を選択して、「続ける」ボタン（矢印の形）をクリックします。
- 4 「ユーティリティ」>「ディスクユーティリティ」と選択します。

- 5 左側のリストからディスクを選択して、「消去」タブをクリックします。
- 6 「フォーマット」ポップアップメニューから「Mac OS 拡張 (ジャーナリング)」を選択し、ディスクの名前を入力して、「消去」をクリックします。

ディスクが消去されたら、「ディスクユーティリティ」>「ディスクユーティリティを終了」と選択し、Mac OS X の「インストーラ」の手順に従って Mac OS X を再インストールします。

参考：インストールが完了すると、お使いのコンピュータに付属のアプリケーション・インストール・ディスクを使って iLife アプリケーション（「GarageBand」、「iPhoto」、「iMovie」、「iDVD」、および「iWeb」）を再インストールすることを求められます。iLife アプリケーションを再インストールするときは、アプリケーション・インストール・ディスクを挿入し、「Install Bundled Software」アイコンをダブルクリックしてから、画面に表示される指示に従ってください。

「Mac OS X リモートインストール」を使う

光学式ドライブが搭載されていない Mac の場合でも、別のコンピュータの光学式ドライブから「Mac OS X リモートインストール」を使用することで、コンピュータを出荷時の設定に戻したり、Mac OS X を消去して再インストールすることができます。別のコンピュータでは、Mac OS X 10.4.10 以降、Microsoft Windows XP、または Windows Vista を使用している必要があります。

- 1 両方のコンピュータが同一のネットワーク上（有線または無線）にあることを確認します。

参考：「Mac OS X リモートインストール」は、WEP で保護されたワイヤレスネットワークでは使用できません。
- 2 光学式ドライブを使うほうのコンピュータに、「DVD または CD 共有」がインストールされていることを確認します。Mac OS X 10.5.3 以降を搭載した Mac には、「DVD または CD 共有」がすでにインストールされています。
 - Mac OS X 10.4.10 ~ 10.5.2 を搭載した Mac に「DVD または CD 共有」をインストールするには、次の Web サイトを参照してください：
http://support.apple.com/downloads/DVD_or_CD_Sharing_Setup_Update_for_Mac?viewlocale=ja_JP
 - Windows コンピュータの場合は http://support.apple.com/downloads/DVD_or_CD_Sharing_Update_1_0_for_Windows?viewlocale=ja_JP を参照してください。
- 3 コンピュータの光学式ドライブに Mac OS X インストールディスクをセットします。
- 4 光学式ドライブを使用するコンピュータで、「Mac OS X リモートインストール」を開きます。
 - Mac の場合は、「Mac OS X リモートインストール」は「アプリケーション」フォルダ内の「ユーティリティ」フォルダにあります。
 - Windows コンピュータの場合は、「インストールアシスタント」から「Mac OS X リモートインストール」を選びます。
- 5 画面に表示される指示に従います。

概要説明を読み、使いたいインストールディスクを選んでから、ネットワークタイプに応じて AirMac または Ethernet を選びます。「続ける」をクリックすると、次のパネルが開きます。
- 6 ソフトウェアをインストールするコンピュータで、Option キーを押しながらコンピュータを再起動すると、使用できる起動ディスクのリストが表示されます。

- 7 インストールディスクをセットしたコンピュータの「Mac OS Xリモートインストール」で「続ける」をクリックします。

参考：手順 5 で AirMac をネットワークとして選んだ場合は、ポップアップメニューから AirMac ネットワークを選びます。信号の強度を示す AirMac 状況アイコンが表示されたら、「リモートインストール Mac OS X」で「続ける」をクリックします。

- 8 ソフトウェアをインストールするコンピュータで、インストールディスクを選択してから、ディスクのアイコンの下にある矢印をクリックします。

Mac OS X を消去して再インストールするには、本書で前出の「コンピュータを出荷時の設定に戻す」の手順 3 を参照してください。

別のコンピュータの光学式ドライブを使ってアプリケーションを再インストールする

「Mac OS X リモートインストール」を使ってコンピュータを出荷時の設定に戻す場合は、お使いのコンピュータに付属のアプリケーション・インストール・ディスクを使って iLife アプリケーション（「GarageBand」、「iPhoto」、「iMovie」、「iDVD」、および「iWeb」）を再インストールする必要があります。

iLife アプリケーションを再インストールするときは、本書で前出の、「別のコンピュータの光学式ドライブを使ってアップグレードする」の手順に従ってください。

インストールに関するヒント

ここでは、Mac OS X のインストールと使いかたについてのよくある質問に対する回答を示します。

インストール中にキーボードを使用する

Mac OS X の「インストーラ」と「Mac OS X 設定アシスタント」の操作は、すべてキーボードを使って行うことができます。Tab キーを使ってボタン、ポップアップメニュー、その他のオプション間を移動します。ポップアップメニューを開くときは、下矢印キーを押します。項目を選択するには、スペースバーを押します。

プリンタおよびスキャナのソフトウェアをアップデードする

インストール中に、プリンタとスキャナのソフトウェアを Snow Leopard 対応版にアップグレードできる場合は、自動的にアップグレードされます。非対応のソフトウェアはアップグレード中に削除される場合があります。対応しているプリンタとスキャナの機種については、

http://support.apple.com/kb/HT3669?viewlocale=ja_JP を参照してください。

QuickTime 7 Pro ユーザのための情報

Snow Leopard 対応版の QuickTime Player 7 アプリケーションを入手できます。Snow Leopard で「QuickTime 7 Pro」を使用する方法については、

http://support.apple.com/kb/HT3678?viewlocale=ja_JP を参照してください。

「インストーラ」でディスクを修復できない

「インストーラ」でディスクを修復できないことを示すメッセージが表示された場合は、ディスクを消去する必要があるかもしれません。ディスクを消去する前に、お持ちのファイルを外部のディスクにコピーしておいてください。Mac OS X を消去して再インストールする準備ができれば、この書類の「Mac OS X を消去して再インストールする」の手順に従ってください。

インストーラが開かない

「インストーラ」が開かない場合は、C キーを押しながらコンピュータを再起動して、Mac OS X インストールディスクを使ってコンピュータを起動します。それでも「インストーラ」が開かない場合は、マウスまたはトラックパッドのボタンを押しながらコンピュータを再起動して、ディスクを取り出します。コンピュータが起動した後に、Mac OS X インストールディスクをセットします。「起動ディスク」環境設定を使用して、このディスクを起動ディスクとして選択してから、再起動します。

「DVD または CD 共有」を使っても「インストーラ」が開かない場合は、「Mac OS X リモートインストール」を使ってみてください。

コンピュータがネットワークに接続されている場合、ネットワーク管理者が、ソフトウェアのインストールまたは Mac OS X のアップグレードをユーザが実行できないようにしていることがあります。その場合はネットワーク管理者に問い合わせてください。

インストールが失敗した

Mac OS X をインストールできなかった場合、次のことを試してください：

- 1 インストール時に必要のない外部装置をすべて取り外します。
- 2 アップル以外の製造元のカードをすべて取り外します。
- 3 Mac OS X のインストールをもう一度実行してみます。
- 4 それでも Mac OS X をインストールできない場合は、「ユーティリティ」>「ディスクユーティリティ」と選択します。インストール先のディスクを選択して、「First Aid」をクリックしてから、「ディスクを修復」をクリックします。問題を修復したら、「ディスクユーティリティ」を終了してから、「続ける」をクリックしてもう一度インストールを試みます。

それでも Mac OS X をインストールできない場合は、ディスクを消去してから Mac OS X をインストールしてみてください。ディスクを消去する前に、お持ちのファイルを外部のディスクにコピーしておいてください。Mac OS X を消去して再インストールする準備ができれば、この書類の「Mac OS X を消去して再インストールする」の手順に従ってください。

Mac OS X を消去して再インストールする

Mac OS X を消去して再インストールする必要がある場合は、「インストーラ」の最初のパネルで、「ユーティリティ」をクリックしてから「再起動」をクリックします。

参考：光学式ドライブが搭載されていない Mac でも、別のコンピュータの光学式ドライブから「Mac OS X リモートインストール」を使用することで、Mac OS X を消去して再インストールすることができます。「Mac OS X リモートインストール」を使うには、まずこの書類の「Mac OS X リモートインストール」を使う」の手順に従ってから、以下の手順に従ってください。

言語を選択した後に、「ユーティリティ」>「ディスクユーティリティ」と選択します。左側のリストからディスクを選択してから、「消去」タブをクリックします。「フォーマット」ポップアップメニューから「Mac OS 拡張（ジャーナリング）」を選択し、ディスクの名前を入力して、「消去」をクリックします。ディスクが消去されたら、「ディスクユーティリティ」>「ディスクユーティリティを終了」と選択し、Mac OS X の「インストーラ」の手順に従って Mac OS X を再インストールします。

アカウントとパスワードに関するヒント

ここでは、ユーザ名、パスワード、およびログインについてのよくある質問に対する回答を示します。

コンピュータにログインできない

名前とパスワードを、大文字と小文字の区別も含めて作成した通りに入力していることを確認します。それでもログインできないときに、管理者ユーザ（最初に作成したユーザなど）の名前とパスワードが分かっている場合は、管理者としてログインし、「アカウント」環境設定でパスワードを変更します。

パスワードを忘れたのでリセットしたい

パスワードを忘れたときに、Mac OS X インストールディスクを持っている場合は、ディスクをセットし、C キーを押しながらコンピュータを再起動します。お使いのコンピュータが光学式ドライブを備えていない場合は、「Mac OS X リモートインストール」を使用してください。Mac OS X の「インストーラ」が表示されたら、言語を選択し、「ユーティリティ」>「リセットパスワード」と選択して、画面に表示される指示に従います。

リモート・ユーザ・アカウントにログインできない

サーバにログインしてユーザアカウントにアクセスしようとしても、ログインできない場合は、システム管理者に問い合わせてください。

追加情報

Mac OS X について詳しくは www.apple.com/jp/macosex を参照してください。

Mac OS X の使いかたの最新情報については、インターネットに接続して「Mac ヘルプ」を開いてください。「Mac ヘルプ」を開くには、「Finder」で「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択します。

すべてのアップル製品に関するその他のサポート情報と技術情報については、www.apple.com/jp/support を参照してください：