

ID	Окружение	Серьезность	Приоритет	Заголовок	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Вложения	Комментарии	Тестировщик
T-1	Система: Windows 11 64-bit; Google Chrome версия 122.0.6261.131 (Официальная сборка).	Trivial	High	Грамматическая ошибка в кнопке "Забронировать".	1. Открыт сайт: https://internship-intabia.surge.sh/ .	1. Посмотреть на кнопку "Забронировать".	1. В написании текста нет грамматических ошибок.	1. Текст указан с ошибкой, отображается слово "Забронитровать".	https://drive.google.com/file/d/1PWPbZej9B6yWla7hFN8WzE2Pb3Fr8P18/view?usp=sharing		
T-2	Система: Windows 11 64-bit; Google Chrome версия 122.0.6261.131 (Официальная сборка). Монитор 17.3 дюйма.	Trivial	High	Окно "Места успешно забронированы!" отображается, если не добавлять места в "Список выбранных мест".		1. Нажать на кнопку "Забронировать".	1. В окне в тексте указано: "Место 1 ряд 1 успешно забронировано!".	1. В окне в тексте указано: "Места 1 ряд 1 успешно забронированы!".		Ошибка в тексте отображается при выборе любого места.	
T-3	Система: Windows 11 64-bit; Google Chrome версия 122.0.6261.131 (Официальная сборка).	Major	Medium	Не работает кнопка удаления в "Список выбранных мест".	Навести курсор на иконку места 1 ряд 1	1. Нажать на иконку.	1. Место добавляется в "Список выбранных мест", отображается итоговая стоимость "300 Р".	1. Место добавляется в "Список выбранных мест", отображается итоговая стоимость "300 Р".		Баг повторяется с любым выбранным местом. Удалить билет можно при помощи кнопки "Отменить", но если в списке находится больше 1 билета, то они удаляются тоже. Также удалить можно при помощи нажатия на выбранное ранее место.	
						2. Навести курсор мыши на иконку удаления (мусорное ведро);	2. Кнопка подсвечивается;	2. Кнопка подсвечивается;			
						3. Нажать на кнопку.	3. Срабатывает анимация нажатия на кнопку, выбранный билет удаляется из списка.	3. Срабатывает анимация нажатия на кнопку, но выбранный билет остается в списке.			
T-4	Система: Windows 11 64-bit; Google Chrome версия 122.0.6261.131 (Официальная сборка). Монитор 17.3 дюйма.	Major	High	После бронирования места отображаются, как свободные.	1. Добавлено место 1 ряд 1 в "Список выбранных мест".	1. Нажать кнопку "Забронировать".	1. Отображается окно с информацией о забронированных местах;	1. Отображается окно с информацией о забронированных местах;		Баг повторяется при любом количестве забронированных мест, которые подсвечиваются в зависимости от ценовой политики. (пурпурным или синим)	
						2. Нажать на кнопку "ок".	2. Отображается главный экран бронирования билетов, забронированное место подсвечивается серым цветом и отмечено как "Бронь".	2. Отображается главный экран бронирования билетов, ранее выбранное место подсвечивается пурпурным цветом и доступно для бронирования.			
T-5	Система: Windows 11 64-bit; Google Chrome версия 122.0.6261.131 (Официальная сборка). Монитор 17.3 дюйма.	Critical	High	"Список выбранных мест" перекрывает кнопку "Забронировать" при добавлении в него 5 и более мест.	1. Добавлены места с 1 по 5 ряд 1 в "Список выбранных мест".	1. Навести курсор мыши на кнопку "Забронировать".	1. Кнопка подсвечивается.	1. Кнопка не подсвечивается.		Баг повторяется при добавлении любых 5 и более мест.	
						2. Нажать на кнопку "Забронировать".	2. Отображается окно с информацией о забронированных местах.	2. На кнопку невозможно нажать, так как ее перекрывает "Список выбранных мест".			
T-6	Система: Windows 11 64-bit; Google Chrome версия 122.0.6261.131 (Официальная сборка). Монитор 17.3 дюйма.	Major	High	Некорректный подсчет конечной суммы при добавлении в "Список выбранных мест" двух категорий мест.	1. Добавлено место 1 ряд 1 в "Список выбранных мест".	1. Добавить место 1 ряд 4 в "Список выбранных мест".	1. Место добавляется в "Список выбранных мест", отображается итоговая стоимость двух мест "700 Р".	1. Место добавляется в "Список выбранных мест", отображается итоговая стоимость двух мест "600 Р".		Баг срабатывает при любой комбинации двух категорий мест. (например: если добавить 1 и более место из категории 300 Р и 1 и более место из категории 400 Р)	
T-7	Система: Apple iPhone 15 Pro.	Major	High	Отсутствует адаптация мобильной версии сайта.		1. Открыть на мобильном устройстве сайт: https://internship-intabia.surge.sh/	1. Версия сайта корректно отображается, адаптируясь под мобильное устройство.	1. Отображается десктопная версия сайта, не адаптируется под мобильное устройство.			
T-8	Система: Windows 11 64-bit; Google Chrome версия 122.0.6261.131 (Официальная сборка). Монитор 17.3 дюйма.	Trivial	Medium	Грамматическая ошибка в окне "Места успешно забронированы!".	1. Добавлено место 1 ряд 1 в "Список выбранных мест".	1. Нажать на кнопку "Забронировать".	1. В окне в тексте указано: "Место 1 ряд 1 успешно забронировано!".	1. В окне в тексте указано: "Места 1 ряд 1 успешно забронированы!".		Ошибка в тексте отображается при выборе любого места.	