

№	Описание проверки	Статус проверки Chrome	Статус проверки Firefox	Статус проверки Safari	ID Баг- репорта
проверка интерфейса и логики страницы входа и регистрации					
	интерфейс				
1	окно входа и регистрации располагается в правой части экрана	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
2	окно входа и регистрации квадрат залитый белым цветом с закругленными краями размером 400*480px	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
3	окно входа и регистрации содержит в верхней части вкладки login(вход) и signup(регистрация) слева направо	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
4	выбранная вкладка в окне входа и регистрации подсвечивается снизу полосой в длину вкладки красного цвета #88122B	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
5	Текст в выбранной вкладке в окне входа и регистрации выделен черным цветом #121432	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
6	не выбранная вкладка в окне входа и регистрации не подсвечена не выделена	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
7	текст в невыбранной вкладке не выделен, цвет текста #717284	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
8	при наведении курсора на невыбранную вкладку текст внутри становится черного цвета #121432	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
9	при наведении курсора на любую вкладку в окне входа и регистрации курсор превращается в руку с указательным пальцем	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
10	Размер текста во вкладках окна входа и регистрации 16 px	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
11	Расположение текста по центру вкладки для обеих вкладок окна вход и регистрация	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
12	размер вкладок визуально равнозначный в окне входа и регистрации	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
проверка вкладки Log in (входа)					
13	на вкладке сверху вниз представлены поля ввода текста email, password, ссылка восстановления пароля, кнопка входа	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
14	в поле email стоит placeholder Email размер текста 16px цвет #717284 расположение по левому краю	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
15	в поле пароль стоит placeholder Password размер текста 16px цвет #717284 расположение по левому краю	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
16	При наведении курсора на текст плейсхолдера цвет текста меняется на #121432	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
17	при наведении курсора на поле ввода текста оно выделяется тенью снизу	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
18	ссылка восстановления пароля располагается по центру ширины окна входа	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
19	текст ссылки соответствует тексту выбранного языка	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
20	размер текста ссылки 14 px цвет #717284	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
21	при наведении курсора на ссылку восстановления пароля цвет текста меняется на #121432	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
22	при наведении курсора на ссылку восстановления пароля курсор превращается в руку с указательным пальцем	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
23	кнопка входа расположена внизу по центру окна входа	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
24	неактивная кнопка входа серого цвета #E7E7EA	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
25	размер кнопки входа 256*72px	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
26	текст внутри кнопки расположен по центру кнопки , текст серого цвета #D0D0D6, размер текста 16 px толщина текста 600	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
27	при установке курсора в поле email плейсхолдер email плавно перемещается в верхнюю левую часть поля ввода и уменьшается до 12 px цвет #717284	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
28	при установке курсора в поле password плейсхолдер password плавно перемещается в верхнюю левую часть поля ввода и уменьшается до 12 px цвет #717284	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
29	предупреждающее сообщение появляется под полем ввода текста	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
30	текст предупреждающего сообщения размером 14 px красным цветом #D00A00	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
email					

31	предупреждающее сообщение содержит текст для поля email соответствующий выбранному языку: Not a valid email address	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
password					
32	в поле ввода текста в правом углу располагается переключатель видимости пароля в виде серого глаза (цвет #a0a1ad)	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
33	переключатель видимости при загрузке страницы в режиме выкл - глаз перечеркнут	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
34	клик по перечеркнутому глазу переключает в режим видимости пароля, глаз становится не перечеркнутым	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
кнопка Log in					
35	активная кнопка цветом #88122B	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
36	при наведении курсора на кнопку цвет кнопки меняется на #5F0D1E	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
37	текст в активной кнопке Log in цветом #ffffff	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
сообщения об ошибках					
	неверный логин				
38	сообщение содержит следующий текст соответствующий выбранному языку: We couldn't find your account on WWL	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
39	цвет текста сообщения об ошибке цветом #D00A00 размером 12 px	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
40	текст в подсвеченном поле email становится цветом #D00A00	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
41	при переключении между языками, когда курсор стоит в поле email, сохраняется выделение введенного текста красным цветом	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
	неверный пароль				
42	сообщение содержит следующий текст соответствующий выбранному языку: Wrong password. Try again or click 'Forgot password' to reset it.	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
43	цвет текста сообщения об ошибке цветом #D00A00 размером 12 px	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
44	текст/точки в подсвеченном поле password становится цветом #D00A00	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
восстановление пароля					
45	окно восстановления пароля размером 400*480 px белого цвета квадрат с закругленными краями	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
46	в окне наверху текст Forgot password (соответствует выбранному языку) цветом #121432 размером 24 px расположение по левому краю	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
47	под названием окна текст соответствующий выбранному языку "To recover your password, please enter your email:" расположение по левому краю цветом #717284 размером 18px	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
48	под текстом располагается поле ввода текста с закругленными краями размером 256*55px цвет границ #121432	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
49	внутри поля стоит плейсхолдер Email соответствующий выбранному языку	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
50	размер текста плейсхолдера 16 px	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
51	цвет текста плейсхолдера невыбранного поля ввода текста #717284	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
52	при наведении курсора цвет текста плейсхолдера меняется на #121432	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
53	при постановке курсора в поле плейсхолдер плавно перемещается в верхний левый угол поля ввода и становится размером 12px цветом #121432	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
54	при наведении курсора на незаполненное поле ввода email появляется подсказка "Заполните это поле.", поле подсвечивается снизу тенью	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
55	под полем ввода располагается по центру ссылка Back to Log in соответствующая выбранному языку	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
56	размер текста ссылки 14 px цвет #717284	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
57	при наведении курсора цвет ссылки меняется на #121432	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
58	под ссылкой располагается кнопка Send	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	

59	неактивная кнопка Send серого цвета #E7E7EA , цвет текста #D0D0D6	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
60	размер кнопки 256*72 px , кнопка в форме прямоугольника с закругленными краями	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
61	текст в кнопке располагается по центру и соответствует выбранному языку	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
62	активная кнопка Send красного цвета #5F0D1E, текст внутри белого цвета #ffff	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
всплывающее временное окно с сообщением об ошибке					
63	окно сообщения появляется в правом верхнем углу экрана	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
64	в окне сообщения имеется бегущая строка состояния оставшегося времени жизни сообщения в виде красной линии #5F0D1E	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
65	красная линия в окне сообщения уменьшается справа на лево, по истечении времени окно закрывается само	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
66	окно сообщения прямоугольник с закругленными краями, левая границы красного цвета #5F0D1E толщиной 12px	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
67	текст сообщения No user found with this login credentials. соответствует выбранному языку для окна восстановления пароля	FAILED	SKIPPED	SKIPPED	№1
68	в окне сообщения в правом верхнем углу есть крестик	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
69	клик по крестику в окне сообщения закрывает окно	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
успешное восстановление пароля					
70	в окне с успешным сообщением изображение конверта синего цвета	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
71	под изображением текст A password reset link has been sent to your email address соответствующий выбранному языку	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
изменение пароля					
72	На странице в правой части экрана располагается окно изменения пароля	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
73	Окно изменения пароля белым цветом #ffff размером 400*480px прямоугольник с закругленными краями	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
74	Название окна Create password соответствует выбранному языку	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
75	Текст названия окна выровнен по левому краю размер шрифта 24px цвет #121432	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
76	При переключении языков текст меняется на соответствующий выбранному языку	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
77	Под названием окна располагаются 2 поля ввода текста друг под другом: password, repeat password	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
78	Поля ввода текста выровнены по центру окна	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
79	Размер полей ввода текста 221*55px прямоугольники с закругленными краями цвет границы #e2e2ea, толщина границы 1px	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
поле ввода password					
80	В поле ввода текста password располагается плейсхолдер по левому краю поля	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
81	Текст Плейсхолдера Password соответствует выбранному языку	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
82	При выборе другого языка текст плейсхолдера password меняется на соответствующий выбранному языку	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
83	Текст плейсхолдера password размером 16px	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
84	Когда курсор не наведён на плейсхолдер password текст цветом #717284	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
85	При наведении курсора на плейсхолдер password цвет текста плейсхолдера меняется на #121432 под полем снизу появляется тень	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
86	Когда курсор ставится в поле ввода password плейсхолдер плавно перемещается в верхний левый угол, размер текста становится 14px цвет #121432	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
87	в поле ввода текста в правом углу располагается переключатель видимости пароля в виде серого глаза (цвет #a0a1ad)	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
88	переключатель видимости при загрузке страницы в режиме выкл - глаз перечеркнут	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
89	клик по перечеркнутому глазу переключает в режим видимости пароля, глаз становится не перечеркнутым	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	

90	Предупреждение появляется под нижней границей поля ввода текста password	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
91	Предупреждение выводится красным цветом #D00A00 размером 14 px	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
92	Текст предупреждения : Please enter at least 8 characters. Use upper and lower letters, and numbers.	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
93	Текст предупреждения не выходит за боковые края поля ввода password. Текст переносится по словам.	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
	Поле ввода repeat password		SKIPPED	SKIPPED	
94	В поле ввода repeat password располагается плейсхолдер по левому краю поля	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
95	Текст Плейсхолдера repeat Password соответствует выбранному языку	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
96	При выборе другого языка текст плейсхолдера repeat password меняется на соответствующий выбранному языку	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
97	Текст плейсхолдера repeat password размером 16px	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
98	Когда курсор не наведён на плейсхолдер repeat password текст цветом #717284	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
99	При наведении курсора на плейсхолдер repeat password цвет текста плейсхолдера меняется на #121432 под полем снизу появляется тень	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
100	Когда курсор ставится в поле ввода repeat password плейсхолдер плавно перемещается в верхний левый угол, размер текста становится 14px цвет #121432	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
101	в поле ввода текста в правом углу располагается переключатель видимости пароля в виде серого глаза (цвет #a0a1ad)	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
102	переключатель видимости при загрузке страницы в режиме выкл - глаз перечеркнут	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
103	клик по перечеркнутому глазу переключает в режим видимости пароля, глаз становится не перечеркнутым	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
104	Предупреждение появляется под нижней границей поля ввода repeat password	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
105	Предупреждение выводится красным цветом #D00A00 размером 14 px	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
106	Текст предупреждения : Passwords do not match	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
107	Текст предупреждения не выходит за боковые края поля ввода repeat password.	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
	ссылка Back to Log in				
108	ссылка располагается по центру окна под полем ввода repeat password	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
109	текст ссылки соответствует текущему языку	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
110	текст ссылки изменяется в соответствии с выбранным языком	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
111	размер текста ссылки 14 px	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
112	в статичном состоянии цвет ссылки #717284	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
113	при наведении курсора цвет ссылки становится #121432, а курсор превращается в руку с указательным пальцем	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
	кнопка Confirm		SKIPPED	SKIPPED	
114	неактивная кнопка некликабельна серого цвета #E7E7EA	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
115	цвет текста внутри неактивной кнопки #D0D0D6	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
116	активная кнопка кликабельна красного цвета #88122B	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
117	при наведении курсора на кнопку цвет кнопки меняется на #5F0D1E	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
118	цвет текста внутри активной кнопки #ffffff	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
119	кнопка прямоугольник с закругленными краями размером 256*72	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
120	текст внутри кнопки располагается по центру размер текста 16 px толщина 600	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
121	текст внутри кнопки соответствует текущему языку	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
	сообщение об успехе изменения пароля		SKIPPED	SKIPPED	
122	сообщение об успехе располагается под иконкой синего замка с зеленой галочкой внутри	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	

123	сообщение об успехе соответствует текущему языку	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
124	сообщение об успехе меняется на соответствующее выбранному языку при изменении языка	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
125	текст сообщения: Your password has been accepted	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
126	текст сообщения размером 18 px цветом #717284 выравнивание по центру	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
127	под сообщением об успехе располагается кнопка Log in	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
128	кнопка расположена внизу по центру окна изменения пароля	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
129	кнопка прямоугольник с закругленными краями размером 256*72	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
130	кнопка активна и кликабельна красного цвета #88122B	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
131	при наведении курсора на кнопку цвет кнопки меняется на #5F0D1E	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
132	текст внутри кнопки соответствует текущему языку	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
133	при смене языка текст кнопки меняется на соответствующий выбранному языку	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
134	цвет текста внутри активной кнопки #ffffff	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
135	текст внутри кнопки располагается по центру размер текста 16 px толщина 600	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
	логика				
136	при переключении языка через кнопку выбора языка над окном входа и регистрации текст внутри вкладок переключается на соответствующий выбранному языку	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
137	Плейсхолдеры полей меняются на соответствующие названия при выборе другого языка через кнопку выбора языка над окном входа и регистрации	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
проверка вкладки Log in (входа)					
138	если пользователь пришел первый раз/или не сохранены cookie в полях ввода текста стоят соответствующие плейсхолдеры	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
139	при наведении курсора на незаполненное поле ввода текста появляется подсказка: Заполните это поле.	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
140	при заполнении поля email в версии en после переключения на другой язык текст плейсхолдера email меняется на соответствующий языку	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
141	при заполнении поля password в версии en после переключения на другой язык текст плейсхолдера password меняется на соответствующий языку	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
142	при вводе невалидных символов сразу же появляется предупреждающее сообщение и поле email подсвечивается красной рамкой	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
email			SKIPPED	SKIPPED	
143	При введении невалидных данных в поле email в раскладке en появляется предупреждающее сообщение, которое при переключении на другой язык меняется на соответствующее этому языку	FAILED	SKIPPED	SKIPPED	№2
144	В поле email можно ввести данные в виде support@mail.com	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
145	В поле email можно вводить латинские буквы: my@mail.com	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
146	можно вводить цифры: 123@mail.com	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
147	можно вводить _ в середине : my_12@mail.com	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
148	можно вводить - в середине :my-123@mail.com	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
149	можно вводить . в середине : my.123@mail.com	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
150	минимальное значение количества символов в поле 7:my@mu.ru	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
151	минимальное количество символов для имени в email 2: my	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
152	минимальное количество символов для хоста в email 2: mu	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
153	минимальное количество символов для домена в email 2: ru	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	

154	максимальное значение количества символов в поле 50: можно ввести 49 символов, 50 символов	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
155	максимальное количество символов для имени в email ограничено максимальным общим количеством символов в поле	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
156	максимальное количество символов для хоста в email ограничено максимальным общим количеством символов в поле	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
157	максимальное количество символов для домена в email ограничено максимальным общим количеством символов в поле	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
158	поле является обязательным к заполнению	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
159	в поле нельзя ввести спецсимволы в том числе пробел кроме _,-, .	FAILED	SKIPPED	SKIPPED	№3
160	в поле нельзя ввести буквы любого алфавита, кроме латинских: русские (ыв), испанские(óñ)	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
161	поле не принимает значения введенные не в формате support@mum.com	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
162	поле не принимает варианты с 1 или 0 количеством символов в имени email: a@mail.com, @mail.com	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
163	поле не принимает варианты с 1 или 0 количеством символов в хосте email: my@m.com, my@.com	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
164	поле не принимает варианты с 1 или 0 количеством символов в домене email: my@mu.c, my@mu.	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
165	нельзя ввести более 50 символов: 51 символ, 52 символа не вводятся	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
password			SKIPPED	SKIPPED	
166	когда включена видимость пароля в поле ввода можно увидеть вводимый/введенный текст	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
167	когда выключена видимость пароля текст отображается в виде точек по количеству введенных символов	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
168	в поле ввода можно ввести максимально 50 символов: проверяем 49 символов, 50 символов	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
169	поле является обязательным	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
170	В поле ввода пароля нельзя ввести более 50 символов: не вводится 51, 52 символа	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
кнопка Log in			SKIPPED	SKIPPED	
171	при введенных валидных данных в поля email и password активируется кнопка Log in	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
верификация			SKIPPED	SKIPPED	
172	при введении не существующего в бд email и клике по кнопке Log in выводится сообщение об ошибке под полем email, поле подсвечивается красной рамкой	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
173	при переключении между языками сообщение об ошибке для поля email переводится на выбранный язык	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
174	при введении другого email в поле email, когда на экране было сообщение об ошибке для email, сообщение об ошибке исчезает, кнопка login кликабельна	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
175	после появления сообщения об ошибке для email нельзя нажать кнопку login не отредактировав поле email, кнопка не кликабельна	FAILED	SKIPPED	SKIPPED	№4
176	при введении неверного password и клике по кнопке Log in выводится сообщение об ошибке под полем password, поле подсвечивается красной рамкой	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
177	при переключении между языками сообщение об ошибке для поля password переводится на выбранный язык	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
178	при введении другого email в поле email, когда на экране было сообщение об ошибке для password, сообщение об ошибке password сохраняется	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
179	после появления сообщения об ошибке для password нельзя нажать кнопку login не отредактировав поле password	FAILED	SKIPPED	SKIPPED	№5
	при введении email и password не активированного аккаунта появляется сообщение о необходимости активации	FAILED	SKIPPED	SKIPPED	№24
восстановление пароля			SKIPPED	SKIPPED	
180	Клик по ссылке forgot password? (восстановление пароля) открывает окно восстановления пароля вместо окна входа и регистрации	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
181	В поле email можно ввести данные в виде support@mail.com	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
182	В поле email можно вводить латинские буквы: my@mail.com	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	

183	можно вводить цифры: 123@mail.com	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
184	можно вводить _ в середине : my_12@mail.com	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
185	можно вводить - в середине :my-123@mail.com	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
186	можно вводить . в середине : my.123@mail.com	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
187	минимальное значение количества символов в поле 7:my@mu.ru	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
188	минимальное количество символов для имени в email 2: my	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
189	минимальное количество символов для хоста в email 2: mu	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
190	минимальное количество символов для домена в email 2: ru	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
191	максимальное значение количества символов в поле 50: можно ввести 49 символов, 50 символов	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
192	максимальное количество символов для имени в email ограничено максимальным общим количеством символов в поле	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
193	максимальное количество символов для хоста в email ограничено максимальным общим количеством символов в поле	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
194	максимальное количество символов для домена в email ограничено максимальным общим количеством символов в поле	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
195	поле является обязательным к заполнению	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
196	в поле нельзя ввести спецсимволы кроме _,-, .	FAILED	SKIPPED	SKIPPED	№6
197	в поле нельзя ввести буквы любого алфавита, кроме латинских: русские (ыв), испанские(óñ)	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
198	поле не принимает значения введенные не в формате support@mum.com	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
199	поле не принимает варианты с 1 или 0 количеством символов в имени email: a@mail.com, @mail.com	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
200	поле не принимает варианты с 1 или 0 количеством символов в хосте email: my@m.com, my@.com	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
201	поле не принимает варианты с 1 или 0 количеством символов в домене email: my@mu.c, my@mu.	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
202	нельзя ввести более 50 символов: 51 символ, 52 символа не вводятся	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
203	клик по ссылке Back to Log in открывает окно входа и регистрации вместо окна забыли пароль	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
204	если до перехода на форму восстановления пароля в окне входа и регистрации пользователь ввел свой email, то клик по ссылке back to Log in в форме восстановления пароля открывает форму входа и регистрации с заполненным полем email на вкладке log in	FAILED	SKIPPED	SKIPPED	№7
205	клик по кнопке Send с несуществующим в бд email вызывает сообщение об ошибке	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
206	сообщение об ошибке всплывающее временное окно	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
207	клик по кнопке Send с существующим email выводит в окно forgot password сообщение об успехе	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
208	приходит письмо с ссылкой на восстановление пароля на том языке, на котором была заполнена форма восстановления пароля	FAILED	SKIPPED	SKIPPED	№8
209	клик по ссылке в письме переводит на страницу изменения пароля	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
210	Ссылка на изменение пароля в письме устаревает, по ней нельзя повторно изменить пароль, должна быть страница об этом сообщающая	FAILED	SKIPPED	SKIPPED	№9
Изменение пароля			SKIPPED	SKIPPED	
	поле ввода password		SKIPPED	SKIPPED	
211	когда выключена видимость пароля текст отображается в виде точек по количеству введенных символов	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
212	когда включена видимость пароля в поле ввода можно увидеть вводимый/введенный текст	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
213	в поле ввода можно ввести максимально 50 символов: проверяем 49 символов, 50 символов	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
214	Если ввести невалидные данные в поле password появится предупреждение соответствующее текущему языку	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
215	Если ввести невалидные данные в поле password появится предупреждение, при переключении языка текст предупреждения меняется на соответствующий выбранному языку	FAILED	SKIPPED	SKIPPED	№10

216	Как только начинаешь вводить данные в поле password сразу появляется предупреждение	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
217	Минимальное количество символов для пароля - 8: 7 символов предупреждение есть, 8 символов предупреждения нет	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
218	Можно вводить латинские буквы	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
219	Можно вводить буквы в верхнем регистре	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
220	Можно вводить буквы в нижнем регистре	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
221	Можно вводить цифры	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
222	Нельзя ввести буквы других алфавитом кроме латинского: русские буквы, испанские буквы - пароЛЬ22, contraseñA3	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
223	Можно вводить отрицательные числа: passS-12	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
224	Можно вводить дробные числа через . : passS1.2	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
225	Можно вводить дробные числа через , : passS1,2	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
226	Нельзя вводить пробел: в начале, в середине, в конце	FAILED	SKIPPED	SKIPPED	№11
227	Можно вводить спецсимволы: ?=, ', &	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
228	Нельзя ввести более 50 символов в поле password: 51 символ и 52 символа не вводятся	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
	Поле ввода repeat password		SKIPPED	SKIPPED	
229	когда выключена видимость пароля текст отображается в виде точек по количеству введенных символов	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
230	когда включена видимость пароля в поле ввода можно увидеть вводимый/введенный текст	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
231	в поле ввода можно ввести максимально 50 символов: проверяем 49 символов, 50 символов	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
232	В поле ввода пароля нельзя ввести более 50 символов: не вводится 51, 52 символа	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
233	Если ввести несовпадающие с password данные в поле repeat password появится предупреждение соответствующее текущему языку	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
234	Если ввести несовпадающие с password данные в поле repeat password появится предупреждение, при переключении языка текст предупреждения меняется на соответствующий выбранному языку	FAILED	SKIPPED	SKIPPED	№12
235	Как только начинаешь вводить данные в поле repeat password сразу появляется предупреждение	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
236	Можно вставить в поле repeat password скопированный текст сочетанием клавиш на клавиатуре Ctrl + V	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
237	Можно вставить в поле repeat password скопированный текст правой кнопкой мыши Вставить	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
238	При вводе текста вручную в поле repeat password предупреждение исчезает как только пароли совпадут	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
	ссылка Back to Log in		SKIPPED	SKIPPED	
239	клик по ссылке открывает окно входа и регистрации вместо текущего окна изменения пароля	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
	кнопка Confirm		SKIPPED	SKIPPED	
240	кнопка не активна при загрузке страницы	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
241	кнопка становится активной когда значения заполненных полей password и repeat password совпадают	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
242	при смене языка текст кнопки меняется на соответствующий выбранному языку	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
243	клик по кнопке Confirm изменяет пароль на новый и показывает в окне изменения пароля сообщение об успехе	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
	сообщение об успехе изменения пароля		SKIPPED	SKIPPED	
244	клик по кнопке Log In открывает окно входа и регистрации на вкладке Log In	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	
245	если пользователь принял соглашение о куках и сохранил свои данные для входа в браузере при переходе по кнопке Log in во вкладке Log in уже заполнены поля email и password	PASSED	SKIPPED	SKIPPED	