

画面設計書


画面一覧

画面一覧

画面分類	画面番号	画面名	機能概要
商品表示	A-1	商品一覧(TOP画面)	商品情報を一覧で表示する
	A-2	商品詳細	商品の詳細を表示する
アカウント	B-1	一般アカウント登録	一般アカウントを登録する
	B-2	パスワードリセット	パスワードをリセットする
	B-3	ログイン	アカウントログインをする
	B-4	パスワード変更	アカウントのパスワードを変更する
	B-5	パスワード変更完了	パスワード変更完了のお知らせを表示する
ユーザー情報	C-1	ユーザー情報登録	ログインしたアカウントのユーザー情報を登録する
	C-2	ユーザー情報編集	登録したユーザー情報を編集する
商品購入	D-1	カート	カートに入れた商品を表示する
	D-2	購入確認	カート内の商品情報と送り先情報を確認して注文を確定する
	D-3	購入完了	購入完了のお知らせを表示する
取引履歴表示	E-1	購入履歴一覧	購入履歴情報を一覧で表示する
	E-2	販売履歴一覧	販売履歴情報を一覧で表示する
商品登録	F-1	商品登録	販売する商品情報を登録する

※共通の画面

画面分類	画面番号	画面名	機能概要
Z その他	Z-1	ヘッダーメニュー	ヘッダーメニュー
	Z-2	予期せぬエラー	共通で使用するエラー・例外発生時に表示する



画面設計書	画面イメージ	A-1	
		商品一覧	※商品情報を一覧表示する画面

ヘッダー 部分

① 管理者

②

③

商品の写真

商品名 金額(税込み)

④

商品の写真

商品名 金額(税込み)

⑤

商品の写真

商品名 金額(税込み)

⑥

⑦

⑧

< 1 ... 3 4 5 ... 7 >

画面設計書	画面イメージ	A-1
		商品一覧 ※商品情報を一覧表示する画面


画面表示

分類	項目	種類					機能
		入力	表示	非表示	ボタン	リンク	
権限表示	①権限表示ラベル		○				・ 管理者アカウントでログインしているときのみ表示
商品情報一覧	※共通						・ 掲載停止ではない商品を表示 ・ 商品登録順に商品を一覧表示 ・ 1 ページに商品情報を6個一覧表示
	②カード					○	・ 商品情報(③～⑤)をカード表示 ・ クリックされるとA-2.商品詳細画面に遷移
	③商品の写真		○				・ 商品情報の商品画像(pngまたはjpg)を表示
	④商品名		○				・ 商品情報の商品名を表示
	⑤金額(税込み)		○				・ 商品情報の金額(税込み)を3桁ずつコンマ区切りで表示
ページ切り替えボタン	⑥<, >				○		・ <は現在のページの-1ページに遷移、1ページ目を表示している時は押下できない ・ >は現在のページの+1 ページに遷移、末尾のページを表示している時は押下できない
	⑦数字				○		・ 1 ページ、末尾、現在ページとその前後1ページを番号表示 ・ ボタンの番号に対応した商品一覧ページに遷移
	⑧...		○				・ ⑦のページ間にページが続いているとき表示 ・ 押下しても遷移しない

画面設計書	画面イメージ	A-2	
		商品詳細	※商品の詳細情報を表示する画面

ヘッダー部分

① 管理者



③ 商品名

④ 金額(税込み)

⑤ カートに入れる

⑥ ※ 警告メッセージ

⑦
商品説明

⑧ 戻る

画面設計書	画面イメージ	A-2
		商品詳細 ※商品の詳細情報を表示する画面

画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
権限表示	①権限表示ラベル		○			・ 管理者アカウントでログインしているときのみ表示
商品詳細	②商品の写真		○			・ 商品情報の商品画像(pngまたはjpg)を表示
	③商品名		○			・ 商品情報の商品名を表示
	④金額(税込み)		○			・ 商品情報の金額(税込み)を3桁ずつコンマ区切りで表示
	⑤カートに入れるボタン (未ログイン時)				○	・ 未ログイン時にdisabled表示 ・ カートに商品を入れることができないかつ画面遷移しない 
	⑤カートに入れるボタン (一般アカウントログイン時)				○	・ 一般アカウントログイン時に表示 ・ カートに商品を入れる、入れた後はH-1.カート画面に遷移 
	⑤商品掲載停止ボタン (管理者アカウントログイン時)				○	・ 管理者アカウントログイン時に表示  ・ 商品の掲載を停止して全ユーザーのカートに該当商品があればカートから削除する ・ 上記の処理後A-1.商品一覧画面に遷移
	⑥警告メッセージ		○			・ 未ログイン時に「カートに入れるにはログインまたは新規登録してください」を表示
	⑦商品説明				○	・ 赤枠内に商品の説明を表示 ※赤枠は説明用のため作成しない
戻る	⑧戻るボタン				○	・ A-1.商品一覧画面に遷移

画面設計書	画面イメージ	B-1
		一般アカウント登録 ※一般アカウントを登録する画面

認証は下写真の
Laravelスターターキット
Livewireのデフォルト認証機能を使用して
背景色とデザインの変更、
言葉の修正を行う

アカウントを作成

アカウントを作成するため、下記の情報を入力してください

名前

姓 名

メールアドレス

email@example.com

パスワード

パスワード

パスワードを再入力

パスワードを再入力

アカウントを作成

アカウントをお持ちの方 ログイン

① ログの画像

② 店名

名前

③

メールアドレス

④ huuhu

パスワード

⑤

パスワードを再入力

⑥

⑦ アカウントを作成

⑧ アカウントをお持ちの方 は ログイン

※「は」を追記

画面設計書	画面イメージ	B-1
		一般アカウント登録 ※一般アカウントを登録する画面

画面表示

分類	項目	種類					機能
		入力	表示	非表示	ボタン	リンク	
ヘッダー	①ロゴの画像		○				・お店のロゴ画像を表示
	②店名		○				・お店の名前を表示
入力フォーム	③名前	○					・名前を入力する ・Livewireと連携した <flux:input type="text"> コンポーネントを使用
	エラーメッセージ		○				・入力チェックのエラーメッセージを表示
	④メールアドレス	○					・メールアドレスを入力する ・Livewireと連携した <flux:input type="email"> コンポーネントを使用
	エラーメッセージ		○				・入力チェックのエラーメッセージを表示
	⑤パスワード	○					・パスワードを入力する ・Livewireと連携した <flux:input type="password"> コンポーネントを使用
	エラーメッセージ		○				・入力チェックのエラーメッセージを表示
	⑥パスワードを再入力	○					・⑤のパスワードを再入力する ・Livewireと連携した <flux:input type="password"> コンポーネントを使用
	エラーメッセージ		○				・入力チェックのエラーメッセージを表示
	⑦アカウント作成ボタン				○		・入力したアカウント情報でアカウントを作成しF-1.ユーザー情報登録画面に遷移
テキストリンク	⑧ログイン					○	・B-3.ログイン画面に遷移

入力チェック

タイミング	項目	チェック内容
⑦アカウント作成ボタン押下時	③名前 ④メールアドレス ⑤パスワード ⑥パスワードを再入力	バリデーションには Laravel のデフォルトバリデーションを利用する

画面設計書	画面詳細	B-2
		パスワードリセット ※パスワードをリセットする画面

認証は下写真のLaravelスターターキット
Livewireのデフォルト認証機能を使用して
背景色とデザインの変更、言葉の修正を行う



パスワードの再発行

パスワードリセット用のリンクを受信するため、メールアドレスを入力してください

メールアドレス

email@example.com

パスワードリセットメールを送信

もしくはログイン

①
ロゴの画像

② 店名
パスワードの再発行
パスワードリセット用のリンクを受信するため、メールアドレスを入力してください

メールアドレス

③

このフィールドを入力してください。

④ パスワードリセットメールを送信

もしくはログイン ⑤

画面設計書	画面詳細	B-2
		パスワードリセット ※パスワードをリセットする画面

画面表示

分類	項目	種類					機能
		入力	表示	非表示	ボタン	リンク	
ヘッダー	①ロゴの画像		○				・お店のロゴ画像を表示
	②店名		○				・お店の名前を表示
入力フォーム	③メールアドレス	○					・メールアドレスを入力する ・Livewireと連携した <flux:input type="email"> コンポーネントを使用する
	エラーメッセージ		○				・入力チェックのエラーメッセージを表示
	④パスワードリセットメールを送信ボタン				○		・メールアドレスにパスワードリセットリンクを送信 ※ボタンを押下後の流れはデフォルト機能をそのまま活用するため記載を省略
テキストリンク	⑤ログイン					○	・B-3. ログイン画面に遷移

入力チェック

タイミング	項目	チェック内容
④パスワードリセットメールを送信ボタン押下時	③メールアドレス	バリデーションには Laravel のデフォルトバリデーションを利用する

画面設計書	画面詳細	B-3
		ログイン ※アカウントにログインする画面

認証は下写真のLaravelスターターキット
Livewireのデフォルト認証機能を使用して
背景色とデザインの変更、言葉の修正をする



アカウントにログイン

メールアドレスとパスワードを入力してログインしてください

メールアドレス

email@example.com

パスワード

パスワードを忘れた?

パスワード

☐ このブラウザに認証情報を記憶

ログイン

アカウントをお持ちでない方 [サインアップ](#)

①
ロゴの画像

②店名

メールアドレス

③ huuhu

! メール アドレスに「@」を挿入してください。「huuhu」内に「@」がありません。

パスワード

⑦ パスワードを忘れたとき

④

! このフィールドを入力してください。

⑤ ☐ このブラウザに認証情報を記憶

⑥ ログイン

⑧
アカウントをお持ちでない方は [新規登録](#)

画面設計書	画面詳細	B-3
		ログイン ※アカウントにログインする画面

画面表示

分類	項目	種類					機能
		入力	表示	非表示	ボタン	リンク	
ヘッダー	①ロゴの画像		○				・ お店のロゴ画像を表示
	②店名		○				・ お店の名前を表示
入力フォーム	③メールアドレス	○					・ メールアドレスを入力する ・ Livewireと連携した <flux:input type="email"> コンポーネントを使用する
	エラーメッセージ		○				・ 入力チェックのエラーメッセージを表示
	④パスワード	○					・ パスワードを入力する ・ Livewireと連携した <flux:input type="password"> コンポーネントを使用する
	エラーメッセージ		○				・ 入力チェックのエラーメッセージを表示
	⑤チェックボックス (このブラウザに認証情報を記憶)	○					・ チェックしてログインすると次回のログインから認証情報を提示 ・ Livewireと連携した <flux:checkbox> コンポーネントを使用する
	⑥ログインボタン				○		・ ログインして直前の画面に遷移
テキストリンク	⑦パスワードを忘れたとき					○	・ B-2. パスワードリセット画面に遷移
	⑧新規登録					○	・ B-1. 一般アカウント登録画面に遷移

入力チェック

タイミング	項目	チェック内容
⑥ログインボタン押下時	③メールアドレス	バリデーションには Laravel のデフォルトバリデーションを利用する
	④パスワード	

画面設計書	画面詳細	B-4	
		パスワード変更	※ログインパスワードを変更する画面

ヘッダー部分

パスワードの変更

新しいパスワードを入力してください

①

※エラーメッセージ

新しいパスワードを再入力してください

②

※エラーメッセージ

③ 更新する

画面設計書	画面詳細	B-4
		パスワード変更 ※ログインパスワードを変更する画面

画面表示

分類	項目	種類					機能
		入力	表示	非表示	ボタン	リンク	
入力フォーム	①新しいパスワードを入力	○					<ul style="list-style-type: none"> ・パスワードを入力する ・<input type="password">を使用する
	エラーメッセージ		○				<ul style="list-style-type: none"> ・入力チェックのエラーメッセージを表示
	②新しいパスワードを再入力	○					<ul style="list-style-type: none"> ・パスワードを入力する ・<input type="password">を使用する
	エラーメッセージ		○				<ul style="list-style-type: none"> ・入力チェックのエラーメッセージを表示
	③更新するボタン				○		<ul style="list-style-type: none"> ・パスワードを更新してB-5.パスワード変更完了画面に遷移

入力チェック

タイミング	項目	チェック内容
③更新するボタン押下時	①新しいパスワードを入力	<ul style="list-style-type: none"> ・ Laravel のデフォルトバリデーションを利用する
	②新しいパスワードを再入力	

画面設計書	画面詳細	B-5
		パスワード変更完了 ※アカウントパスワードを変更する画面

ヘッダー 部分

パスワードを変更しました。

① ホームに戻る

画面設計書	画面詳細	B-5
		パスワード変更完了 ※アカウントパスワードを変更する画面

画面表示

分類	項目	種類					機能
		入力	表示	非表示	ボタン	リンク	
ホームに戻る	①ホームに戻るボタン				○		・ A-1.商品一覧画面に遷移

画面設計書	画面詳細	C-1	
		ユーザー情報登録	※ユーザー情報を登録する画面

ヘッダー部分

お客様の会員情報(送り先住所など)を登録してください

姓	名
① 葛野	② 慶喜
※エラーメッセージ	※エラーメッセージ
電話番号	
③ 090-1234-1582	
※エラーメッセージ	
郵便番号	
④ 012-3456	
※エラーメッセージ	
都道府県	
⑤ 選択してください	
※エラーメッセージ	
市区町村・番地	
⑥ 大阪市阿倍野区おかし村1-2-2	
※エラーメッセージ	
建物名・部屋番号	
⑦ あまあまハイツ	
※エラーメッセージ	
⑧ 登録	

画面設計書	画面詳細	C-1
		ユーザー情報登録 ※ユーザー情報を登録する画面

画面表示

分類	項目	種類					機能
		入力	表示	非表示	ボタン	リンク	
入力フォーム	①姓	○					・ 姓を入力する ・ <input type="text">を使用する
	エラーメッセージ		○				・ 入力チェックのエラーメッセージを表示
	②名	○					・ 名を入力する ・ <input type="text">を使用する
	エラーメッセージ		○				・ 入力チェックのエラーメッセージを表示
	③電話番号	○					・ 電話番号を入力する ・ <input type="tel">を使用する
	エラーメッセージ		○				・ 入力チェックのエラーメッセージを表示
	④郵便番号	○					・ 郵便番号を入力する ・ <input type="text">を使用する
	エラーメッセージ		○				・ 入力チェックのエラーメッセージを表示
	⑤都道府県	○					・ 都道府県を選択する ・ <select> を使用する ・ 初期値(未選択)に「選択してください」を設定
	エラーメッセージ		○				・ 入力チェックのエラーメッセージを表示
	⑥市区町村・番地	○					・ 市区町村・番地を入力する ・ <input type="text">を使用する
	エラーメッセージ		○				・ 入力チェックのエラーメッセージを表示
	⑦建物名・部屋番号	○					・ 建物名・部屋番号を入力する ・ <input type="text">を使用する
	エラーメッセージ		○				・ 入力チェックのエラーメッセージを表示
	⑧登録ボタン				○		・ ユーザー情報を登録してA-1.商品一覧画面に遷移

画面設計書	画面詳細	C-1
		ユーザー情報登録 ※ユーザー情報を登録する画面

入力チェック

タイミング	項目	チェック内容
⑧登録ボタン押下時	①姓	・未入力チェック ・文字数チェック(30文字以内)
	②名	・未入力チェック ・文字数チェック(30文字以内)
	③電話番号	・未入力チェック ・文字型のチェック ・正規表現チェック 固定電話と携帯電話に対応した 半角数字ハイフンありの（2～4桁） - （2～4桁） - （4桁）の形式
	④郵便番号	・未入力チェック ・文字型のチェック ・正規表現チェック 半角数字ハイフンありの（3桁-4桁）の形式
	⑤都道府県	・未選択チェック ・実在する都道府県チェック
	⑥市区町村・番地	・未入力チェック ・文字数チェック(50文字以内)
	⑦建物名・部屋番号	・文字数チェック(50文字以内)

画面設計書	画面詳細	C-2
		ユーザー情報編集 ※ユーザー情報を編集する画面

ヘッダー部分

登録情報の変更

姓	名
① 佐藤 ※エラーメッセージ	② 心太 ※エラーメッセージ
電話番号	
③ 090-1234-1582 ※エラーメッセージ	
郵便番号	
④ 012-3456 ※エラーメッセージ	
都道府県	
⑤ 大阪府 ※エラーメッセージ	
市区町村・番地	
⑥ 大阪市阿倍野区おかし村1-2-2 ※エラーメッセージ	
建物名・部屋番号	
⑦ あまあまハイツ ※エラーメッセージ	
⑧ 更新する	

画面設計書	画面詳細	C-2
		ユーザー情報編集 ※ユーザー情報を編集する画面

画面表示

分類	項目	種類					機能
		入力	表示	非表示	ボタン	リンク	
入力フォーム	①姓	○					<ul style="list-style-type: none"> ・姓を入力する ・<input type="text">を使用する ・初期値：登録した姓の値
	エラーメッセージ		○				<ul style="list-style-type: none"> ・入力チェックのエラーメッセージを表示
	②名	○					<ul style="list-style-type: none"> ・名を入力する ・<input type="text">を使用する ・初期値：登録した名の値
	エラーメッセージ		○				<ul style="list-style-type: none"> ・入力チェックのエラーメッセージを表示
	③電話番号	○					<ul style="list-style-type: none"> ・電話番号を入力する ・<input type="tel">を使用する ・初期値：登録した電話番号の値
	エラーメッセージ		○				<ul style="list-style-type: none"> ・入力チェックのエラーメッセージを表示
	④郵便番号	○					<ul style="list-style-type: none"> ・郵便番号を入力する ・<input type="text">を使用する ・初期値：登録した郵便番号の値
	エラーメッセージ		○				<ul style="list-style-type: none"> ・入力チェックのエラーメッセージを表示

画面設計書	画面詳細	C-2
		ユーザー情報編集 ※ユーザー情報を編集する画面

入力フォーム	⑤都道府県	○					<ul style="list-style-type: none"> ・都道府県を選択する ・<select> を使用する ・初期値：登録した都道府県の値
	エラーメッセージ		○				・入力チェックのエラーメッセージを表示
	⑥市区町村・番地	○					<ul style="list-style-type: none"> ・市区町村・番地を入力する ・<input type="text">を使用する ・初期値：登録した市区町村・番地の値
	エラーメッセージ		○				・入力チェックのエラーメッセージを表示
	⑦建物名・部屋番号	○					<ul style="list-style-type: none"> ・建物名・部屋番号を入力する ・<input type="text">を使用する ・初期値：登録した建物名・部屋番号の値
	エラーメッセージ		○				・入力チェックのエラーメッセージを表示
	⑧更新するボタン				○		・ユーザー情報を更新して直前の画面に遷移

画面設計書	画面詳細	C-2
		ユーザー情報編集 ※ユーザー情報を編集する画面


入力チェック

タイミング	項目	チェック内容 ※F-1.ユーザー情報登録画面と同じ内容
⑧更新ボタン押下時	①姓	・未入力チェック ・文字数チェック(30文字以内)
	②名	・未入力チェック ・文字数チェック(30文字以内)
	③電話番号	・未入力チェック ・文字型のチェック ・正規表現チェック 固定電話と携帯電話に対応した 半角数字ハイフンありの (2～4桁) - (2～4桁) - (4桁) の形式
	④郵便番号	・未入力チェック ・文字型のチェック ・正規表現チェック 半角数字ハイフンありの (3桁-4桁) の形式
	⑤都道府県	・未選択チェック ・実在する都道府県チェック
	⑥市区町村・番地	・未入力チェック ・文字数チェック(50文字以内)
	⑦建物名・部屋番号	・文字数チェック(50文字以内)

画面設計書	画面詳細	D-1
		カート ※カートに入れた商品を表示する画面

ヘッダー部分

カート内の商品




② ショートケーキ

⑤ 削除

④
③ - 1 + 個

⑥ 小計(税込み) 450円

※エラーメッセージ



マカロン

削除

- 6 + 個

小計(税込み) 1,800円

※エラーメッセージ

⑦ 合計(税込み) 2,250円

⑧ 戻る

⑨ 注文

画面設計書	画面詳細	D-1
		カート ※カートに入れた商品を表示する画面

画面表示

分類	項目	種類					機能
		入力	表示	非表示	ボタン	リンク	
カート内の商品一覧	※共通						<ul style="list-style-type: none"> ・カート内の商品をすべて一覧表示 ・カートに入れた順番でカート内の商品を表示
	①商品の写真		○				<ul style="list-style-type: none"> ・カートにある商品情報の商品画像を表示
	②商品名		○				<ul style="list-style-type: none"> ・カートにある商品情報の商品名を表示
	③個数	○					<ul style="list-style-type: none"> ・カートにある商品の個数を表示 ・スピンドットボタンを非表示にする ・<input type="number">を使用する ・手入力不可 ・初期値:カートに入っている商品の数 ・個数を変更したとき⑥小計(税込み)と⑦合計(税込み)も正しい値に更新して表示
	エラーメッセージ						<ul style="list-style-type: none"> ・入力チェックのエラーメッセージを表示
	④+ ボタン, - ボタン				○		<ul style="list-style-type: none"> ・③の個数を変更する ・+ ボタンで1個増える、- ボタンで一個減る ・1 のとき- ボタンを押下できない ・10のとき+ ボタンを押下できない
	⑤削除ボタン				○		<ul style="list-style-type: none"> ・カートから該当商品を削除する ・削除後は再度この画面を表示
	⑥小計(税込み)		○				<ul style="list-style-type: none"> ・カートにある商品情報の値段(税込み)の小計を3桁ずつコンマ区切りで表示

画面設計書	画面詳細	D-1				
		カート ※カートに入れた商品を表示する画面				

合計金額	⑦合計(税込み)		○			・⑥の合計金額を3桁ずつコンマ区切りで表示
戻る	⑧戻るボタン			○		・直前の画面に遷移
注文	⑨注文ボタン			○		・D-2.購入確認画面に遷移

画面設計書	画面詳細	D-1
		カート ※カートに入れた商品を表示する画面

入力チェック

タイミング	項目	チェック内容
⑨注文ボタン押下時	③個	・未入力チェック ・整数チェック ・最小値、最大値チェック(最小値1,最大値10)

画面設計書	画面詳細	D-2 購入確認 ※カート内の商品情報と送り先情報を確認して注文を確定する画面
-------	------	--

ヘッダー部分

カート内の商品

① 商品の写真	② ショートケーキ	③ 1個	④ 小計(税込み) 450円
商品の写真	マカロン	6個	小計(税込み) 1,800円
			⑤ 合計(税込み) 2,250円
			⑥ カートの修正

送り先

⑦	お名前	〇〇 〇〇
⑧	ご住所	〒〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇県 〇〇市 〇〇区〇〇町〇-〇-〇
⑨	電話番号	〇〇〇-〇〇〇〇- 〇〇〇〇
⑩	メールアドレス	〇〇〇〇〇〇〇@〇〇〇.com

⑪ 送り先の修正

⑫ 注文確定

⑬ ※警告メッセージ

画面設計書	画面詳細	D-2
		購入確認 ※カート内の商品情報と送り先情報を確認して注文を確定する画面

画面表示

分類	項目	種類					機能
		入力	表示	非表示	ボタン	リンク	
カート内の商品一覧	※共通						・ カート内の商品をすべて一覧表示 ・ カートに入れた順番でカート内の商品を表示
	①商品の写真		○				・ 商品情報の商品画像を表示
	②商品名		○				・ カートにある商品情報の商品名を表示
	③商品の個数		○				・ カート情報から該当商品の個数を表示
	④小計(税込み)		○				・ カートにある商品情報の値段(税込み)の小計を3桁ずつコンマ区切りで表示
	⑤合計(税込み)		○				・ ④の合計金額を桁ずつコンマ区切りで表示
カートの修正	⑥カートの修正ボタン				○		・ D-1.カート画面に遷移

画面設計書	画面詳細	D-2	
		購入確認	※カート内の商品情報と送り先情報を確認して注文を確定する画面

送り先情報	⑦お名前		○			・登録したユーザー情報の名前を表示 <例> お名前 田中 太郎
	⑧ご住所		○			・登録したユーザー情報の郵便番号、住所を表示 <例> ご住所 〒123-4567 大阪府大阪市阿倍野区お菓子町1-1-2
	⑨電話番号		○			・登録したユーザー情報の電話番号を表示
	⑩メールアドレス		○			・登録したユーザー情報のメールアドレスを表示
送り先修正	⑪ 送り先の修正ボタン (ユーザー情報登録済み時)				○	・ユーザー情報登録済み時に表示 ・C-2.ユーザー情報編集画面に遷移 送り先の修正
送り先登録	⑪ 送り先の登録ボタン (ユーザー情報未登録時)				○	・ユーザー情報未登録時に表示 ・C-1.ユーザー情報登録画面に遷移 送り先の登録
注文確定	⑫注文確定ボタン				○	・カート内の商品情報を販売履歴情報に登録してD-3.購入完了画面に遷移 ・ユーザー情報が未登録のときはdisabled表示で画面遷移できないかつ購入処理をさせない
警告	⑬警告メッセージ	○				・ユーザー情報が未登録の場合に「送り先を登録してください」を表示

画面設計書	画面詳細	D-3
		購入完了 ※購入完了のお知らせする画面

ヘッダー部分

購入完了しました。

①
弊社のお菓子をお買い求め頂きありがとうございます。
お支払い金額は〇〇円です。

② ホームに戻る

画面設計書	画面詳細	D-3
		購入完了 ※購入完了のお知らせする画面

画面表示

分類	項目	種類					機能
		入力	表示	非表示	ボタン	リンク	
購入完了メッセージ	①購入完了メッセージ		○				・ 購入完了のメッセージを表示 ・ 支払い金額をメッセージ内に表示 ※○○の箇所
ホームに戻る	②ホームへ戻るボタン				○		・ A-1.商品一覧画面に遷移

画面設計書	画面詳細	E-1	
		購入履歴一覧	※購入履歴一覧を表示する画面

ヘッダー 部分

購入履歴			
① 2025年6月19日	② 商品の写真	③ ショートケーキ	
		④ 1個	⑤ 小計(税込み) 450円
	商品の写真	マカロン	
		6個	小計(税込み) 1,800円
			⑥ 合計(税込み) 2,250円
2025年4月22日	商品の写真	フロランタン	
		5個	小計(税込み) 1,500円
			合計(税込み) 1,500円
2025年4月8日	商品の写真	カシス ムース(ホール)	
		1個	小計(税込み) 4,500円
			合計(税込み) 4,500円
		⑦ < ⑧ 1 2 3 >	

画面設計書	画面詳細	E-1
		購入履歴一覧 ※購入履歴一覧を表示する画面

画面表示

分類	項目	種類					機能
		入力	表示	非表示	ボタン	リンク	
購入履歴一覧	※共通						<ul style="list-style-type: none"> ・購入した商品情報を全て一覧表示 ・1ページに三日分の購入履歴を表示 ・最新の購入履歴から順に表示 ・掲載停止の購入商品も表示
	①日付		○				・購入履歴の日付を「○年○月○日」形式で表示
	②商品の写真		○				・購入した商品の商品画像を表示
	③商品名		○				・購入した商品の商品名を表示
	④商品の個数		○				・購入した商品の数量を表示
	⑤小計(税込み)		○				・購入した商品の値段(税込み)の小計を3桁ずつコンマ区切りで表示
	⑥合計(税込み)		○				・⑤の合計金額を3桁ずつコンマ区切りで表示
ページ切り替えボタン	⑦<,>				○		<ul style="list-style-type: none"> ・<は現在のページの-1ページに遷移、1ページ目を表示している時は押下できない ・>は現在のページの+1ページに遷移、末尾のページを表示している時は押下できない
	⑧数字				○		・ボタンの番号に対応した購入履歴一覧ページに遷移

画面設計書	画面詳細	E-2	
		販売履歴一覧	※販売履歴情報を一覧表示する画面

ヘッダー部分

管理者 販売履歴一覧

① 発送状況 <input type="checkbox"/> 未発送 <input type="checkbox"/> 発送済み ※エラーメッセージ	② 表示する期間 <input type="text"/> ~ <input type="text"/> ※エラーメッセージ	③ 購入者名 <input type="text"/> ※エラーメッセージ	④ この条件で検索する
--	---	--	--------------------

発送済み		⑥ 2025年6月19日		⑧ シトロンケーキ		⑩ 田中太郎様	
⑤ 未発送にする	⑦ 商品の写真	⑨ 2個		⑪ 小計(税込み) 5,400円		⑫ 合計(税込み) 5,400円	
※エラーメッセージ						華山花子様	
⑤ 発送済みにする	⑦ 商品の写真	キンカンと柚子のゼリー 3個		小計(税込み) 750円			
		和菓 モンブラン 2個		小計(税込み) 1,200円			
		合計(税込み) 1,950円				岩村健人様	
未発送にする		⑥ 2025年7月1日		レーズンサンド 6個		小計(税込み) 2,100円	
	⑦ 商品の写真			合計(税込み) 2,100円			
		オレンジムース 6個		小計(税込み) 2,400円			
		合計(税込み) 2,400円				水田菜々美様	

画面設計書	画面詳細	E-2
		販売履歴一覧 ※販売履歴情報を一覧表示する画面

画面表示

分類	項目	種類					機能
		入力	表示	非表示	ボタン	リンク	
検索フォーム	①発送状況	○					・ 発送状況を選択する ※赤枠は説明用のため表示しない ・ <input type="radio">を使用する ・ 初期値:未発送を選択
	エラーメッセージ		○				・ 入力チェックのエラーメッセージを表示
	②販売期間	○					・ 日付を入力する ※赤枠は説明用のため表示しない ・ 左欄は開始日、右欄は終了日 ・ <input type="date">を使用する
	エラーメッセージ		○				・ 入力チェックのエラーメッセージを表示
	③購入者名	○					・ 文字を入力する ※赤枠は説明用のため表示しない ・ <input type="text">を使用する
	エラーメッセージ		○				・ 入力チェックのエラーメッセージを表示
	④この条件で検索する ボタン				○		①②③で入力された内容をもとにand検索して該当する販売履歴をこの画面で表示 ・ ①で入力された発送状況と一致する発送状況のレコードを検索する ・ ②で入力された開始日から終了日に該当するレコードを検索する ・ ③入力された文字列で、購入者名の部分一致検索をする

画面設計書	画面詳細	E-2	
		販売履歴一覧	※販売履歴情報を一覧表示する画面

販売履歴一覧	※共通					<ul style="list-style-type: none"> ・販売履歴情報を全て一覧表示 ・1ページに三日分の販売履歴を表示 ・最新の販売履歴から順に表示 ・掲載停止の購入商品も表示 ・未発送状態の販売履歴は背景を赤色で表示
	⑤未発送にするボタン				○	<ul style="list-style-type: none"> ・発送状況が発送済みのときに表示される ・発送状況を未発送にして再度この画面を表示
	⑤発送済みにするボタン				○	<ul style="list-style-type: none"> ・発送状況が未発送のときに表示される ・発送状況を発送済みにして再度この画面を表示
	⑥日付		○			・販売が行われた日付を「○年○月○日」形式で表示
	⑦商品の写真		○			・販売した商品の商品画像を表示
	⑧商品名		○			・販売した商品の商品名を表示
	⑨商品の個数		○			・販売した商品の個数を表示
	⑩購入者名		○			・販売履歴情報に該当する購入者の名前を表示
	⑪小計(税込み)		○			・購入者が購入した商品の値段(税込み)の小計を3桁ずつコンマ区切りで表示
	⑫合計(税込み)		○			・⑪の合計金額を3桁ずつコンマ区切りで表示

画面設計書	画面詳細	E-2				
		販売履歴一覧 ※販売履歴情報を一覧表示する画面				
ページ切り替え ボタン	⑬<,>				○	・ <は現在のページの－1ページに遷移、1ページ目を表示している時は押下できない ・ >は現在のページの＋1ページに遷移、末尾のページを表示している時は押下できない
	⑭数字				○	・ ボタンの番号に対応した販売履歴一覧ページに遷移

画面設計書	画面詳細	E-2
		販売履歴一覧 ※販売履歴情報を一覧表示する画面

入力チェック

タイミング	項目	チェック内容
④この条件で検索するボタン押下時	①発送状況	・ 未入力チェック ・ 文字列チェック
	②販売期間	・ YYYY-MM-DDのフォーマットチェック
	③購入者名	・ 文字型のチェック

画面設計書	画面詳細	F-1	
		商品登録	※商品情報を登録する画面

ヘッダー部分

管理者 商品登録画面

※登録された商品の画像は1:2の縦横比で出力しますのでそれを考慮したうえでアップロードしてください

添付ファイル

①

ファイルの選択

ファイルが選択されていません

※エラーメッセージ

商品説明

④

※エラーメッセージ

商品名

ショートケーキ ②

※エラーメッセージ

金額(税込み)

450 ③

円

※エラーメッセージ

⑤ 商品を登録

画面設計書	画面詳細	F-1
		商品登録 ※商品情報を登録する画面

画面表示

分類	項目	種類					機能
		入力	表示	非表示	ボタン	リンク	
入力フォーム	①ファイルの選択	○					・画像(JPG,PNG)をアップロードする ・<input type="file">を使用する ※レイアウトの背景が白色部分は設計図の背景色に修正する
	エラーメッセージ		○				・入力チェックのエラーメッセージを表示
	②商品名	○					・商品名を入力する ・<input type="text">を使用する
	エラーメッセージ		○				・入力チェックのエラーメッセージを表示
	③金額(税込み)	○					・商品の金額を入力する ・<input type="number">を使用する
	エラーメッセージ		○				・入力チェックのエラーメッセージを表示
	④商品説明	○					・商品の説明を入力する ・<textarea>を使用する
	エラーメッセージ		○				・入力チェックのエラーメッセージを表示
	⑤商品を登録ボタン				○		・商品情報を登録してA-1.商品一覧画面に遷移


画面設計書	画面詳細	F-1
		商品登録 ※商品情報を登録する画面

入力チェック

タイミング	項目	チェック内容
⑤商品を登録ボタン押下時	①ファイルの選択	<ul style="list-style-type: none"> ・未アップロードチェック ・画像チェック(PNG or JPG) ・容量チェック(最大1800KBまで)
	②商品名	<ul style="list-style-type: none"> ・未入力チェック ・文字数チェック(1文字以上15字以内)
	③金額(税込み)	<ul style="list-style-type: none"> ・未入力チェック ・整数チェック ・最小値、最大値チェック(最小値300,最大値10000) ・正規表現チェック 先頭の0(例：0123など)を受け付けない形式
	④商品説明	<ul style="list-style-type: none"> ・未入力チェック ・文字数チェック(50文字以内)

画面設計書	画面詳細	Z-1
		ヘッダーメニュー

未ログイン時



一般アカウントログイン時



画面設計書	画面詳細	Z-1
		ヘッダーメニュー

管理者アカウントログイン時

HOME

ロゴの画像

〇〇様

10 販売履歴

11 商品登録

パスワード変更

ログアウト

画面設計書	画面詳細	Z-1
		ヘッダーメニュー

画面表示

分類	項目	種類					機能
		入力	表示	非表示	ボタン	リンク	
ヘッダー	①ロゴの画像		○				・ロゴの画像を表示
	②HOME					○	・A-1.商品一覧画面に遷移
	③ログイン					○	・B-3.ログイン画面に遷移
	④新規登録					○	・B-1.一般アカウント登録画面に遷移
	⑤カートアイコン					○	・D-1.カート画面に遷移
	⑥名前		○				・アカウント情報の名前を表示
	⑦ユーザー情報の設定					○	・ユーザー情報を未登録の場合はC-1.ユーザー情報登録画面に遷移 ・ユーザー情報を登録済みの場合はC-2.ユーザー情報編集画面に遷移
	⑧購入履歴					○	・E-1.購入履歴一覧画面に遷移
	⑨パスワード変更					○	・B-4.パスワード変更画面に遷移
	⑩販売履歴					○	・E-2.販売履歴一覧画面に遷移
	⑪商品登録					○	・F-1.商品登録画面に遷移

画面設計書	画面詳細	Z-2
		予期せぬエラー ※予期しないエラー時に表示されるエラーのお知らせ画面

①
ロゴの画像

予期しないエラーです。

現在、問題が発生しています。
しばらくしてから再度アクセスしてください。

問題が解決しない場合は、
サポートにお問い合わせください。

画面設計書	画面詳細	Z-2
		予期せぬエラー ※予期しないエラー時に表示されるエラーのお知らせ画面

画面表示

分類	項目	種類					機能
		入力	表示	非表示	ボタン	リンク	
ヘッダー	①ロゴの画像		○				・ロゴの画像を表示