

ID	Заголовок	Предусловие	Приоритет	Шаг	Ожидаемый результат	Фактический результат	Медиафайлы	Тестовая среда	Комментарии
1	Локализация страниц: некоторые экраны на русском языке, при выборе турецкого языка		Низкий	Страницы, где неправильная локализация: 1. Экран " <b>Профиль</b> " 2. Экран " <b>Фонд</b> " 3. Главная страница 4. Экран входа в " <b>Кабинет фандрайзера</b> " 5. Рассказать о фонде 6. Экран " <b>привязка новой карты</b> " 7. Экран " <b>партнеры</b> "	Локализация на турецком языке	Локализация на русском языке		Operational system: IOS 15.6.1 Device: iPhone 11 (real device) Font size: Default Country: Russia Language: Turkey	
2	Локализация чисел в блоке платежей: в некоторых экранах отображается символ рубля, при выборе турецкого языка		Низкий	1. Главный экран 2. Перейти в <b>карточка проекта</b> 3. Нажать на кнопку <b>помочь / bağış yap</b>  4. Главный экран 5. Поиск 6. Выбрать любой фонд 7. Переключиться на <b>разово / bir kere</b>  8. Профиль 9. Настройки 10. Перейти в <b>Партнеры / ortaklar</b> 11. Выбрать одну из двух компаний	Отображается символ лиры	Отображается символ рубля		Operational system: IOS 15.6.1 Device: iPhone 11 (real device) Font size: Default Country: Russia Language: Turkey	
3	Экран поиска: автоматическое воспроизведение видео (YouTube), при касании по экрану	Если мы откроем фильтры-поиска, в то время, как под категориями осталось видео (в первом слайде), то оно реагирует на касания, т.е. когда мы выбираем категории для поиска. Важно, чтобы видео от YouTube, было первым в слайде просмотров.	Средний	1. Главный экран, 2. Нажать на поиск (справа вверху) 3. Перейти фильтры поиска (справа вверху) 4. Выбрать категорию	Выбор категорий поиска без лишних звуков	Непонятно откуда идет звук, пока не скроем выборку категорий и увидим, что запущено видео, хотя мы и не запускали	<a href="#">ссылка</a>	Operational system: IOS 15.6.1 Device: iPhone 11 (real device) Font size: Default Country: USA Language: Russian	
4	Экран кода подтверждения: показывает сообщение "wrong code", при написание правильного кода, когда пропадает интернет		Низкий	1. Первоначальный экран входа 2. Войти через почту 3. Указать свой email 4. Нажать на кнопку " <b>Войти</b> " 5. Отключить интернет! 6. Написать правильный код	Уведомление "Connection to the Internet is lost"	Уведомление "Wrong code"	<a href="#">ссылка</a>	Operational system: IOS 15.6.1 Device: iPhone 11 (real device) Font size: Default Country: Russia Language: Russian	
5	Экран кода подтверждения: невозможно удалить числа, пока не заполнят полностью все 4-поля		Средний	1. Первоначальный экран входа 2. Войти через почту 3. Указать свой email 4. Нажать на кнопку "Войти" 5. Ввести только 3 цифры 6. Удалить цифры (не нажимая на поле ввода) 7. Ввести только 2 цифры 8. Удалить цифры (не нажимая на поле ввода) 9. Ввести только 1 цифру 10. Удалить цифру (не нажимая на поле ввода)	Удаление чисел, не заполняя все поля	Числа не удаляются, необходимо заполнить все 4 поля	<a href="#">ссылка</a>	Operational system: IOS 15.6.1 Device: iPhone 11 (real device) Font size: Default Country: Russia Language: Russian	
6	Первоначальный экран: отсутствие кнопки "сохранить"		Высокий	1. Первоначальный экран входа 2. Продолжить без авторизации	Отображение кнопки " <b>сохранить</b> "	Кнопка " <b>сохранить</b> " не видна	<a href="#">ссылка</a>	Operational system: Android Device: Galaxy Nexus Font size: Default Country: Russia Language: Russian	
7	Экран полного изображения: значения под фотографиями не меняются, при перелистывание	При перелистывание изображений, значения также должны меняться, в соответствии с порядком.	Средний	1. Главный экран 2. Перейти в карточку проекта 3. Нажать на изображение 4. Пролить вправо	Меняется значение, при перелистывания	Значение не меняется	<a href="#">ссылка</a>	Operational system: IOS 15.5 Device: iPhone SE Font size: Default Country: Russia Language: Russian	

ID	Заголовок	Предусловие	Приоритет	Шаг	Ожидаемый результат	Фактический результат	Медиафайлы	Тестовая среда	Комментарии
8	Подписка на фонд: значение на кнопке "SberPay" не меняется, при выборе суммы		Высокий	1. Главный экран 2. Нажать на поиск (справа вверх) 3. Перейти в любой фонд 4. Нажать на кнопку "оформить подписку" 5. Выбрать любую сумму, из трех ниже предложенных	Сумма на кнопке "SberPay" меняется", когда нажимаем на любую кнопку из трех, ниже предложенных	Не меняется сумма на кнопке "SberPay", когда нажимаем на любую кнопку из трех, ниже предложенных	<a href="#">ссылка</a>	Operational system: IOS 15.6.1 Device: iPhone 11 (real device) Font size: Default Country: Russia Language: Russian	
9	Экран мои карты: overflowed, при добавлении новой карты		Низкий	1. Настройки 2. Мои карты 3. Добавить новую карты	Клавиатура не перекрывает кнопки	Клавиатура перекрывает поля ввода	<a href="#">ссылка</a>	Operational system: Android Device: Galaxy Nexus Font size: Default Country: Russia Language: Russian	
10	Экран поиска: отображается "тест" регион, при выборе региона		Средний	1. Главный экран 2. Поиск 3. Фильтры поиска 4. Выбрать "регион" 5. Пролить вниз	Отображения всех действительных регионов	Отображается "тест" регион	<a href="#">ссылка</a>	Operational system: IOS 15.6.1 Device: iPhone 11 (real device) Font size: Default Country: Russia Language: Russian	
11	Экран поиска: карточки проектов и категорий не переводятся, при смене страны и языка	На странице поиска, карточки проектов и категорий, не переводятся на выбранный язык, при смене страны и языка. При перезагрузке приложения, приложение работает корректно, без ошибок	Средний	1. Профиль 2. Настройки 3. Язык и регион 4. Выбрать страну "Казахстан" 5. Перейти на главный экран (обязательно!) 6. Зайти в поиск (обязательно!) 7. Профиль 8. Настройки 9. Язык и регион 10. Выбрать английский язык "English" 11. Перейти на главный экран 12. Зайти в поиск 12.1. Перейти в фильтры поиска	Страница поиска: отображается в соответствии с выбранным языком	Страница поиска: отображается на ранее выбранном языке	<a href="#">ссылка</a>	Operational system: IOS 15.6.1 Device: iPhone 11 (real device) Font size: Default Country: Russia → Kazakhstan Language: Russian → English	
12	Экран настроек: профиль зависит, при заполнение на 150 символов в поле "имя" и при отмене настроек		Низкий	1. Профиль 2. Перейти в настройки 3. Написать в поле "имя" больше 150 символов 4. Нажать на кнопку "< профиль", слева вверх 5. Нажать на "да", при сообщении "Сохранить изменения?" 6. Закрыть уведомление о том, что нельзя ввести больше 150 символов 7. Нажать на кнопку "< профиль", слева вверх 8. Нажать на "нет", при сообщении "Сохранить изменения?"	Профиль работает без нареканий	Профиль больше не доступен	<a href="#">ссылка</a>	Operational system: IOS 15.6.1 Device: iPhone 11 (real device) Font size: Default Country: Russia Language: Russian	
13	Экран настроек: предупреждение об ограничении на 150 символов, не отображается, при заполнении ввода в фамилии		Низкий	1. Профиль 2. Перейти в настройки 3. Написать в поле "имя" 150 символов 4. Написать в поле "фамилия" один или больше символ 5. Нажать на кнопку "Сохранить", внизу страницы 5.1. Нажать на кнопку "< профиль", слева вверх	Предупреждение об ограничении на 150 символов	Ничего не отображается	<a href="#">ссылка</a>	Operational system: IOS 15.6.1 Device: iPhone 11 (real device) Font size: Default Country: Russia Language: Russian	

[illegible]