

LivePPT_V1.0

Android

修改记录

2.24.2013

完成母版“我的 PPT”“我的会议”“LIVE”“更多”；
完成页眉页脚设置；

2.25.2013

完成登录界面；

2.26.2013

完成上传 PPT 系列界面；

2.28.2013

完成注册界面；

3.4.2013

完成所有界面图；


3.6.2013

初步完成设计文档；

待完善：字体大小的说明；跳转方式的说明；目录；


统一说明

1、 页面基本规格尺寸（ dp ）



请注意各部分的名称。

2、 本设计文档按几种场景下的操作流程顺序编排，每个操作按从左到右、从上到下的顺序

截图展示，用  单击 表示操作的内容，下一张图是上一张图操作的结果。

3、 页面间跳转：所有返回键的跳转方式为从左向右。

4、

素材表

名称	位置（横，纵）

其中“位置”用(x,y)表示水平和竖直方向上的长度,用 m 表示在该方向上居中,如(m,m)表示上下左右均居中。左/右 x 表示离左边/右边 x dp,上下同理。前文写过的就不再重复。尺寸另见表格《LivePPT 图片及控件尺寸表 (dp_dpi_px)》

5、文字。中文全部用微软雅黑。Action Bar 里的字全部居中,其他的另外标注。


6、图的编号在图的上方。

7、Live 界面的标题改为中文标题“会议室”。

场景一：我要组织一次 PPT 会议！

Step 1:上传 PPT (登录)

图 1- 1



单击

素材表

名称	位置 (横 , 纵)
actionbar_background_rightline	置顶 (状态栏下)
ic_add_ppt	(右 8, 上 8)
Tab (略)	置底

颜色

背景色：4F4F4F

图 1- 2



图 1- 3



素材表


名称	位置（横，纵）
actionbar_background_leftline	置顶
button_long	(m,)
lc_back	(左 8 , 上 8)
input box(无图)	(m,)

两个输入框间距 8dp，其他的大致如图即可；

页面内容整体居中，弹出键盘时将页面内容全部顶上去且整体居中（如上图），如


果可以已进入这个页面就带出键盘最好。

图 1-4



单击

图 1-6



素材表（同上表）

“选择要上传的 PPT” 居左；

图 1-5 里的路径框（m,上下8）；

图 1-7



图 1-8



素材表

名称	位置 (横 , 纵)
Line	(m , 上 350)
lc_ppt	(m,相对于分割线下居中)

在路径框中显示该 ppt 的路径；

图 1-9



成功上传 PPT 后返回我的 PPT 界面。


素材表（同图 1-1）

Ppt 缩略图（图外侧离边 27dp、两个图直接 26dp）

Step 2: 发起会议，分享会议，操控会

议。

图 1-10



素材表

名称	位置（横，纵）
ic_add_meeting	（右8，上8）

菜单只有两项，图中的第三项是多余的。

图 1- 11



图 1- 12



图 1- 13



图 1- 15



素材表

名称	位置（横，纵）
ic_finished（打勾图案）	（ 57,116 ）
button_long_two（分两边的按钮）	（ m, ）

颜色

图 1- 14 字的蓝色：00A0C8 字的橙色：FB9936；

若选择开始会议，跳转至图 1- 15；若选择稍后开始，跳转至图 1- 16；

图 1-16



图 1-17



自动横屏

会议操控模式 PPT 截图 靠右放，宽度最大为 425dp（见表格），左边剩下的为预览区，可上下翻滚，点某一页右边对应显示该页大图。（最好用白框框住当前页）

图 1- 18



图 1- 19



素材表

名称	位置（横，纵）
lc_meeting_menu	（ 右 12，上下相对于 list 居中 ）
PPT 缩略图（无图）	（ 左 15，上下相对于 list 居中 ）
List（无图）	（ 顺序排列 ）

颜色

“参与者”：灰色 7D888E

会议名：橙色 FB671F

菜单只有两项，图中剩余两项是多余的。弹出的菜单不要挡住该会议卡片，即应比图中的要下移一点。

选择开始会议，跳转至图 1- 15，且原菜单的“开始会议”变为“结束会议”，见图 1-20；

图 1- 20



图 1- 21



弹出的菜单不要挡住该会议卡片，即应比图中的要下移一点。

点击分享会议后，一级菜单隐藏，弹出分享菜单。（不要两个菜单同时出现）

Step 2: 结束会议

图 1- 22



图 1- 23



提示框 (m,m)

图 1- 24




图 1- 25



结束会议后，从我的会议中删除对应的会议卡片，Live 显示“目前暂无会议”；

场景二：我获邀加入一个 PPT 会议！

Step 1: 输入会议 ID

图 2-1



图 2-2




图 2-3



单击搜索按钮后，在下方居中显示会议名、发起者和会议 ID。同时下方出现加入按钮。

颜色

会议名：橙色 FB671F

图 2-4



成功加入会议后，对应的会议卡片显示在“我的会议”里。会议状态为“未开始”或“进行中”（取决于会议发起者）。

若加入会议时会议未开始，加入成功后界面回到我的会议；若加入会议时会议已经开始，则加入成功后界面直接跳转至图 2-5；即加入的会议开始时，界面会自动跳转到 LIVE，显示为图 2-5 的界面。

Step 2: 参加会议。

图 2-5



图 2-6



“现在进入会议” ——>图 2-7；

“稍后进入会议” ——>图 2-6；

图 2-7



自动横屏；

单击返回键，回到图 2-6；

Step 3: 退出会议。

图 2-8



图 2-9



退出会议效果同图 1-22/23;

场景三：更多

图 3-1




图 3-2



图 3-3



图 3-4

