




アフィリエイト アド


広告主様向けPostBack連携仕様書

# ポストバック連携(ソケット連携)とは？




ポストバック機能とは、メディアの広告から流入したユーザーが、  
広告主のサイトやサービスでコンバージョン(成果)を達成した際に、  
そのデータをメディア側のシステムに送信する機能です。

# ポストバック連携の仕組み



貴社とポイントバック連携(ソケット連携)の際は、  
**クリック発生時**にAFAD発行の**セッションID**を貴社の計測システムに渡し、  
**成果発生時**にAFAD発行の**セッションID**を貴社の計測システムから受け取ります。  
※**セッションID**とは、AFADが1クリック毎のアクセスを管理する為の識別IDとなります。

# PostBack連携の際に貴社側で行っていただく内容



## ◆ 貴社システムでご設定頂く内容

### ① 広告URLに付与するパラメータ名(〇〇の部分)をご教示ください

(クリック発生時にAFAD発行のセッションIDを広告主側の計測システムに渡すための設定です。)

### ② ポストバックURLをご設置ください。

(成果発生時にAFAD発行のセッションIDを広告主側の計測システムから受け取るための設定です。)

# 1. クリック発生時のセッション IDの受け取り方法

◆セッションIDを受け取るための〇〇に入るパラメーター名を入稿する際にご教示ください。

`https://~~貴社ドメイン~~/xxx?xxx&〇〇=[セッションID]`

①貴社入稿URL

②貴社のパラメータ

③AFADの変数

※セッションID: AFADが1クリック毎のアクセスを管理する為の識別IDとなります。

◆上記の形でシステムにリダイレクト先のURLとして登録を行います。  
貴社ページに「セッションID」を付与した形でリダイレクトいたします。  
セッションIDはポストバック時に必須となる値となります。  
付与した値をそのままご返却ください。

◆セッションID以外にお送りする必要のある情報等がございましたら、  
セッションID同様にパラメーター名と、情報の内容をご教示ください。

## 2. 成果発生時のセッション IDの通知方法

◆ポストバックURLをご設置ください。

https://ac.弊社ドメイン/xxxxxxxxxxxxx/ac/?gid=〇〇&af=[セッションID]&uid=[成果情報1]

①ポストバックURL

②AFADのパラメータ

③貴社の変数

※□で囲まれた部分に変数を代入してください。

※上記はサンプルです。ポストバックURLはAFADの管理画面より取得してください。

受け取り可能パラメータ	パラメータ説明
gid(必須)	広告グループ毎の固定IDとなります。IDはポストバックURL発行時に自動付与されます。
af(必須)	セッションID。リダイレクト時に付与するセッションIDを返却してください。
uid(任意)	注文番号、申込み番号、会員IDなどユーザーを識別するID
uid2(任意)	注文番号、申込み番号、会員IDなどユーザーを識別するID
amount(任意)	成果金額または売上合計金額。(定率報酬の場合この値の%を報酬とします)
Status(任意)	承認ステータスを切り替えられます(1:承認待ち、2:承認、3:否認) ※手動承認のみ利用可。