

Отчет по результатам тестирования формы оплаты стенда:
https://test-stand.gb.ru/seminar_stands/payform/index.html

1. Информация о проекте

Необходимо реализовать модальное окно оплаты товара. Пользователь должен попадать на данное модальное окно после того, как нажмет на кнопку “Оплатить” на карточке товара. Сама страница называется “Форма оплаты”. Также должна быть поддержка мобильной версии.

2. Команда тестировщиков

Ганиева Елена Юрьевна.

3. Описание процесса тестирования

Окружение: Google Chrome Версия 111.0.5563.65, Windows 10 Pro.

Техническое задание на разработку форму оплаты:

https://docs.google.com/document/d/1w_yhOU8x9miePJRXe2e-sbAFC0Vy67jsv_e49kBVoEI/edit#.

Инструменты: Jira, Qase.io.

4. Сроки проведения тестирования

26.03.2023-28.03.2023

5. Заключение о качестве объекта тестирования

В период тестирования было выявлено 19 дефектов: 9 дефектов с приоритетом высокий, 6 дефектов с приоритетом средний, 4 дефекта с приоритетом тривиальный. Найденные дефекты не были исправлены. Данную форму оплаты товара нельзя выпускать в релиз так, как присутствуют дефекты высокого приоритета, которые необходимо исправить. Форма оплаты товара работает некорректно. Основную функцию оплатить товар модальное окно не выполняет при существующих дефектах.

6. Рекомендации

Необходимо исправить найденные дефекты. Провести повторное тестирование после исправления дефектов.

7. Статистика по дефектам

№	Название	Серьезность	Приоритет	Статус
1	В поле CVC допускает ввод букв	Critical	High	Открыт
2	Состояние «активен» нельзя изменить, чекбокс недоступен для изменения	Critical	High	Открыт
3	При заполнении поля дата валидными данными появляется тултип с ошибкой «Введите данные в указанном формате»	Critical	High	Открыт
4	Поле дата допускает ввод букв	Critical	High	Открыт
5	В поле ввода CVC можно ввести 2 символа	Critical	High	Открыт
6	Допускает ввод букв в поле ввода номера карты	Critical	High	Открыт
7	Поле ввода номера карты допускает ввод менее 12 символов и более 19 символов	Critical	High	Открыт
8	Поле ввода имени позволяет ввод только кириллицей	Critical	High	Открыт
9	Поле ввода имени позволяет ввести менее 3 символов и более 40 символов	Critical	High	Открыт
10	Не отображается иконка карт Maestro если номер карт начинается с цифры «55»	Medium	Minor	Открыт
11	Не отображается иконка карт UnionPay если номер карт начинается с цифры «62»	Medium	Minor	Открыт
12	Не отображается иконка карт JCB если номер карт начинается с цифры «3»	Medium	Minor	Открыт
13	Не отображается иконка карт если Dinner_Club номер карт начинается с цифры «69»	Medium	Minor	Открыт
14	Не отображается иконка карт если MasterCard номер карт начинается с цифры «5»	Medium	Minor	Открыт

15	Не отображается иконка карт если Visa номер карт начинается с цифры «4»	Medium	Minor	Открыт
16	Не отображается зеленая галочка при введенном имени	Low	Trivial	Открыт
17	Фон кнопки оплатить при незаполненных полях отображается не серым цветом	Low	Trivial	Открыт
18	Не отображается крестик если в поле ввода имени ничего не введено	Low	Trivial	Открыт
19	Не отображается плейсхолдер «Ваше имя» при вводе текста в поле ввода имени	Low	Trivial	Открыт

8. Приложения

Чек-лист

<div>Suites</div> <div><div>▼ Модальное окно опл... 4 ...</div><div>▼ Поле ввода имени по... 7 ...</div><div>▼ Ограничения на ввод ... 3 ...</div><div>▼ Определение типа ка... 17 ...</div><div>▼ Ограничения для пол... 2 ...</div><div>▼ Ограничения для пол... 4 ...</div><div>▼ Ограничения для пол... 3 ...</div><div>▼ Чекбокс сохранения к... 3 ...</div><div>▼ Кнопка оплаты 5 ...</div></div>	Модальное окно оплаты товара + ✎ 📄 🗑	
	— 🖱	HOME-1 Отображение модального окна "оплата товара"
	— 🖱	HOME-2 Отображение поля ввода "номер карты"
	— 🖱	HOME-3 Отображение поля ввода "срок годности"
	— 🖱	HOME-4 Отображение поля ввода "cvc"
	+ Create quick test	
	Поле ввода имени пользователя + ✎ 📄 🗑	
	— 🖱	HOME-5 Отображение поля ввода имени пользователя
	— 🖱	HOME-6 Отображение плейсхолдера при вводе текста в поле ввода имени пользователя
	— 🖱	HOME-7 Скрытие плейсхолдера при вводе текста в поле ввода имени пользователя
	— 🖱	HOME-8 Отображение крестика и подсвечивание поля ввода имени пользователя краснм если в поле ничего не введено
	— 🖱	HOME-9 Отображение зеленой галочки при введенном имени
	— 🖱	HOME-10 Поле имя пользователя подсвечивается зеленым при введенном имени
	— 🖱	HOME-11 Отображение тултипа "Заполните это поле" если пользователь ничего не ввел в поле ввода имени и нажал кнопку оплатить
	+ Create quick test	
	Ограничения на ввод в поле + ✎ 📄 🗑	
	— 🖱	HOME-12 Ограничение на ввод в поле от 3 до 40 символов
	— 🖱	HOME-13 Ввод только букв, тире и пробелы
	— 🖱	HOME-14 Допустим ввод только латиницей
	+ Create quick test	

<div>Suites</div> <div><div>▼ Модальное окно опл... 4 ...</div><div>▼ Поле ввода имени по... 7 ...</div><div>▼ Ограничения на вво... 3 ...</div><div>▼ Определение типа ка... 17 ...</div><div>▼ Ограничения для пол... 2 ...</div><div>▼ Ограничения для пол... 4 ...</div><div>▼ Ограничения для пол... 3 ...</div><div>▼ Чекбокс сохранения к... 3 ...</div><div>▼ Кнопка оплаты 5 ...</div></div>	Ограничения на ввод в поле + ✎ 📄 🗑	
	— 🖱	HOME-12 Ограничение на ввод в поле от 3 до 40 символов
	— 🖱	HOME-13 Ввод только букв, тире и пробелы
	— 🖱	HOME-14 Допустим ввод только латиницей
	+ Create quick test	
	Определение типа карты + ✎ 📄 🗑	
	— 🖱	HOME-15 Отображение иконки карт VISA если номер карт начинается с цифры "4"
	— 🖱	HOME-16 Отображение иконки карт MASTERCARD если номер карт начинается с цифры "5"
	— 🖱	HOME-17 Отображение иконки карт AMERICAN_EXPRESS если номер карт начинается с цифры "34"
	— 🖱	HOME-18 Отображение иконки карт AMERICAN_EXPRESS если номер карт начинается с цифры "37"
	— 🖱	HOME-19 Отображение иконки карт DINER_CLUB если номер карт начинается с цифры "69"
	— 🖱	HOME-20 Отображение иконки карт DISCOVER если номер карт начинается с цифры "60"
	— 🖱	HOME-21 Отображение иконки карт JCB если номер карт начинается с цифры "3"
	— 🖱	HOME-22 Отображение иконки карт UNIONPAY если номер карт начинается с цифры "62"
	— 🖱	HOME-23 Отображение иконки карт MAESTRO если номер карт начинается с цифры "55"
	— 🖱	HOME-24 Допускаются следующие тип карт: VISA: 4
	— 🖱	HOME-25 Допускаются следующие тип карт: MASTERCARD - первая цифра 5
	— 🖱	HOME-26 Допускаются следующие тип карт: AMERICAN_EXPRESS - первая цифра 3
	— 🖱	HOME-27 Допускаются следующие тип карт: JCB - первая цифра 3
	— 🖱	HOME-28 Допускаются следующие тип карт: UNIONPAY - первая цифра 6
	— 🖱	HOME-29 Допускаются следующие тип карт: MAESTRO - первая цифра 3
	— 🖱	HOME-30 Допускаются следующие тип карт: MAESTRO - первая цифра 5
	— 🖱	HOME-31 Допускаются следующие тип карт: MAESTRO - первая цифра 6

- ≡ Suites
- ▼ Модальное окно опл... 4 ...
 - ▼ Поле ввода имени по... 7 ...
 - ▼ Ограничения на ввод ... 3 ...
 - ▼ Определение типа ка... 17 ...
 - ▼ Ограничения для по... 2 ...
 - ▼ Ограничения для пол... 4 ...
 - ▼ Ограничения для пол... 3 ...
 - ▼ Чекбокс сохранения к... 3 ...
 - ▼ Кнопка оплаты 5 ...

Ограничения для поля ввода карты + ✎ 📄 🗑

- 🖱 HOME-32 Допустимая длина ввода в поле номера карт от 12 до 19 символов
- 🖱 HOME-33 На ввод в поле номера карт доступны только цифры

+ Create quick test

Ограничения для полей даты + ✎ 📄 🗑

- 🖱 HOME-34 Допустимая длина для ввода 2 символа
- 🖱 HOME-35 На ввод допускаются только цифры
- 🖱 HOME-36 Если месяц до 10, то перед его номером указывается 0
- 🖱 HOME-37 В поле ввода года можно ввести значения от текущего года до текущий год+10 лет

+ Create quick test

Ограничения для поля cvc + ✎ 📄 🗑

- 🖱 HOME-38 Допускается ввод только 3 символа
- 🖱 HOME-39 Все символы только цифры
- 🖱 HOME-40 Допустимые значения от 001 до 999

+ Create quick test

Чекбокс сохранения карты для покупок + ✎ 📄 🗑

- 🖱 HOME-41 Отображение чекбокса сохранения карты для покупок
- 🖱 HOME-42 Проверить состояние "активен" тогда карта сохраняется для покупок
- 🖱 HOME-43 Проверить состояние "неактивен" карта не сохраняется для покупок

+ Create quick test

Кнопка оплаты + ✎ 📄 🗑

- 🖱 HOME-44 Отображение кнопки оплаты
- 🖱 HOME-45 Фон кнопки при незаполненных полях отображается серым цветом
- 🖱 HOME-46 Фон кнопки при заполненных полях отображается зеленым цветом
- 🖱 HOME-47 Отображение суммы оплаты товара на кнопке оплат в формате NN рубля/рублей/рубль NN копеек/копейка
- 🖱 HOME-48 Кнопка оплаты увеличивается в размере при наведении курсора

+ Create quick test

Диаграмма результатов выполнения чек-листа

Express run 2023/03/27

Completion chart



Completion stats


- Failed (19)
- Passed (28)
- Blocked (3)
- Retest (0)
- Untested (0)
- Skipped (0)
- Invalid (0)


Completion rate


100%

Баг-репорты

В поле CVC допускает ввод букв

 Прикрепить

 Добавить дочернюю задачу

 Добавить ссылку на задачу

▼

Priority High

Severity Critical

Описание

Предусловие:

Открыта страница: [Карточка товара](#)

Шаги:

Ввести CVC код в поле CVC

Ожидаемый результат:

Поле ввода CVC допускает ввод только цифр.


Фактический результат:


Поле ввода CVC допускает ввод букв.


Окружение:

Google Chrome Версия 111.0.5563.65 Windows 10 Pro

Состояние "активен" нельзя изменить, чекбокс недоступен для изменения

 Прикрепить

 Добавить дочернюю задачу

 Добавить ссылку на задачу

▼

Priority High

Severity Critical

Описание

Предусловие:

Открыта страница: [Карточка товара](#)

Шаги:

Кликнуть на галочку в чекбоксе

Ожидаемый результат:

Чекбокс имеет состояние "активен" тогда, когда карта сохраняется для покупок.


Фактический результат:


Не удается изменить состояние чекбокса сохранения карты для покупок. Стоит автоматически галочка, невозможно изменить состояние. Чекбокс недоступен.


Окружение:


Google Chrome Версия 111.0.5563.65 Windows 10 Pro

При заполнении поля дата валидными данными появляется тултип с ошибкой "Введите данные в указанном формате".

 Прикрепить

 Добавить дочернюю задачу

 Добавить ссылку на задачу



Priority

High

Severity

Critical

Описание

Предусловие:

Открыта страница: [Карточка товара](#)

Шаги:

Ввести месяц в поле дата

Ожидаемый результат:

Поле дата позволяет ввести месяц в формате 01-12.


Фактический результат:


При вводе месяца в формате 01-12 выходит тултип под полем ввода месяца с информацией "Введите данные в указанном формате".


Окружение:


Google Chrome Версия 111.0.5563.65 Windows 10 Pro

На ввод в поле дата допускает ввод букв

 Прикрепить

 Добавить дочернюю задачу

 Добавить ссылку на задачу



Priority

High

Severity

Critical

Описание

Предусловие:

Открыта страница: [Карточка товара](#)

Шаги:

Ввести номер месяца в поле дата

Ожидаемый результат:

В поле дата допускается ввод только цифр.


Фактический результат:


В поле дата допускается ввод букв.


Окружение:


Google Chrome Версия 111.0.5563.65 Windows 10 Pro

В поле ввода cvs можно ввести 2 символа

 Прикрепить

 Добавить дочернюю задачу

 Добавить ссылку на задачу



Priority

High

Severity

Critical

Описание

Предусловие:

Открыта страница: [Карточка товара](#)

Шаги:

Ввести CVC-код в поле ввода CVC

Ожидаемый результат:

Допускается ввод только 3 символов в поле CVC.





Фактический результат:

Допускает ввод только 2 символов в поле CVC.

Окружение:

Google Chrome Версия 111.0.5563.65 Windows 10 Pro

Допускает ввод букв в поле ввода номера карты

 Прикрепить  Добавить дочернюю задачу  Добавить ссылку на задачу 

Priority High

Severity Critical

Описание

Предусловие:

Открыта страница: https://test-stand.gb.ru/seminar_stands/payform/index.html?_ga=2.247236100.1420921983.1679897755-336654653.1679897755

Шаги:

Ввести номер карты в поле ввода номера карты

Ожидаемый результат:

В поле ввода номера карт доступны только цифры.





Фактический результат:

В поле ввода номера карты допускает ввод букв.

Окружение:

Google Chrome Версия 111.0.5563.65 Windows 10 Pro

Допускает ввод менее 12 символов и более 19 символов

 Прикрепить  Добавить дочернюю задачу  Добавить ссылку на задачу 

Priority High

Severity Critical

Описание

Предусловие:

Открыта страница: [Карточка товара](#)

Шаги:

Ввести номер карты в поле ввода номера карты

Ожидаемый результат:

Поле ввода номера карты допускает ввод от 12 символов до 19 символов.





Фактический результат:

Поле ввода номера карты допускает ввод менее 12 символов и более 19 символов.

Окружение:

Google Chrome Версия 111.0.5563.65 Windows 10 Pro

Поле ввода имени позволяет ввод только кириллицей

 Прикрепить  Добавить дочернюю задачу  Добавить ссылку на задачу 

Priority High

Severity Critical

Описание

Предусловие:

Открыта страница: [Карточка товара](#)

Шаги:

Ввести в поле имени имя и фамилию

Ожидаемый результат:

В поле ввода имени допускает ввод только латиницей.





Фактический результат:

В поле ввода имени позволяет ввести имя кириллицей.

Окружение:

Google Chrome Версия 111.0.5563.65 Windows 10 Pro

Поле ввода имени позволяет ввести менее 3 символов и более 40 символов

 Прикрепить  Добавить дочернюю задачу  Добавить ссылку на задачу 

Priority High

Severity Critical

Описание

Предусловие:

Открыта страница: [Карточка товара](#)

Шаги:

Ввести в поле имени имя и фамилию

Ожидаемый результат:

Ограничение на ввод поля имени позволяет ввести от 3 до 40 символов.





Фактический результат:

Позволяет ввести в поле ввода имени менее 3 символов и более 40 символов

Окружение:

Google Chrome Версия 111.0.5563.65 Windows 10 Pro

Фон кнопки Оплатить при незаполненных полях отображается не серым цветом

 Прикрепить  Добавить дочернюю задачу  Добавить ссылку на задачу 

Priority Low

Severity Trivial

Описание

Normal text  **B** *I* ...           + 

Предусловие:

Открыта страница: [Карточка товара](#)

Ожидаемый результат:

Фон кнопки Оплатить при незаполненных полях отображается серым цветом.





Фактический результат:

Фон кнопки Оплатить при незаполненных полях отображается зеленым цветом.

Окружение:

Google Chrome Версия 111.0.5563.65 Windows 10 Pro

Отображение иконки карт MAESTRO если номер карт начинается с цифры "55"

 Прикрепить  Добавить дочернюю задачу  Добавить ссылку на задачу 

Priority Medium

Severity Minor

Описание

Предусловие:

Открыта страница: [Карточка товара](#)

Шаги:

Ввести номер карты в поле ввода номера карты.

Ожидаемый результат:

Отображается иконка карт MAESTRO если номер карты начинается с цифры "55".





Фактический результат:

Не отображается иконка карт MAESTRO если номер карты начинается с цифры "55".

Окружение:

Google Chrome Версия 111.0.5563.65 Windows 10 Pro

Не отображается иконка карт UNIONPAY если номер карты начинается с цифры "62"

 Прикрепить  Добавить дочернюю задачу  Добавить ссылку на задачу 

Priority Medium

Severity Minor

Описание

Предусловие:

Открыта страница: [Карточка товара](#)

Шаги:

Ввести номер карты в поле ввода номера карты

Ожидаемый результат:

Отображается иконка карт UNIONPAY если номер карты начинается с цифры "62".





Фактический результат:

Не отображается иконка карт UNIONPAY если номер карты начинается с цифры "62".

Окружение:

Google Chrome Версия 111.0.5563.65 Windows 10 Pro

Не отображается иконка карт JCB если номер карты начинается с цифры "3"

 Прикрепить  Добавить дочернюю задачу  Добавить ссылку на задачу 

Priority Medium

Severity Minor

Описание

Предусловие:

Открыта страница: [Карточка товара](#)

Шаги:

Ввести номер карты в поле ввода номера карты

Ожидаемый результат:

Отображается иконка карт JCB если номер карты начинается с цифры "3".





Фактический результат:

Не отображается иконка карт JCB если номер карты начинается с цифры "3".

Окружение:

Google Chrome Версия 111.0.5563.65 Windows 10 Pro

Не отображается иконка карт DINER CLUB если номер карты начинается с цифры "69"

 Прикрепить  Добавить дочернюю задачу  Добавить ссылку на задачу 

Priority Medium

Severity Minor

Описание

Предусловие:

Открыта страница: [Карточка товара](#)

Шаги:

Ввести номер карты в поле ввода номера карты

Ожидаемый результат:

Отображается иконка карт DINER CLUB если номер карты начинается с цифры "69".

Фактический результат:

Не отображается иконка карт DINER CLUB если номер карты начинается с цифры "69".

Окружение:

Google Chrome Версия 111.0.5563.65 Windows 10 Pro

Не отображается иконка карт MASTERCARD если номер карты начинается с цифры "5"

📎 Прикрепить

👤 Добавить дочернюю задачу

🔗 Добавить ссылку на задачу

▼

Priority Medium

Severity Minor

Описание

Предусловие:

Открыта страница: [🔗 Карточка товара](#)

Шаги:

Ввести номер карт в поле ввода номера карты

Ожидаемый результат:

Отображается иконка карт MASTERCARD если номер карты начинается с цифры "5".

Фактический результат:

Не отображается иконка карт MASTERCARD если номер карты начинается с цифры "5".

Окружение:

Google Chrome Версия 111.0.5563.65 Windows 10 Pro

Проекты /  workshop6 /  Добавить Эпик /  WOR-343

Не отображается зеленая галочка при введенном имени

📎 Прикрепить

👤 Добавить дочернюю задачу

🔗 Добавить ссылку на задачу

▼

Priority Low

Severity Trivial

Описание

Предусловие:

Открыта страница: [🔗 Карточка товара](#)

Шаги:

Ввести имя и фамилию в поле ввода имени

Ожидаемый результат:

Отображается зеленая галочка при введенном имени в поле ввода имени.


Фактический результат:


Не отображается зеленая галочка при введенном имени в поле ввода имени.


Окружение:

Google Chrome Версия 111.0.5563.65 Windows 10 Pro

Не отображается иконка карт VISA если номер карт начинается с цифры "4"

 Прикрепить

 Добавить дочернюю задачу

 Добавить ссылку на задачу

▼

Priority Medium

Severity Minor

Описание

Предусловие:

Открыта страница: [Карточка товара](#)

Шаги:

Ввести номер карты в поле ввода номера карты

Ожидаемый результат:

Отображается иконка карт VISA если номер карты начинается с цифры "4".

Фактический результат:


Не отображается иконка карт VISA если номер карты начинается с цифры "4".


Окружение:


Google Chrome Версия 111.0.5563.65 Windows 10 Pro

Проекты /  workshop6 /  Добавить Эпик /  WOR-342

Не отображается крестик если в поле ничего не введено

 Прикрепить

 Добавить дочернюю задачу

 Добавить ссылку на задачу

▼

Priority Low

Severity Trivial

Описание

Предусловие:

Открыта страница: [Карточка товара](#)

Ожидаемый результат:

Отображается крестик в поля ввода имени, если в поле ничего не введено.

Фактический результат:


Не отображается крестик если в поля ввода имени, если в поле ничего не введено.


Окружение:


Google Chrome Версия 111.0.5563.65 Windows 10 Pro

Проекты /  workshop6 /  Добавить Эпик /  WOR-341

Не отображается в плейсхолдере "Ваше имя" при вводе текста в поле ввода имени пользователя

 Прикрепить

 Добавить дочернюю задачу

 Добавить ссылку на задачу

▼

Priority Low

Severity Trivial

Описание

Предусловие:

Открыта страница: [Карточка товара](#)

Ожидаемый результат:

Поле ввода имени содержит плейсхолдер "Ваше имя".

Фактический результат:

Не отображается в поле ввода имени плейсхолдер "Ваше имя".

Окружение:

Google Chrome Версия 111.0.5563.65 Windows 10 Pro

