

Cooksy - אפיון מסכי פתיחה ואימות

מבוא

המסכים המתוארים כאן Cooksy מסמך זה מספק אפיון מפורט למסכי הפתיחה והאימות באפליקציית הם החלק הראשון של חוויית המשתמש באפליקציה ומהווים את נקודת הכניסה של המשתמש למערכת. מפורט, התנהגות רכיבים, מעברים בין מסכים, וטיפול במקרי קצה UI/UX המסמך כולל מפרט

מסכים כלולים באפיון זה:

- מסך פתיחה (Splash Screen)
- מסך ברוכים הבאים (Welcome Screen)
- התחברות עם טלפון (Phone Login)
- SMS (SMS Verification) אימות קוד
- הגדרת פרופיל (Profile Setup)
- בחירת תחומי עניין (Interests Selection)

1. מסך פתיחה (Splash Screen)

מטרה

מסך הפתיחה מוצג בעת טעינת האפליקציה ומיועד להציג את לוגו האפליקציה ולתת תחושת מיתוג ראשונית למשתמש בזמן שתהליך טעינת האפליקציה מתבצע.

מבנה ועיצוב

- **רקע:** #FFFFFF (לבן)
- **גובה המסך:** 100% של גובה המכשיר
- **רוחב המסך:** 100% של רוחב המכשיר
- **כיוון טקסט:** RTL (שמאל לימין)

רכיבים

1. Cooksy לוגו

- **מיקום:** במרכז המסך
- **גודל:** 120px x 120px
- **עיצוב:** עיגול בצבע ראשי #FF6B6B עם האייקון של האפליקציה
- **אנימציה:** (fade in) 300ms במשך הופעה הדרגתית

2. שם האפליקציה


- **מיקום:** מתחת ללוגו
- **משקל:** 800, גודל 28, Heebo, **גופן**
- **צבע:** #2A363B
- **מהלוגו:** גובה 15, **עליון:** 15
- **אנימציה:** (fade in) 300ms במשך הופעה הדרגתית

3. סלוגן האפליקציה

- **מיקום:** מתחת לשם האפליקציה
- **משקל:** 400, גודל 16, Heebo, **גופן**
- **צבע:** #757575

- מהשם px **מרווח עליון**: 5
- **"טקסט"**: הבית שלך לבישול – עם השראה, קהילה וכלים
- לאחר השם ms במשך 300 (fade in) **אנימציה**: הופעה הדרגתית

4. אנימציית טעינה

- מהקצה התחתון px **מיקום**: בתחתית המסך, 40
- **סוג**: אינדיקטור טעינה מעגלי
- **צבע**:  #FF6B6B
- **גודל**: 24 px

התנהגות

1. המסך יופיע מיד עם פתיחת האפליקציה
2. משך הצגה: מינימום 2 שניות, מקסימום 5 שניות
3. אם הטעינה הושלמה לפני 2 שניות, יש להמשיך להציג את המסך עד ל-2 שניות
4. אם הטעינה נמשכת יותר מ-5 שניות, יש להציג הודעת "טוען..." מתחת לאנימציית הטעינה

מעברים

- **מעבר למסך הבא**: המעבר הוא אוטומטי לאחר טעינת האפליקציה
 - אם המשתמש חדש או לא מחובר: מעבר למסך ברוכים הבאים
 - מעבר ישירות למסך הפיד החברתי: (תקף token יש) אם המשתמש מחובר

טיפול במקרי קצה

- **בעיית חיבור לאינטרנט**:

- אם יש בעיית התחברות, להציג הודעת שגיאה "אין חיבור לאינטרנט" עם אפשרות לנסות שוב
- כפתור "נסה שוב" מתחת להודעה (בצבע ☐ #FF6B6B)

- **בעיית טעינה של המידע:**

- אם יש בעיית טעינה, להציג הודעת שגיאה "לא ניתן לטעון את האפליקציה" עם אפשרות לנסות שוב

הערות נוספות

- יש לוודא שהמסך מתאים למכשירים בגדלים שונים, כולל טאבלטים
- המסך מעוצב בסגנון מינימליסטי, ללא אלמנטים מיותרים
- אין צורך באינטראקציה של המשתמש במסך זה

2. מסך ברוכים הבאים (Welcome Screen)

מטרה

מסך זה מהווה את נקודת הכניסה הראשונה למשתמשים חדשים ולמשתמשים שהתנתקו, ומאפשר להם לבחור בין התחברות להרשמה.

מבנה ועיצוב

- רקע: ☐ #FFFFFF
- כיוון טקסט: RTL
- רקע, ☐ #FF6B6B, סטטוס בר: גובה 40

רכיבים

1. תמונת רקע

- **מיקום:** בחלק העליון של המסך
- **גובה:** 40% מגובה המסך
- **תוכן:** תמונת אוכל מרשימה (למשל מתכון ביתי בתהליך הכנה)
- מלמעלה למטה עד #00000000 (□ #FFFFFF) (gradient overlay) **אפקט:** שכבת הדרגתיות

2. Cooksy לוגו

- **מיקום:** במרכז המסך, מעל המלל
- 80px x 80px: **גודל:** 80
- **עיצוב:** זהה למסך הפתיחה

3. כותרת ראשית

- **מיקום:** מתחת ללוגו
- משקל 800, גודל 28, Heebo: **גופן**
- **צבע:** (● #2A363B)
- מהלוגו 15px: **מרווח:** 15
- "Cooksy-טקסט: "ברוכים הבאים ל"

4. כותרת משנה

- **מיקום:** מתחת לכותרת הראשית
- משקל 400, גודל 16, Heebo: **גופן**
- **צבע:** (● #757575)
- מהכותרת הראשית 10px: **מרווח:** 10

- **"טקסט":** הצטרפו לקהילת הבישול הגדולה בישראל וגלו מתכונים מדהימים
- **יישור:** מרכז
- **מקסימום רוחב:** 80% מרוחב המסך

5. כפתור התחברות

- **מיקום:** 60% מגובה המסך
- רוחב 80% ממרכז המסך, **גודל:** גובה 55
- **רקע:** ☒ #FF6B6B
- **צבע טקסט:** ☐ #FFFFFF
- משקל 700, **גודל:** 18, Heebo, **גופן:**
- (מעוגל לחלוטין) **עיגול פינות:** 30
- **"טקסט":** התחברות
- **אפקט לחיצה:** ☒ #E55A5A שינוי צבע ל

6. כפתור הרשמה

- מתחת לכפתור ההתחברות **מיקום:** 15
- **גודל:** זהה לכפתור ההתחברות
- **רקע:** ☐ #FFFFFF
- **גבול:** 2px solid ☒ #FF6B6B
- **צבע טקסט:** ☒ #FF6B6B
- **גופן:** זהה לכפתור ההתחברות
- **עיגול פינות:** 30

- **"טקסט":** הרשמה
- **אפקט לחיצה:** רקע #FFE6E6

7. טקסט תנאי שימוש

- מהקצה התחתון **אפמיקום:** בתחתית המסך, 30
- **גופן:** Heebo, 12 גודל
- **צבע:** #757575
- **"טקסט":** "בהמשך אתם מאשרים את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו
- **יישור:** מרכז
- **קישורים:** בצבע #FF6B6B

התנהגות

1. המסך יוצג לאחר מסך הפתיחה למשתמשים שאינם מחוברים.
2. לחיצה על כפתור "התחברות" תוביל למסך התחברות עם טלפון.
3. לחיצה על כפתור "הרשמה" תוביל גם היא למסך התחברות עם טלפון, אך עם דגל שמסמן תהליך הרשמה.

מעברים

- **מעבר למסך הבא:**
 - למסך התחברות עם טלפון
 - המעבר מתבצע באנימציה החלקה מימין לשמאל

טיפול במקרי קצה

- **שפה ומיקום:**

- שינוי אוטומטי של השפה בהתאם להגדרות המכשיר (אם נתמך)
- הצגת כיתוב הולם למיקום המשתמש (אם רלוונטי)

הערות נוספות



- יש לוודא שהמסך נראה טוב במצב פורטרט בלבד
 - אם המשתמש יצא מהאפליקציה וחזר אליה בזמן סביר (פחות מ-24 שעות), יש לשקול לדלג על המסך הזה ולהציג ישירות את מסך ההתחברות האחרון שהוצג
-

3. התחברות עם טלפון (Phone Login)

מטרה

מסך זה מאפשר למשתמש להזין את מספר הטלפון שלו לצורך התחברות או הרשמה לאפליקציה.

מבנה ועיצוב

- **רקע:**  #FFFFFF
- **כיוון טקסט:** RTL
- **רקע,**  #FF6B6B, **סטטוס בר:** גובה 40
- (padding) מכל צד **מרווחים:** 30

רכיבים

1. כפתור חזרה

- מהקצה **מיקום:** בפינה הימנית העליונה, 20

- גודל: 40px x 40px
- צורה: עיגול
- רקע: ☐ #F8F8F8
- אייקון: חץ ימינה (→) בצבע ☒ #2A363B
- גודל אייקון: 20px

2. Cooksy לוגו

- מיקום: במרכז העליון, מתחת לסטטוס בר
- גודל: 80px x 80px
- מהחלק העליון x מרווח: 40

3. שם האפליקציה

- מיקום: מתחת ללוגו
- משקל 800, גודל 28, Heebo, גופן
- צבע: ☒ #2A363B
- מהלוגו x מרווח עליון: 15

4. סלוגן האפליקציה

- מיקום: מתחת לשם האפליקציה
- משקל 400, גודל 14, Heebo, גופן
- צבע: ☒ #757575
- מהשם x מרווח עליון: 5
- "טקסט: "הבית שלך לבישול – עם השראה, קהילה וכלים"

5. כותרת טופס

- מרווח px **מיקום**: מתחת לסלוגן, 40
- משקל 700, אגודל 24, Heebo: **גופן**
- **צבע**: ☒ #2A363B
- (במצב התחברות) "Cooksy-או "התחבר ל (במצב הרשמה) "Cooksy-**טקסט**: "הצטרף ל
- **יישור**: מרכז

6. תווית מספר טלפון

- מרווח px **מיקום**: מתחת לכותרת הטופס, 20
- משקל 500, אגודל 14, Heebo: **גופן**
- **צבע**: ☒ #757575
- **טקסט**: "מספר טלפון"

7. שדה קלט טלפון

- מרווח px **מיקום**: מתחת לתווית, 8
- אגובה: 55
- רוחב: 100%
- **רקע**: ☐ #FFFFFF
- אגבול: 2 px solid ☐ #E0E0E0
- אגבול פינות: 12
- אפדינג פנימי: 0 16
- **סוג קלט**: טלפון (מקלדת מספרית)

- (עבור מספרי טלפון) LTR: **כיוון טקסט**
- **מסכה קלט:** 050-123-4567 (הצגת הדוגמה שדוהה כשהמשתמש מתחיל להזין)
- **התנהגות מיקוד:** שינוי צבע גבול ל #FF6B6B
- "טקסט מקלדת: "המשך"

8. קידומת מספר

- **מיקום:** בצד שמאל של שדה הקלט
- **גובה:** 55px
- **רוחב:** 80px
- **רקע:** #F8F8F8
- **גבול:** 2px solid #E0E0E0
- **עיגול פינות:** 12px
- **יישור טקסט:** מרכז
- **גופן:** Heebo, 16, גודל
- **טקסט:** "972+" (קבוע)

9. הודעת שגיאה

- **מיקום:** מתחת לשדה הקלט, 5px מרווח
- **גופן:** Heebo, 12, גודל
- **צבע:** #FF4757
- **טקסט:** "אנא הזן מספר טלפון תקין" (מוצג רק במקרה של שגיאה)
- **מצב התחלתי:** מוסתר

10. כפתור המשך


- מרווח px **מיקום**: מתחת לשדה הקלט, 20
- px **גובה**: 55
- **רוחב**: 100%
- **רקע**: ☒ #FF6B6B / (פעיל) ☐ #E0E0E0 (לא פעיל)
- **צבע טקסט**: ☐ #FFFFFF
- משקל 700, אגודל 18, Heebo: **גופן**
- px **עיגול פינות**: 30
- **טקסט**: "המשך"
- ☒ #E55A5A - **אפקט לחיצה**: שינוי צבע ל

11. מפריד



- מרווח px **מיקום**: מתחת לכפתור המשך, 30
- **רוחב**: 100%
- px **גובה**: 1
- **צבע**: ☐ #E0E0E0
- **טקסט במרכז**: "או הירשם באמצעות"
- מכל צד של הקו px **מרווח טקסט**: 10
- ☒ #757575 צבע, אגודל 14, Heebo: **גופן**

12. כפתורי רשתות חברתיות


- מרווח px **מיקום**: מתחת למפריד, 15

- **סידור:** שורה אופקית במרכז
- **מספר כפתורים:** 3 (Google, Facebook, Apple)
- **גודל כל כפתור:** 55px x 55px
- **מרווח בין כפתורים:** 15px
- **רקע:**  #F8F8F8
- **גבול:** 1px solid  #E0E0E0
- **עיגול פינות:** 12px
- **אייקונים:** צבעוניים, גודל 24px

13. טקסט תנאי שימוש

- מרווח 30px **מיקום:** מתחת לכפתורי הרשתות, 30
- **גופן:** Heebo, 12 גודל 12px
- **צבע:**  #757575
- **"טקסט:** "בהרשמה אתה מאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו"
- **יישור:** מרכז
- **קישורים:** בצבע  #FF6B6B

14. קישור להתחברות/הרשמה

- מהתחתית 20px **מיקום:** בתחתית המסך, 20
- **גופן:** Heebo, 14 גודל 14px
- **צבע:**  #757575

- **טקסט:** "כבר יש לך חשבון? התחבר" (במצב הרשמה) או "אין לך חשבון? הירשם" (במצב התחברות)
- **יישור:** מרכז
- **קישורים:** צבע #FF6B6B, משקל 700

התנהגות

1. אימות מספר הטלפון:

- בדיקת תקינות מבנה מספר הטלפון בזמן אמת
- הצגת שגיאה אם הפורמט לא תקין
- כפתור "המשך" יהיה פעיל רק כאשר הוזן מספר תקין

2. שמירת הקלט:

- יש לשמור את מספר הטלפון שהוזן במצב יישום זמני
- בעת חזרה למסך (מהמסך הבא), יש להציג את המספר שהוקלד קודם

3. אבטחה:

- מניעת הזנה של יותר מ-10 ספרות
- בדיקה של מספר הטלפון מול קידומות ידועות בישראל

מעברים

• מעבר למסך הבא:

- SMS לאחר לחיצה על "המשך" והזנת מספר תקין - מעבר למסך אימות
- מעבר באנימצית החלקה מימין לשמאל

- **מעבר למסך הקודם:**

- לחיצה על כפתור החזרה - חזרה למסך ברוכים הבאים
- מעבר באנימצית החלקה משמאל לימין

טיפול במקרי קצה

- **חוסר חיבור לאינטרנט:**

- "הצגת הודעת שגיאה "אין חיבור לאינטרנט, אנא נסה שוב מאוחר יותר"
- כפתור "נסה שוב" מתחת להודעה

- **מספר טלפון כבר רשום** (במצב הרשמה)

- הצגת הודעה "מספר הטלפון כבר רשום במערכת" עם אפשרות מעבר להתחברות
- כפתור "עבור להתחברות" מתחת להודעה

- **מספר טלפון לא רשום** (במצב התחברות)

- הצגת הודעה "מספר הטלפון אינו רשום במערכת" עם אפשרות מעבר להרשמה
- כפתור "עבור להרשמה" מתחת להודעה

הערות נוספות

- בדיקת תאימות עם מספרי טלפון בינלאומיים לגרסאות עתידיות
- בדיקת נגישות למשתמשים עם מוגבלויות
- הטמעת אנליטיקס למעקב אחר הצלחת הזנת מספר הטלפון

4. SMS אימות קוד (SMS Verification)

מטרה

מסך זה מאפשר למשתמש להזין את קוד האימות שנשלח למספר הטלפון שלו, כדי לאמת את בעלותו על המספר.

מבנה ועיצוב

- רקע:
- כיוון טקסט: RTL
- רקע, **סטטוס בר**: גובה 40
- (padding) מכל צד **מרווחים**: 30

רכיבים

1. כפתור חזרה

- מהקצה **אמיקום**: בפינה הימנית העליונה, 20
- 40px x 40px **גודל**: 40
- **צורה**: עיגול
- רקע:
- **אייקון**: חץ ימינה (→) בצבע
- **גודל אייקון**: 20


2. לוגו

- מהחלק העליון **אמיקום**: במרכז העליון, 80
- 80px x 80px **גודל**: 80



- **רקע:**  #FF6B6B

- **צורה:** עיגול

3. כותרת

- מרווח px **מיקום:** מתחת ללוגו, 30
- משקל 700, אגודל 24, Heebo, **גופן**
- **צבע:**  #2A363B
- **טקסט:** "אימות מספר טלפון"
- **יישור:** מרכז

4. כיתוב הסבר

- מרווח px **מיקום:** מתחת לכותרת, 15
- משקל 400, אגודל 16, Heebo, **גופן**
- **צבע:**  #757575
- **טקסט:** "שלחנו קוד אימות למספר"
- **שורה שנייה:** "מספר הטלפון שהוזן" (מוזגש, צבע  #2A363B)
- **יישור:** מרכז
- מרווח px **בין שורות:** 5

5. שדות הזנת קוד

- מרווח px **מיקום:** מתחת לכיתוב ההסבר, 40
- **סידור:** שורה אופקית במרכז
- **מספר שדות:** 4 (עבור קוד בן 4 ספרות)

- גודל כל שדה: 50px x 60px
- מרווח בין שדות: 12px
- רקע: ☐ #F8F8F8 (ריק) / ☐ #FFFFFF (מלא)
- (מלא) ☒ #FF6B6B 2px solid / (ריק) ☐ #E0E0E0 px solid גבול: 2
- עיגול פינות: 12px
- משקל 700, גודל 24, Heebo: גופן
- יישור טקסט: מרכז
- סוג קלט: מספרי, מקסימום ספרה אחת בכל שדה
- מעבר אוטומטי: לשדה הבא לאחר הזנת ספרה

6. טיימר שליחה מחדש

- מרווח pxמיקום: מתחת לשדות הקוד, 30
- גודל 14, Heebo: גופן
- צבע: ☒ #757575
- "טקסט: "לא קיבלת את הקוד? ניתן לשלוח שוב בעוד {זמן}"
- יישור: מרכז
- זמן: מוצג בפורמט "דקות:שניות" (מתחיל מ-03:00 ויורד)

7. כפתור שליחה מחדש

- מרווח pxמיקום: מתחת לטיימר, 10
- משקל 700, גודל 16, Heebo: גופן
- צבע: ☒ #FF6B6B (פעיל) / ☐ #AAAAAA (לא פעיל)

- "טקסט: "שלח קוד חדש"
- רקע: שקוף
- גבול: ללא
- px 20px פדינג: 10
- מצב התחלתי: לא פעיל (עד שהטיימר מגיע ל-00:00)

8. כפתור אימות

- מרווח px מיקום: מתחת לכפתור השליחה מחדש, 40
- px גובה: 55
- רוחב: 100%
- רקע: ☒ #FF6B6B (פעיל) / ☐ #E0E0E0 (לא פעיל)
- צבע טקסט: ☐ #FFFFFF
- משקל 700, px גודל 18, Heebo: גופן
- px עיגול פינות: 30
- "טקסט: "אימות"
- מצב התחלתי: לא פעיל (עד שכל 4 הספרות הוזנו)

9. קישור לתמיכה

- מהתחתית px מיקום: בתחתית המסך, 20
- px גודל 14, Heebo: גופן
- צבע: ☒ #757575
- "טקסט: "נתקלת בבעיה? צור קשר עם התמיכה"

- **יישור:** מרכז
- **קישורים:** צבע #FF6B6B, משקל 700

התנהגות

1. שליחת הקוד:

- למספר הטלפון שהוזן SMS בכניסה למסך, המערכת שולחת אוטומטית קוד
- הטיימר מתחיל לרוץ מיד עם הכניסה למסך

2. אימות אוטומטי:

- אם ניתנה הרשאה לקריאת הודעות SMS-המערכת תזהה אוטומטית את הקוד מהודעת ה
- אם זוהה קוד, הוא יוזן אוטומטית לשדות הקלט

3. הזנה ידנית:

- המשתמש יכול להזין את הקוד ידנית
- עם הזנת ספרה בשדה אחד, המיקוד עובר אוטומטית לשדה הבא
- ניתן לדלג בין השדות באמצעות מקשי החיצים או לחיצה ישירה
- (Backspace) ניתן למחוק ספרות באמצעות מקש המחיקה

4. אימות הקוד:

- ברגע שהוזנו כל 4 הספרות, כפתור "אימות" הופך לפעיל
- לחיצה על הכפתור שולחת את הקוד לשרת לאימות
- בזמן האימות מוצג אינדיקטור טעינה על הכפתור

5. שליחה מחדש:

- כפתור "שלח קוד חדש" הופך לפעיל כאשר הטיימר מגיע ל-00:00

- לחיצה על הכפתור כאשר הוא פעיל שולחת קוד חדש למספר הטלפון
- לאחר שליחה מחדש, הטיימר מתאפס ל-03:00

מעברים

- **מעבר מוצלח:**

- אם הקוד אומת בהצלחה
 - למשתמש חדש: מעבר למסך הגדרת פרופיל
 - למשתמש קיים: מעבר ישירות למסך הפיד החברתי
- מעבר באנימצית החלקה מימין לשמאל

- **מעבר למסך הקודם:**

- לחיצה על כפתור החזרה: חזרה למסך התחברות עם טלפון
- מעבר באנימצית החלקה משמאל לימין

טיפול במקרי קצה

- **קוד שגוי:**

- "הצגת הודעת שגיאה "הקוד שהזנת שגוי, אנא נסה שוב"
- ניעור קל של שדות הקלט
- איפוס שדות הקלט לריקים
- אפשרות להזין מחדש

- **קוד פג תוקף:**

- "הצגת הודעה "הקוד פג תוקף, נשלח קוד חדש"

- שליחה אוטומטית של קוד חדש
- איפוס הטיימר
- **חוסר חיבור לאינטרנט:**
 - "הצגת הודעת שגיאה" אין חיבור לאינטרנט, אנא נסה שוב מאוחר יותר
 - כפתור "נסה שוב" מתחת להודעה
- **יותר מדי נסיונות כושלים:**
 - "לאחר 5 נסיונות כושלים, הצגת הודעה" יותר מדי נסיונות כושלים, נסה שוב בעוד 15 דקות
 - נעילת האפשרות להזין קוד ל-15 דקות

הערות נוספות

- הקוד שנשלח יהיה תקף ל-10 דקות
- יש להימנע משליחת יותר מ-5 קודים לאותו מספר טלפון בתוך שעה
- מותאמת לשפה העברית SMS-יש לוודא שמערכת שליחת ה

5. הגדרת פרופיל (Profile Setup)

מטרה

מסך זה מאפשר למשתמשים חדשים להגדיר את פרטי הפרופיל הבסיסיים שלהם לאחר השלמת תהליך ההרשמה והאימות.



מבנה ועיצוב

- רקע:




- RTL: כיוון טקסט
- רקע, px סטטוס בר: גובה 40  #FF6B6B

רכיבים

1. כפתור חזרה


- מהקצה px מיקום: בפינה הימנית העליונה, 20
- 40px x 40px גודל: 40
- צורה: עיגול
- רקע:  #F8F8F8
- אייקון: חץ ימינה (→) בצבע  #2A363B
- 20px גודל אייקון: 20

2. אינדיקטור שלבים


- מיקום: במרכז העליון, באותו גובה של כפתור החזרה
- סידור: שורה אופקית
- מספר נקודות: 3 (מייצגות את 3 שלבי ההגדרה)
- 8px x 8px גודל כל נקודה: 8
- צורה: עיגול
- צבעים:
 - שלב 1 (הושלם):  #2ED573
 - שלב 2 (נוכחי):  #FF6B6B
 - שלב 3 (עתיד):  #E0E0E0

- **מרחוח בין נקודות:** 8


3. כפתור דילוג

- **מיקום:** בפינה השמאלית העליונה, באותו גובה של כפתור החזרה
- משקל 700, אגודל 14, Heebo: **גופן**
- **צבע:**  #FF6B6B
- **טקסט:** "דלג"
- **רקע:** שקוף
- **גבול:** ללא

4. כותרת המסך

- מתחת לאינדיקטור השלבים **מיקום:** 20
- משקל 700, אגודל 24, Heebo: **גופן**
- **צבע:**  #2A363B
- **טקסט:** "יצירת פרופיל"
- **יישור:** ימין

5. כיתוב משנה

- מתחת לכותרת **מיקום:** 10
- משקל 400, אגודל 16, Heebo: **גופן**
- **צבע:**  #757575
- **טקסט:** "ספר לנו קצת על עצמך כדי שנוכל להציע לך את החוויה הטובה ביותר"
- **יישור:** ימין

- **רוחב מקסימלי:** 100% מרוחב המסך

6. **אזור העלאת תמונת פרופיל**

- מתחת לכיתוב המשנה **מיקום:** 30
- **סידור:** טור אנכי במרכז
- **רכיבים:**
 - **עיגול תמונה:**
 - **גודל:** 120px x 120px
 - **רקע:**
 - **גבול:** 2px solid
 - **צורה:** עיגול
 - **צבע,** **אייקון פנימי:** אייקון משתמש (👤) בגודל 40
 - **כפתור הוספה:**
 - **מיקום:** בפינה הימנית התחתונה של העיגול
 - **גודל:** 35px x 35px
 - **רקע:**
 - **גבול:** 2px solid
 - **צורה:** עיגול
 - **אייקון:** סימן + (פלוס) בצבע לבן
- **כיתוב:**
 - מתחת לעיגול **מיקום:** 15
 - **גודל** 14px, Heebo, **גופן**

- **צבע:** ☒ #757575
- **"טקסט:** "הוסף תמונת פרופיל"

7. שדה שם מלא

- מתחת לאזור תמונת הפרופיל **מיקום:** 20
- **קבוצת שדה:**
 - **תווית:**
 - **גודל:** 14, Heebo, **גופן**
 - **צבע:** ☒ #757575
 - **"טקסט:** "שם מלא"
 - **מרווח תחתון:** 8
 - **שדה קלט:**
 - **גובה:** 55
 - **רוחב:** 100%
 - **רקע:** ☐ #FFFFFF
 - **גבול:** 2, solid ☐ #E0E0E0
 - **עיוול פיות:** 12
 - **פדינג פנימי:** 0 15
 - **גודל:** 16, Heebo, **גופן**
 - **"ישראל ישראלי":** (placeholder) **מחזיק מקום**
 - **-התנהגות מיקוד:** שינוי צבע גבול ל ☒ #FF6B6B

8. שדה שם משתמש

- מתחת לשדה השם המלא pxמיקום: 20
- קבוצת שדה:
 - תווית:
 - גודל 14, Heebo: גופן
 - צבע: ☐ #757575
 - "טקסט": שם משתמש
 - pxמרווח תחתון: 8
 - מכל שדה קלט:
 - גובה: 55 px
 - רוחב: 100%
 - רקע: ☐ #FFFFFF
 - px solid גבול: 2 ☐ #E0E0E0
 - pxעיגול פינות: 12
 - pxפדינג פנימי: 15 0
 - גודל 16, Heebo: גופן
 - (placeholder): "chef_israel" מחזיק מקום
 - -התנהגות מיקוד: שינוי צבע גבול ל ☐ #FF6B6B
 - סימון זמינות: סימן וי (✓) בצבע ☒ #2ED573 בצד שמאל כאשר שם המשתמש זמין

9. שדה תחומי עניין

- מתחת לשדה שם משתמש pxמיקום: 20

- **תווית:**

- גודל 14, Heebo: **גופן**
- **צבע:** ☒ #757575
- **טקסט:** "תחומי עניין"
- px **מרווח תחתון:** 8

- **מכל תגיות:**

- **רוחב:** 100%
- **סידור:** זרימה (flex-wrap)
- px **מרווח בין תגיות:** 10

- **תגיות בודדות:**

- px **גובה:** 34
- px 15 **פדינג:** 10
- **רקע (לא נבחר):** ☐ #F8F8F8
- **רקע (נבחר):** ☒ #FF6B6B
- **טקסט (לא נבחר):** ☒ #2A363B
- **טקסט (נבחר):** ☐ #FFFFFF
- גודל 14, Heebo: **גופן**
- px **עיגול פינות:** 20
- **אפקט מעבר:** החלפת צבע במשך 0.2s

- מלמטה px **מיקום**: בתחתית המסך, 30
- px **גובה**: 55
- **רוחב**: 100%
- **רקע**:  #FF6B6B
- **צבע טקסט**:  #FFFFFF
- משקל 700, גודל 18, Heebo: **גופן**
- px **עיגול פינות**: 30
- **טקסט**: "המשך"
- **אפקט לחיצה**:  #E55A5A - שינוי צבע ל

התנהגות

1. העלאת תמונת פרופיל:

- לחיצה על אזור העיגול או כפתור ה-+ פותחת חלון לבחירת תמונה
- אפשרויות: בחירה מהגלריה, צילום תמונה, הסרת תמונה
- לאחר בחירת תמונה, היא מוצגת בתוך העיגול
- תצוגה מקדימה: חיתוך עגול של התמונה

2. אימות שם משתמש:

- בדיקת זמינות בזמן אמת (כאשר המשתמש מפסיק להקליד)
- הצגת סימן וי ירוק כאשר השם זמין
- "הצגת הודעת שגיאה כאשר השם אינו זמין: "שם המשתמש כבר תפוס, נסה שם אחר"
- (.) בדיקת תקינות: רק אותיות, מספרים, קו תחתון (_) ונקודה

- אורך מינימלי: 3 תווים, אורך מקסימלי: 20 תווים

3. **בחירת תחומי עניין:**

- לחיצה על תגית מחליפה את מצבה (מנבחר ללא נבחר ולהיפך)
- ניתן לבחור מספר תגיות במקביל (לפחות 1, מקסימום 5)
- תגיות לדוגמה: בישול ביתי, אפייה, מתכונים מהירים, קינוחים, טבעוני, ללא גלוטן, בישול איטלקי, אסייתי, בשרים

4. **אימות טופס:**

- כפתור "המשך" יהיה פעיל רק כאשר הוזנו כל השדות החובה
 - שם מלא
 - שם משתמש תקין וזמין
 - לפחות תחום עניין אחד נבחר
- תמונת פרופיל אינה חובה (ניתן להגדיר מאוחר יותר)

מעברים

• **מעבר למסך הבא:**

- לאחר לחיצה על "המשך" ואימות כל השדות - מעבר למסך בחירת תחומי עניין מורחבים
- מעבר באנימצית החלקה מימין לשמאל

• **מעבר למסך הקודם:**

- SMS לחיצה על כפתור החזרה - חזרה למסך אימות
- מעבר באנימצית החלקה משמאל לימין

• **דילוג:**

- לחיצה על "דלג" - מעבר למסך הפיד החברתי עם פרופיל ריק
- "אימות מודאלי: "האם אתה בטוח שברצונך לדלג? תוכל להשלים את הפרופיל מאוחר יותר

טיפול במקרי קצה

- **שגיאה בהעלאת תמונה:**
 - "הצגת הודעת שגיאה "לא ניתן להעלות את התמונה, נסה שוב
 - אפשרות לנסות שנית או לוותר
- **שם משתמש לא זמין:**
 - הצעות לשמות משתמש חלופיים (למשל, הוספת ספרות לשם המקורי)
 - אפשרות לבדוק זמינות של שם אחר בזמן אמת
- **חסר חיבור לאינטרנט:**
 - שמירה מקומית של הנתונים שהוזנו
 - "הצגת הודעת שגיאה "אין חיבור לאינטרנט, אנא נסה שוב מאוחר יותר

הערות נוספות

- מומלץ לשמור את הפרטים במהלך ההזנה כדי למנוע אובדן מידע
- תמיכה בהזנת תווים בעברית ובאנגלית בכל השדות
- שם המשתמש יוצג באותיות קטנות גם אם הוקלד באותיות גדולות

6. בחירת תחומי עניין (Interests Selection)

מטרה

מסך זה מאפשר למשתמש לבחור תחומי עניין מפורטים יותר בתחום הבישול והאוכל, כדי לבנות פיד מותאם אישית והמלצות רלוונטיות.

מבנה ועיצוב

- רקע:
- כיוון טקסט: RTL
- רקע, px סטטוס בר: גובה 40

רכיבים

1. כפתור חזרה

- מהקצה px מיקום: בפינה הימנית העליונה, 20
- 40px x 40px גודל: 40
- צורה: עיגול
- רקע:
- אייקון: חץ ימינה (→) בצבע
- גודל אייקון: 20px

2. אינדיקטור שלבים


- מיקום: במרכז העליון, באותו גובה של כפתור החזרה
- סידור: שורה אופקית
- מספר נקודות: 3 (מייצגות את 3 שלבי ההגדרה)
- 8px x 8px גודל כל נקודה: 8
- צורה: עיגול

- **צבעים:**


- שלב 1 (הושלם):  #2ED573
- שלב 2 (הושלם):  #2ED573
- שלב 3 (נוכחי):  #FF6B6B

- **מרחב בין נקודות:** 8

3. כפתור דילוג

- **מיקום:** בפינה השמאלית העליונה, באותו גובה של כפתור החזרה
- משקל 700, אגודל 14, Heebo: **גופן**
- **צבע:**  #FF6B6B
- **"טקסט:** "דלג"
- **רקע:** שקוף
- **גבול:** ללא

4. כותרת המסך

- מתחת לאינדיקטור השלבים **מיקום:** 20
- משקל 700, אגודל 24, Heebo: **גופן**
- **צבע:**  #2A363B
- **"טקסט:** "במה אתה מתעניין"
- **יישור:** ימין

5. כיתוב משנה

- מתחת לכותרת **מיקום:** 10


- משקל 400, אגודל 16, Heebo: **גופן**
- **צבע**: ☒ #757575
- **"טקסט"**: בחר לפחות 3 תחומים שמעניינים אותך כדי שנוכל להתאים לך פיד אישי
- **יישור**: ימין
- **רוחב מקסימלי**: 100% מרוחב המסך

6. שורת חיפוש


- מתחת לכיתוב המשנה א**מיקום**: 20
- א**גובה**: 50
- **רוחב**: 100%
- **רקע**: ☐ #F8F8F8
- א**גבול**: 1px solid ☐ #E0E0E0
- א**עיגול פינות**: 25
- א**פדינג פנימי**: 15 0
- צבע, א**אייקון חיפוש**: בצד ימין, גודל 20 ☒ #757575
- **"...חפש תחומי עניין" (placeholder) מחזיק מקום**
- אגודל 16, Heebo: **גופן**
- **RTL**: כיוון טקסט

7. כותרות קטגוריות

- **רקע**: ☐ #F8F8F8
- משקל 700, אגודל 14, Heebo: **גופן**

- **צבע:**  #2A363B
- **פדינג:** 10px 15px
- **גובה:** 40px
- **רוחב:** 100%
- **יישור טקסט:** ימין

8. רשימת תחומי עניין

- **מיקום:** מתחת לשורת החיפוש / כותרות קטגוריות
- **רוחב:** 100%
- **גובה:** משתנה, מילוי שאר המסך עד לכפתור המשך
- **סידור:** רשימה אנכית, עם אפשרות גלילה
- **רכיבי הרשימה:**
 - **גובה שורה:** 60px
 - **פדינג פנימי:** 15px
 - **גבול תחתון:** 1px solid  #F0F0F0
 - **יישור פנימי:** יישור לימין, תוכן מרכזי אנכי

9. פריט ברשימה

- **סידור:** שורה אופקית, יישור לימין
- **רכיבים:**
 - **אייקון קטגוריה:**
 - **גודל:** 32px x 32px
 - **צורה:** עיגול

- קמרווח משמאל: 15
- שם הקטגוריה:
 - קגודל 16, Heebo: גופן
 - צבע: ☒ #2A363B
 - משקל: רגיל
- סימון בחירה (בצד שמאל)
 - קגודל: 24 x 24px
 - רקע (לא נבחר): ☐ #F8F8F8
 - רקע (נבחר): ☒ #FF6B6B
 - קגבול (לא נבחר): 2 solid ☐ #E0E0E0
 - גבול (נבחר): ללא
 - צורה: עיגול
 - אייקון (נבחר): סימן וי (✓) בצבע לבן

10. מונה בחירות

- קמרווח קמיקום: מעל כפתור המשך, 10
- קגודל 14, Heebo: גופן
- צבע: ☒ #757575
- "טקסט": "נבחרו {מספר} מתוך מינימום 3
- יישור: מרכז

11. כפתור המשך

- מלמטה pxמיקום: בתחתית המסך, 30
- pxגובה: 55
- רוחב: 100%
- רקע: ☒ #FF6B6B (פעיל) / ☐ #E0E0E0 (לא פעיל)
- צבע טקסט: ☐ #FFFFFF
- משקל 700, pxגודל 18, Heebo: גופן
- pxעיגול פינות: 30
- "טקסט: "התחל לבשל"
- -אפקט לחיצה: ☒ #E55A5A שינוי צבע ל
- מצב התחלתי: לא פעיל (עד לבחירת לפחות 3 תחומים)

קטגוריות תחומי עניין

1. סגנונות בישול

- בישול ביתי
- בישול בריא
- בישול מהיר
- (Raw) בישול ללא בישול
- בישול חסכוני
- בישול סלואו

2. סוגי מטבח

- מטבח ישראלי

- מטבח איטלקי
- מטבח יפני
- מטבח הודי
- מטבח מקסיקני
- מטבח תאילנדי
- מטבח צרפתי
- מטבח מרוקאי
- מטבח טורקי
- מטבח פרסי
- מטבח ערבי
- מטבח פולני
- מטבח אמריקאי

3. סוגי מזון.

- פסטות
- תבשילים
- מרקים
- סלטים
- מאפים
- לחמים
- פיצות

- המבורגרים
- קציצות
- דגים
- בשרים
- עופות
- קינוחים
- עוגות
- עוגיות
- גלידות
- משקאות

4. שיטות בישול

- אפייה
- טיגון
- בישול בסיר לחץ
- סו ויד
- בישול באיטי
- גריל
- אידוי
- צלייה
- מיקרוגל

5. דיאטות והעדפות תזונתיות

- טבעוני
- צמחוני
- ללא גלутן
- דל סוכר
- קטוגני
- פליאו
- דל שומן
- חלבוני
- דל קלוריות
- ללא לקטוז
- ברבקיו

התנהגות

1. חיפוש תחומי עניין:

- הקלדה בשדה החיפוש מסננת את הרשימה בזמן אמת
- חיפוש מתבצע על פי שם הקטגוריה או מילות מפתח קשורות
- "אם אין תוצאות חיפוש, מוצגת הודעה "לא נמצאו תוצאות ל-{מילת החיפוש}"

2. בחירת תחומי עניין:

- לחיצה על פריט ברשימה מחליפה את מצבו (מנבחר ללא נבחר ולהיפך)
- כל בחירה מעדכנת את מונה הבחירות

- כאשר נבחרו לפחות 3 פריטים, כפתור "התחל לבשל!" הופך לפעיל
- ניתן לבחור עד 10 תחומי עניין

3. סינון וקטגוריזציה:

- קטגוריות מוצגות עם כותרות מפרידות
- ניתן לגלול בין הקטגוריות השונות
- לחיצה על כותרת קטגוריה מרחיבה/מכווצת את הקטגוריה

מעברים

• מעבר מוצלח:

- לאחר לחיצה על "התחל לבשל!" - מעבר למסך הפיד החברתי
- מעבר באנימציה החלקה מימין לשמאל, עם אפקט גלישה מלמעלה למטה

• מעבר למסך הקודם:

- לחיצה על כפתור החזרה - חזרה למסך הגדרת פרופיל
- מעבר באנימציה החלקה משמאל לימין

• דילוג:

- לחיצה על "דלג" - מעבר ישירות למסך הפיד החברתי
- אימות מודאלי: "האם אתה בטוח שברצונך לדלג? תחומי העניין עוזרים לנו להתאים לך תוכן" "רלוונטי"

טיפול במקרי קצה

• חוסר חיבור לאינטרנט:

- שמירה מקומית של הבחירות

- "הצגת הודעת שגיאה" אין חיבור לאינטרנט, אנא נסה שוב מאוחר יותר
- סנכרון הבחירות כאשר החיבור חוזר
- **בחירה מרובה:**
 - "אם המשתמש מנסה לבחור יותר מ-10 קטגוריות, מוצגת הודעה "ניתן לבחור עד 10 תחומי עניין"
 - הבחירה האחרונה לא תתבצע
- **איפוס בחירות:**
 - כפתור "נקה הכל" מופיע ליד מונה הבחירות אם נבחר לפחות פריט אחד
 - "לחיצה על הכפתור מציגה אימות "האם אתה בטוח שברצונך לנקות את כל הבחירות"


הערות נוספות

- תחומי העניין הנבחרים משפיעים על התוכן המוצג בפיד החברתי
- ניתן לעדכן את תחומי העניין בכל עת דרך מסך ההגדרות
- המערכת מתחילה לאסוף וללמוד את העדפות המשתמש מיד לאחר בחירת תחומי העניין
- יש לוודא תאימות עם מכשירים בגדלים שונים ויחסי צפיפות שונים

סיכום והנחיות כלליות

עקרונות עיצוב כלליים

1. שפה עיצובית אחידה:

- שימוש בפלטת צבעים עקבית ( #FF6B6B) (כצבע ראשי)
- לכל הטקסטים Heebo גופן

- (אשדות קלט 12, אכפתורים 30) עיגולי פינות אחידים בכל הרכיבים
- (בין אלמנטים אמהצדים, 20px 30px padding) רווחים ומרווחים אחידים

2. התאמה לתצוגה:

- (אמקסימום 428, אמינימום 320) תמיכה בגדלים שונים של מסכים
- תצוגה אופטימלית במצב פורטרט בלבד
- מרווחים גמישים לתמיכה במכשירים שונים

3. נגישות:

- (לפחות WCAG AA) ניגודיות צבעים גבוהה
- אגודל טקסט מינימלי 14px
- 44px ארכיבי לחיצה בגודל מינימלי של 44
- תיאורי טקסט ברורים לקוראי מסך

4. שפה וכיוון:

- (RTL) תמיכה מלאה בטקסט בעברית
- יישור לימין עבור טקסט
- יישור לשמאל עבור שדות מספריים ושדות כמו אימייל וכתובות

אינטראקציה והתנהגות

1. תגובתיות ומשוב:

- משוב מיידי על פעולות משתמש (שינוי צבע, אנימציות קלות)
- הודעות שגיאה ברורות במיקום רלוונטי
- אינדיקטורי טעינה לפעולות ארוכות

2. מעברים בין מסכים:

- החלקה מימין לשמאל למעבר קדימה בתהליך
- החלקה משמאל לימין למעבר אחורה בתהליך
- msאפקטים חלקים עם עיתוי של 300

3. רספונסיביות:

- לפעולות משתמש msזמן תגובה מקסימלי 100
- אופטימיזציה לביצועים מהירים במכשירים חלשים
- צמצום בקשות רשת לא נחוצות

טיפול בתרחישי קצה

1. חוסר קישוריות:

- שמירת מידע מקומית בכל שלב
- יכולת המשך עבודה לאחר התחברות מחדש
- הודעות שגיאה ברורות עם אפשרויות פעולה

2. תקלות וטעויות:

- לא לאבד מידע שהוזן גם במקרה של שגיאה
- מתן אפשרות פעולה אלטרנטיבית כשניתן
- תיעוד שגיאות במערכת לצורך שיפור

3. ביטול ויציאה:

- אפשרות לחזור אחורה בכל שלב בתהליך
- בקשת אישור לפני איבוד מידע (למשל בעת דילוג)

- שמירת מצב לצורך חזרה מאוחרת לתהליך

שיקולי ביצועים

1. אופטימיזציה:

- העלאת תמונות בדחיסה אופטימלית
- שימוש חכם בקאש מקומי
- טעינה מדורגת של משאבים

2. בטרייה וצריכת משאבים:

- מינימום בקשות רשת
- ביטול אנימציות מורכבות
- שימוש במשאבים מקומיים כשניתן

סגירה

מסכים אלו יוצרים Cooksy מסמך אפיון זה מפרט את מסכי הפתיחה, ההרשמה והאימות של אפליקציית את הרושם הראשוני של האפליקציה ומהווים שער כניסה למשתמשים חדשים. העיצוב נשען על עקרונות של פשטות, נוחות שימוש ומיתוג ברור, תוך הקפדה על חוויית משתמש חלקה ואינטואיטיבית.

לאחר השלמת מסכים אלו, המשתמש יגיע למסך הפיד החברתי, שהוא המסך המרכזי באפליקציה. כל המסכים המפורטים במסמך זה נועדו לתמוך במטרה העיקרית של האפליקציה - ליצור קהילת בישול ישראלית תוססת ופיד חברתי מותאם אישית הכולל מתכונים ותוכן קולינרי רלוונטי למשתמש.