

<p>Pérdidas</p>	<p>El alma corpórea, PO, es la parte física y material del alma del ser, es el alma Yin. Es la que siente el dolor, la pena, la tristeza,... y reside en el P. Por eso, los estados de desánimo tienen efectos en la respiración, siendo corta y superficial</p> <p>P 07 (Lie Que, Tong Xuan-Desfiladero Supremo, Joven Misterioso) Punto de apertura de RM, el Mar del Yin. Mueve energía bloqueada. Dispersa el fuego Yang. Problemas psicosomáticos. Regula el ritmo respiratorio. Punto LO (a 4 IG Yuan). Punto maestro de la energía. Libera emociones reprimidas. (T)</p> <p>E 36 (Zu San Li-Divina Indiferencia Terrestre) Punto Tierra. Tonifica la energía. Mueve Qi estancado por emociones</p> <p>Tonificar Yin general (T): B 06 (San Jin Jiao-Cruce de los Tres Yin-Heredar el Decreto del Cielo) R 03 (Tai Xi-Torrente Supremo) IU (de 58 de V LO). Punto tierra. Distribuye agua</p> <p>V 42 (Po Hu-Puerta del Alma Sensitiva) Benshen de P. Sólo moxa (M). Trata psiquismo PO. Tonifica Qi de P</p>
<p>Pérdidas</p>	<p>Tratado con moxibustión de las entidades viscerales, puntos BenShen de los órganos:</p> <p>V 42 (Po Hu-Puerta del Alma Sensitiva) Benshen de P. Trata psiquismo del alma corpórea PO. Tonifica Qi de P. Trata tristeza, duelo, depresión, pensamientos de suicidio (añadir 13 V Fei-Shu)</p> <p>V 44 (Shen Tang-Palacio de las Emociones) Benshen de C. Trata depresión, insomnio, ansiedad, tristeza.</p> <p>V 47 (Hun Men-Segunda Puerta del Alma. Puerta del Alma Espiritual) Benshen de H. Trata agresividad-violencia, depresión, miedos-ira, frustración-resentimiento, posesión por muertos.</p> <p>V 49 (Yi She-Asalto de la Imaginación) Benshen de B. Trata pensamientos obsesivos-compulsivos, manías persecutorias, paranoias.</p> <p>V 52 (Zhi Shi-Asiento de la Voluntad) Benshen de R. Tonifica R y voluntad. Disuelve miedos y temores. Trata depresión, miedos, falta de voluntad, levanta el espíritu.</p>
<p>Pérdidas vaginales por vacío de Qi de R</p>	<p>Ver Vacío Qi de R.</p> <p>Tratado: Fortalecer el Qi. Fortalecer el R:</p> <p>V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R. Tonifica R. (T y M) TM 04 (Ming Men-Puerta de la Vida, Puerta del Destino). Tonifica R Yang. (T y M) V 54 (Zhi Bian-Dirección constante). Específico de incontinencia, goteo. Cura las hemorroides. (T y M) RM 04 (Guan Yuan-Barrera de la Fuente) MO de ID. Tonifica Yang de R. (T y M) RM 03 (Zhong Ji-El Centro más Elevado) MO de vejiga. Punto reunión de los 3 yin de la pierna: R, H, B. Tonifica vejiga. (T y M) E 36 (Zu San Li-Divina Indiferencia Terrestre) Punto Tierra. Tonifica la energía. Recupera la energía Wei. Tonifica el sistema inmunológico. Tonifica Qi vital. (T y M) B 06 (San Jin Jiao-Cruce de los Tres Yin-Heredar el Decreto del Cielo). Punto geriátrico. Tonifica la función genito-urinaria. (T) R 03 (Tai Xi-Torrente Supremo) IU (de 58 de V LO). Punto tierra. Distribuye agua. Tonifica R. Nutre Jing, esencia.</p>

<p>Pérdidas, separaciones</p>	<p>Estancan el Qi en el pecho-TR superior. Se genera estancamiento de Qi de C (el Shen no se expande). Se genera estancamiento de Qi de P (el Po no se expande). Síntomas: Depresión, ansiedad, ganas de llorar, tristeza, pesar, preocupaciones, sensación de opresión en el pecho (P), malestar en la zona de C (C), falta de aire. Frecuente en jóvenes hasta los 35 años. Lengua roja en laterales.</p> <p>Tratado: Mover el Qi de C (Shen). Calmar la mente. Levantar el ánimo: (T) C 05 (Tong Li-Comunicar la Talla del Jade) Punto LO (a 4 ID Yuan). C 07 (Shen Men-Puerta del Espíritu) Punto IU (de 7 ID LO). Punto tierra. Regula el fuego. Distribuye emociones. Punto alegría. Calma el espíritu. MC 06 (Nei Guan-Barrera Interna) Purifica la sangre. Punto LO (a 4 TR Yuan). Punto de apertura de Yin Oe. Restablece el equilibrio interior. Calma el espíritu. Regula el ascenso y descenso de las energías. Mover el Qi de P (Po): (T) P 07 (Lie Que, Tong Xuan-Desfiladero Supremo, Joven Misterioso) Punto de apertura de RM, el Mar del Yin. Mueve energía bloqueada. Dispersa el fuego Yang. Problemas psicosomáticos. Regula el ritmo respiratorio. Punto LO (a 4 IG Yuan). Punto maestro de la energía. Equilibra el espíritu. Favorece la materialización de una idea o proyecto (embarazo). IG 04 (He Gu, Hu Kou-Fondo del Valle, Boca del Tigre) Punto Yuan (de 7P LO). Punto maestro de la mano. Recupera la energía Yuan. Para todo lo que suceda de cuello para arriba. Mueve la energía. RM 17 (Tan Zhong (Shan Zhong), Xiong Tang-Centro de la Sinceridad, Palacio o Centro del Pecho) Centro cardiorespiratorio. MO de MC. Nutrir el C. Calmar la mente: (T) RM 15 (Jiu Wei-Reunirse en el comienzo) Punto maestro de las grasas (escuela francesa). Punto maestro de la depresión (Da-Chen). Trata el psiquismo (escuela Neijing). LO de RM. Potente efecto calmante del Shen. Metabolizar la flema. Abrir el pecho-TR superior: (S) E 40 (Feng Long-Abundancia Generosa) Punto LO (a 3B IU). Punto maestro de las gleras. Dispersa la humedad.</p>
<p>Perturbados mentales, por fuego de H</p>	<p>El fuego de H invade C Cara roja con sensación de quemazón (fuego que sube). Lengua hinchada, más en la punta y roja, más en la punta, C. Puede haber puntitos rojos (fuego). Saburra amarillenta (fuego).</p> <p>Dispersar fuego de H. Dispersar fuego de C. Proteger al C.</p> <p>H 02 (Xing Jian-Intervalo activo) Punto fuego. Dispersa fuego de H (S) VB 20 (Feng Chi-Estanque de los Vientos) Dispersa el viento. Dispersa fuego de H y de VB (S) TR 05 (Wai Guan-Barrera Externa) Punto LO (a 7 MC IU). Punto de apertura de Yang Oé. Protección externa. Barrera defensiva. Restablece el equilibrio con lo exterior. TR 06 (Zhi Gou-Foso Ramificado) Punto fuego. C 08 (Shao fu, Dui Chong-Taller Menor, Alegría en conformidad con el Cielo y en concordancia con los hombres de una manera dulce y juiciosa) Punto fuego. C 09 (Shao Chong-Asalto Menor) Punto madera y de tonificación de C. B 06 (San Jin Jiao-Cruce de los Tres Yin-Heredar el Decreto del Cielo). R 06 (Zhao Hai-Mar Luminoso) Punto específico del insomnio. Punto de apertura de Yin Keo.</p>

<p>Perturbados mentales, por fuego de H que invade corazón. Perturba el espíritu</p>	<p>Dispersar fuego de H Dispersar fuego de C Proteger al Emperador</p> <p>H 02 (Xing Jian-Intervalo activo) Punto fuego. Dispersa fuego de H (S) VB 20 (Feng Chi-Estanque de los Vientos) Dispersa fuego de H y VB (S) TR 06 (Zhi Gou-Foso Ramificado) Punto fuego. Dispersa fuego general (S) C 08 (Shao fu, Dui Chong-Taller Menor, Alegría en conformidad con el Cielo y en concordancia con los hombres de una manera dulce y juiciosa) Punto fuego. Dispersa fuego de C (S) C 09 (Shao Chong-Asalto Menor) Punto madera y de tonificación de C. Dispersa fuego de C-H (S) B 06 (San Jin Jiao-Cruce de los Tres Yin-Heredar el Decreto del Cielo). Aumenta Yin, tonifica Yin, apaga fuego (T) R 06 (Zhao Hai-Mar Luminoso) Punto específico del insomnio. Punto de apertura de Yin Keo. Aumenta Yin, apaga fuego. Protege al C. Trata insomnio y pesadillas (T)</p>
<p>Pesadillas del adulto</p>	<p>C 07 (Shen Men-Puerta del Espíritu) Punto tierra. Centra el RM del fuego, dispersa el fuego. Distribuye emociones. Punto alegría</p> <p>Se puede punturar desde: ID 05 (Yang Gu-Valle del Yang) Punto fuego</p>
<p>Pesadillas en niños</p>	<p>Duermen mal, inquietos. Se despiertan asustados. Lloran por la noche.</p> <p>MC 09 (Zhong Chong-Asalto Central) Punto madera. Masaje o presiones con la uña</p>

<p>Pesadillas por fuego de H</p>	<p>El estancamiento de Qi de H evoluciona en fuego de H que flamea hacia arriba, hacia la cabeza, siguiendo el canal de H y VB.</p> <p>El consumo excesivo de alcohol, tabaco, picantes y grasas, también genera fuego.</p> <p>El fuego agita el H generando viento.</p> <p>El fuego sube y altera-quema el corazón, el cerebro, la mente.</p> <p>El fuego perturba la armonía emocional. Altera el Hum (psiquismo de H).</p> <p>Síntomas psíquicos por fuego que sube: Agresividad, violencia, irritabilidad, nerviosismo, temblores, estados de cólera fáciles, insomnio, pesadillas, ansiedad, depresión</p> <p>Lengua roja con capa amarilla. Pulso tenso y rápido. Clave: ojos rojos.</p> <p>Tratado: Limpiar el H. Eliminar el fuego. Eliminar fuego en H-VB: (S) H 02 (Xing Jian-Intervalo activo) Punto fuego. H 03 (Tai Chong-Asalto Supremo) Punto IU (de 37 VB LO). Punto tierra. Punto maestro de los pies (junto con 62V). H 14 (Qi Men-Puerta del Tiempo) MO de H. VB 34 (Yang Lin Quan-Fuente de la Colina Yang) Quita corazas, máscaras. Nos muestra tal como somos. Punto maestro de los músculos, de los tendones y de la rodilla. Punto tierra. Regular la Tierra: (T) E 25 (Tian Shu-Culminación Celestial, Eje Celestial, Camino Celestial) Punto MO de IG. E 36 (Zu San Li-Divina Indiferencia Terrestre) Punto Tierra. Tonifica la energía. Recupera la energía Wei. Tonifica el sistema inmunológico. Calmar el Shen agitado: MC 06 (Nei Guan-Barrera Interna) Purifica la sangre. Punto LO (a 4 TR Yuan). Punto de apertura de Yin Oe. Restablece el equilibrio interior. Calma el espíritu. Regula el ascenso y descenso de las energías. (S y T) C 07 (Shen Men-Puerta del Espíritu) Punto IU (de 7 ID LO). Punto tierra. Regula el fuego. Distribuye emociones. Punto alegría. Calma el espíritu. (T)</p>
<p>Petequias por estancamiento de sangre de H</p>	<p>Manchas violáceas-azuladas en la piel. Son hemorragias debajo de la piel por estancamiento de sangre en los canales LO</p> <p>Lengua violácea-azulada. Pulso en cuerda. Uñas color púrpura. Labios y tez violáceos-azulados. Origen emocional: cólera, ira, rabia, infelicidad.</p> <p>Dispersar H y regular sangre:</p> <p>V 18 (Gan Shu-Transportar para ofrecer en el Hígado) IU de H. Regula sangre de H (T) V 17 (Ge Shu-Transportar para ofrecer en el Diafragma) Punto maestro de la sangre. Regula y mueve sangre de H (si no se moxa) (T) VB 34 (Yang Lin Quan-Fuente de la Colina Yang) Quita corazas, máscaras. Nos muestra tal como somos. Punto maestro de los músculos y de la rodilla. Punto tierra. Regula sangre y energía de H (S) B 10 (Xue Hai-Mar de la Sangre-El Nido de los 100 insectos). Mar de la sangre. Regula sangre. Puntura superficial (T) RM 06 (Qi Hai-Mar del Soplo) Aumenta la energía. Tonifica la energía que mueve la sangre. Sobre todo en TR inferior (T)</p>

Petequias por fuego de hígado	<p>El fuego de H calienta la sangre y quema los capilares. La sangre hemorrágica es fuego. El fuego de H invade la piel produciendo hemorragias bajo la piel.</p> <p>H 02 (Xing Jian-Intervalo activo) Punto fuego. Punto principal para dispersar fuego de H (S) H 03 (Tai Chong-Asalto Supremo) Punto IU (de 37 VB LO). Punto tierra. Punto maestro de los pies (junto con 62V). Drena H (S) VB 20 (Feng Chi-Estanque de los Vientos) Dispersa el viento. Dispersa fuego de H. Trata trastornos oculares y de cabeza (S) VB 38 (Yang Fu-Asistir al Yang) Punto fuego. A 4 sunt del maléolo, delante del peroné. Punto de dispersión de VB (S) Tae Yang. Extrameridiano. Se aconseja sangría. Dispersa fuego arriba. Calma el shen. Calma el dolor de cabeza. (S) MC 06 (Nei Guan-Barrera Interna) Purifica la sangre. Punto LO (a 4 TR Yuan). Punto de apertura de Yin Oe. Restablece el equilibrio interior. Calma el Shen. (S) C 07 (Shen Men-Puerta del Espíritu) Punto IU (de 7 ID LO). Punto tierra. Regula el fuego. Distribuye emociones. Punto alegría. Calma el Shen, el espíritu. (T)</p> <p>Fitoterapia: Diente de león, menta, genciana y cola de caballo. 3 tomas después de las comidas durante 15 días (no embarazadas, lactancia o casos graves de vacío de Yin/Qi)</p>
Picaduras	IG 04 (He Gu, Hu Kou-Fondo del Valle, Boca del Tigre) (S) H 03 (Tai Chong-Asalto Supremo) (S)
Picaduras	B 10 (Xue Hai-Mar de la Sangre-El Nido de los 100 insectos)
Picor vaginal	Escuela Humanista TR. Se producen por humedad-fuego. MC 05 (Jian Shi-El Intermediario; Intuición; Intención) Punto metal. Dispersar humedad-fuego. (S)
Picor vulvar	Escuela Humanista TR. Se producen por humedad-fuego. MC 05 (Jian Shi-El Intermediario; Intuición; Intención) Punto metal. Dispersar humedad-fuego. (S)
Picor. Prúrito	Armonizar Sangre y Energía: IG 11 (Qu Chi-Estanque Sinuoso) Punto tierra y de tonificación de IG. (T) B 10 (Xue Hai-Mar de la Sangre-El Nido de los 100 insectos). (T) B 06 (San Jin Jiao-Cruce de los Tres Yin-Heredar el Decreto del Cielo). Punto geriátrico. (T)
Picores	Escuela Humanista TR. Se producen por viento-fuego-humedad. TR 06 (Zhi Gou-Foso Ramificado) Punto fuego. Dispersar fuego. (S) TR 17 (Yi Feng-Pantalla del Viento). Dispersar viento. (S)
Picores	B 10 (Xue Hai-Mar de la Sangre-El Nido de los 100 insectos). Enfía la sangre. Calma el prúrito. Indicado para trastornos dermatológicos caracterizados por el picor. Se suele combinar con: IG 11 (Qu Chi-Estanque Sinuoso) Punto tierra y de tonificación de IG.

Pie diabético	<p>Martillo de 7 puntas rodeando la lesión en sentido antihorario.</p> <p>P 09 (Tai Yuan-El abismo de la Mansión Celeste) Punto IU (de 6 IG LO). Punto Tierra y de tonificación de P. Punto maestro de las arterias. Maestro de la energía. (T)</p> <p>B 09 (Yin Ling Quan-Fuente de la Colina Yin) Punto maestro de las venas-circulación de retorno. Punto agua. (T)</p> <p>Tratar origen psíquico: (T)</p> <p>MC 06 (Nei Guan-Barrera Interna) Purifica la sangre. Punto LO (a 4 TR Yuan). Punto de apertura de Yin Oe. Restablece el equilibrio interior. Calma el espíritu. Regula el ascenso y descenso de las energías.</p> <p>C 07 (Shen Men-Puerta del Espíritu) Punto IU (de 7 ID LO). Punto tierra. Regula el fuego. Distribuye emociones. Punto alegría. Calma el espíritu.</p> <p>Tratar la diabetes: Moxibustión.</p> <p>V 21 (Wei Shu-Transportar para ofrecer en el Estómago) (IU de E). (M)</p> <p>V 20 (Pi Shu-Transportar para ofrecer en el Bazo) (IU de B). (M)</p> <p>Se recomienda caminar para mover el estancamiento.</p>
Pie plano	<p>Yin Yang Keo:</p> <p>R 06 (Zhao Hai-Mar Luminoso) Punto específico del insomnio. Punto de apertura de Yin Keo</p> <p>V 62 (Shen Mai-El Pulso del Inicio) Punto maestro de la piel. Punto maestro de los pies (junto a 3H). Punto de apertura de Yang Keo.</p>
Pie valgo	<p>Yin Yang Keo:</p> <p>R 06 (Zhao Hai-Mar Luminoso) Punto específico del insomnio. Punto de apertura de Yin Keo</p> <p>V 62 (Shen Mai-El Pulso del Inicio) Punto maestro de la piel. Punto maestro de los pies (junto a 3H). Punto de apertura de Yang Keo.</p>
Pie valgo	<p>Sou-Wen.</p> <p>Cuando el Yin-Keo se contrae, el Yang-Keo se relaja.</p> <p>Cuando el Yang-Keo se contrae, el Yin-Keo se relaja.</p> <p>Yin-Keo y Yang-Keo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Equilibran la posición del pie-rodilla. - Tratan el movimiento-equilibrio de la pierna. - Recuperan el antagonismo de los músculos de la cara interna y externa de la pierna. - Agilizan el caminar. <p>R 06 (Zhao Hai-Mar Luminoso) Punto específico del insomnio. Punto de apertura de Yin Keo. (T)</p> <p>V 62 (Shen Mai-El Pulso del Inicio) Punto maestro de la piel. Punto maestro de los pies (junto con 3H). Punto de apertura de Yang Keo. (S)</p>

Pie varo	<p>Sou-Wen.</p> <p>Cuando el Yin-Keo se contrae, el Yang-Keo se relaja. Cuando el Yang-Keo se contrae, el Yin-Keo se relaja. Yin-Keo y Yang-Keo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Equilibran la posición del pie-rodilla. - Tratan el movimiento-equilibrio de la pierna. - Recuperan el antagonismo de los músculos de la cara interna y externa de la pierna. - Agilizan el caminar. <p>R 06 (Zhao Hai-Mar Luminoso) Punto específico del insomnio. Punto de apertura de Yin Keo. (S) V 62 (Shen Mai-El Pulso del Inicio) Punto maestro de la piel. Punto maestro de los pies (junto con 3H). Punto de apertura de Yang Keo. (T)</p>
Pie, calor quemazón en la planta	<p>Se produce por vacío de Yin de R o por vacío de Yin general.</p> <p>Tratado en tonificación: (T) VB 41 (Zu Un Qui-Descenso de las Lágrimas-en el pie) Punto apertura del Tae Mo. Punto madera. El descenso del perdón. Se inclina para llorar. Recibir el perdón Dispersa viento-fuego. Indicado en insuficiencia de Yang y dolores crónicos. R 01 (Yong Quan-Fuente floreciente de la tierra) Punto madera. V 64 (Jing Gu-Capital Firme) Punto Yuan (de 4 R LO). IG 04 (He Gu, Hu Kou-Fondo del Valle, Boca del Tigre) Punto Yuan (de 7P LO). Punto maestro de la mano. Recupera la energía Yuan. Para todo lo que suceda de cuello para arriba. TR 05 (Wai Guan-Barrera Externa) Punto LO (a 7 MC IU). Punto de apertura de Yang Oé. Protección externa. Barrera defensiva. Restablece el equilibrio con lo exterior.</p>
Pie, dolor de dedos	<p>Impide caminar. Suelen ser fascitis plantares (inflamación fascia plantar) R 02 (Long Yuan, Ran Gu-Dragón del Agua Profunda, Valle de la aprobación) (S) VB 41 (Zu Un Qui-Descenso de las Lágrimas-en el pie) (S) V 60 (Kun Lun-Montaña del Valle del Lun) (Punto King) (S)</p>
Pie, dolor de dedos	<p>Ba Feng. Ocho Vientos (extrameridianos). Ba: 8. Feng: Viento En la zona interdigital de los dedos de los pies donde cambia el color de la piel.</p> <p>E 41 (Jie Xi-Comprender el Torrente) Punto fuego. Punto de tonificación de E. VB 41 (Zu Un Qui-Descenso de las Lágrimas-en el pie) Punto apertura del Tae Mo. Punto madera. El descenso del perdón. Se inclina para llorar. Recibir el perdón Dispersa viento-fuego. Indicado en insuficiencia de Yang y dolores crónicos. H 03 (Tai Chong-Asalto Supremo) Punto IU (de 37 VB LO). Punto tierra. Punto maestro de los pies (junto con 62V).</p>
Pie, dolor de planta	<p>Impide caminar. Suelen ser fascitis plantares (inflamación fascia plantar) R 02 (Long Yuan, Ran Gu-Dragón del Agua Profunda, Valle de la aprobación) (S) VB 41 (Zu Un Qui-Descenso de las Lágrimas-en el pie) (S) V 60 (Kun Lun-Montaña del Valle del Lun) (Punto King) (S)</p>
Pie, dolor en el tarso (tarsalgia)	<p>66 V (Zu Tong Gu-Comunicar con el Valle en el Pie) (Punto Iong arroyo)</p>

Pie, dolor y contractura en parte dorsal	<p>Alteración del canal tendinomuscular de estómago (CTME)</p> <p>Orden de puntura para tratar cualquier afección en el recorrido del CTME:</p> <p>1- Punto Ting 2- Punto reunión 3-Punto de tonificación 4-Punto fuente 5-Punto Ashi</p> <p>E 45 (Li Dui-Trasvase Austero) Punto metal ID 18 (Quan Liao-Prominencia de la Mejilla) Punto reunión de los 3 yang del pie: E, VB, V E 41 (Jie Xi-Comprender el Torrente) Punto fuego. Punto de tonificación de E E 43 (Xian Gu-Valle Hundido) Punto madera Punto Ashi</p>
Pie, dolor y contractura 2º, 3º y 4º dedo (en garra)	<p>Alteración del canal tendinomuscular de estómago (CTME)</p> <p>Orden de puntura para tratar cualquier afección en el recorrido del CTME:</p> <p>1- Punto Ting 2- Punto reunión 3-Punto de tonificación 4-Punto fuente 5-Punto Ashi</p> <p>E 45 (Li Dui-Trasvase Austero) Punto metal ID 18 (Quan Liao-Prominencia de la Mejilla) Punto reunión de los 3 yang del pie: E, VB, V E 41 (Jie Xi-Comprender el Torrente) Punto fuego. Punto de tonificación de E E 43 (Xian Gu-Valle Hundido) Punto madera Punto Ashi</p>
Pie, dolor y contractura en garganta del pie	<p>Alteración del canal tendinomuscular de estómago (CTME)</p> <p>Orden de puntura para tratar cualquier afección en el recorrido del CTME:</p> <p>1- Punto Ting 2- Punto reunión 3-Punto de tonificación 4-Punto fuente 5-Punto Ashi</p> <p>E 45 (Li Dui-Trasvase Austero) Punto metal ID 18 (Quan Liao-Prominencia de la Mejilla) Punto reunión de los 3 yang del pie: E, VB, V E 41 (Jie Xi-Comprender el Torrente) Punto fuego. Punto de tonificación de E E 43 (Xian Gu-Valle Hundido) Punto madera Punto Ashi</p>
Pie, dolor y trastorno motor	<p>2 R (Ran Gu-Long Yuan-Valle de la aprobación-Dragón del agua profunda) 3 R (Tai Xi-Torrente Supremo)</p>
Pie, dolor-inflamación dorso	<p>Se produce por viento. Si es reciente sólo lado sano en tonificación Si es antiguo, bilateral tonificando el lado sano y dispersando el lado afectado.</p> <p>Dispersar el viento del pie: VB 41 (Zu Un Qui-Descenso de las Lágrimas-en el pie) Punto apertura del Tae Mo. Punto madera. H 02 (Xing Jian-Intervalo activo) Punto fuego. V 62 (Shen Mai-El Pulso del Inicio) Punto maestro de la piel. Punto maestro de los pies (junto con 3H). Punto de apertura de Yang Keo.</p>

Pie, impotencia funcional	<p>Tratado en tonificación: (T)</p> <p>V 40 (Wei Zhong-Carga Central) Punto tierra. Punto maestro de la espalda.</p> <p>V 57 (Cheng Shan-Herencia de la Montaña).</p> <p>E 36 (Zu San Li-Divina Indiferencia Terrestre) Punto Tierra. Tonifica la energía. Recupera la energía Wei. Tonifica el sistema inmunológico.</p> <p>VB 39 (Xuan Zhong-Campana Suspendida) Punto maestro de médulas y tendones, del SNC y de los ojos. Punto maestro de articulaciones.</p> <p>VB 40 (Qiu Xu-Confluencia de la Colina) Punto Yuan (de 5 H LO). Trata el psiquismo de la VB.</p> <p>H 03 (Tai Chong-Asalto Supremo) Punto IU (de 37 VB LO). Punto tierra. Punto maestro de los pies (junto con 62V).</p>
Pie, inflamación y dolor en el dorso	<p>VB 41 (Zu Un Qui-Descenso de las Lágrimas-en el pie) Puntura y moxa</p> <p>H 02 (Xing Jian-Intervalo activo)</p> <p>V 62 (Shen Mai-El Pulso del Inicio)</p> <p>Si no responde, añadir:</p> <p>B 05 (Shang Qiu-Deliberación de la Montaña)</p> <p>VB 40 (Qiu Xu-Confluencia de la Colina)</p>
Pie, trastornos	<p>Yin Yang Keo:</p> <p>R 06 (Zhao Hai-Mar Luminoso) Punto específico del insomnio. Punto de apertura de Yin Keo</p> <p>V 62 (Shen Mai-El Pulso del Inicio) Punto maestro de la piel. Punto maestro de los pies (junto a 3H). Punto de apertura de Yang Keo.</p>
Piel seca	<p>Módulo válido para sequedad de:</p> <p>Boca, nariz, labios, piel, ojos, genitales, deshidratación.</p> <p>Los líquidos están consumidos.</p> <p>Tratado en tonificación: (T)</p> <p>Controlar piel y mucosas:</p> <p>P 07 (Lie Que, Tong Xuan-Desfiladero Supremo, Joven Misterioso) Punto de apertura de RM, el Mar del Yin. Mueve energía bloqueada. Dispersa el fuego Yang. Problemas psicosomáticos. Regula el ritmo respiratorio. Punto LO (a 4 IG Yuan). Punto maestro de la energía. Equilibra el espíritu. Favorece la materialización de una idea o proyecto (embarazo).</p> <p>IG 04 (He Gu, Hu Kou-Fondo del Valle, Boca del Tigre) Punto Yuan (de 7P LO). Punto maestro de la mano. Recupera la energía Yuan. Para todo lo que suceda de cuello para arriba. Mueve la energía.</p> <p>Llevar agua donde se necesita:</p> <p>R 06 (Zhao Hai-Mar Luminoso) Punto específico del insomnio. Punto de apertura de Yin Keo.</p>

<p>Piel seca por estancamiento de sangre de H</p>	<p>Lengua violácea-azulada. Pulso en cuerda. Uñas color púrpura. Labios y tez violáceos-azulados. Origen emocional: cólera, ira, rabia, infelicidad.</p> <p>Dispersar H y regular sangre:</p> <p>V 18 (Gan Shu-Transportar para ofrecer en el Hígado) IU de H. Regula sangre de H (T) V 17 (Ge Shu-Transportar para ofrecer en el Diafragma) Punto maestro de la sangre. Regula y mueve sangre de H (si no se moxa) (T) VB 34 (Yang Lin Quan-Fuente de la Colina Yang) Quita corazas, máscaras. Nos muestra tal como somos. Punto maestro de los músculos y de la rodilla. Punto tierra. Regula sangre y energía de H (S) B 10 (Xue Hai-Mar de la Sangre-El Nido de los 100 insectos). Mar de la sangre. Regula sangre. Puntura superficial (T) RM 06 (Qi Hai-Mar del Soplo) Aumenta la energía. Tonifica la energía que mueve la sangre. Sobre todo en TR inferior (T)</p>
<p>Piel, alteraciones</p>	<p>Tratado válido para todas las alteraciones de la piel: Eccemas, urticaria, psoriasis, impétigo,... El H no depura, no purifica.</p> <p>H 08 (Qu Quan-Fuente de la Curva Sinuosa) Trata todas las enfermedades mentales o psíquicas. Punto HO Mar. Tonifica Yin. Regula eje agua-fuego. Mueve la sangre. Punto agua y de tonificación de H. (T) H 03 (Tai Chong-Asalto Supremo) Punto IU (de 37 VB LO). Punto tierra. Punto maestro de los pies (junto con 62V). (T)</p>
<p>Piel, enfermedades de</p>	<p>La piel es el reflejo del alma. Refleja estados de estrés, ansiedad, violencia, quejas, malestar, miedos, etc.</p> <p>Resonadores maestros de la piel:</p> <p>P 07 (Lie Que, Tong Xuan-Desfiladero Supremo, Joven Misterioso) Punto de apertura de RM, el Mar del Yin. Mueve energía bloqueada. Dispersa el fuego Yang. Problemas psicosomáticos. Regula el ritmo respiratorio. Punto LO (a 4 IG Yuan). Punto maestro de la energía. Equilibra el espíritu. Favorece la materialización de una idea o proyecto (embarazo). Hidrata la piel. (T) P 06 (Kong Zui-Comunicación con lo Superior) Punto XI alarma. También llamado “Punto Ventolín”. (T) V 62 (Shen Mai-El Pulso del Inicio) Punto maestro de la piel. Punto maestro de los pies (junto con 3H). Punto de apertura de Yang Keo. Lleva agua a la piel. V 40 (Wei Zhong-Carga Central) Punto tierra. Punto maestro de la espalda. Purifica la piel. (sangría) VB 41 (Zu Un Qui-Descenso de las Lágrimas-en el pie) Punto apertura del Tae Mo. Punto madera. El descenso del perdón. Se inclina para llorar. Recibir el perdón Dispersa viento-fuego. Indicado en insuficiencia de Yang y dolores crónicos. También se considera punto maestro de la piel.</p> <p>Para la escuela coreana, en toda la alteración de la piel, no pueden faltar: V 62 (Shen Mai-El Pulso del Inicio) Punto maestro de la piel. Punto maestro de los pies (junto con 3H). Punto de apertura de Yang Keo. ID 03 (Hou Xi-Continuidad del Torrente) Punto apertura de TU MAI. Punto madera y de tonificación de ID.</p> <p>Se recomienda tomar levadura de cerveza que regenera piel, cabello y uñas.</p>