

<p><b>Lipotimias por fuego de H</b></p>	<p>El fuego de H invade C  Cara roja con sensación de quemazón (fuego que sube).  Lengua hinchada, más en la punta y roja, más en la punta, C. Puede haber puntitos rojos (fuego).  Saburra amarillenta (fuego).</p> <p>Dispersar fuego de H.  Dispersar fuego de C.  Proteger al C.</p> <p>H 02 (Xing Jian-Intervalo activo) Punto fuego. Dispersa fuego de H (S)  VB 20 (Feng Chi-Estanque de los Vientos) Dispersa el viento. Dispersa fuego de H y de VB (S)  TR 05 (Wai Guan-Barrera Externa) Punto LO (a 7 MC IU). Punto de apertura de Yang Oé. Protección externa. Barrera defensiva. Restablece el equilibrio con lo exterior.  TR 06 (Zhi Gou-Foso Ramificado) Punto fuego.  C 08 (Shao fu, Dui Chong-Taller Menor, Alegría en conformidad con el Cielo y en concordancia con los hombres de una manera dulce y juiciosa) Punto fuego.  C 09 (Shao Chong-Asalto Menor) Punto madera y de tonificación de C.  B 06 (San Jin Jiao-Cruce de los Tres Yin-Heredar el Decreto del Cielo).  R 06 (Zhao Hai-Mar Luminoso) Punto específico del insomnio. Punto de apertura de Yin Keo.</p>
<p><b>Lipotimias por fuego de H que invade cerebro</b></p>	<p>Dispersar fuego de H  Dispersar fuego de C  Proteger al Emperador</p> <p>H 02 (Xing Jian-Intervalo activo) Punto fuego. Dispersa fuego de H (S)  VB 20 (Feng Chi-Estanque de los Vientos) Dispersa fuego de H y VB (S)  TR 06 (Zhi Gou-Foso Ramificado) Punto fuego. Dispersa fuego general (S)  C 08 (Shao fu, Dui Chong-Taller Menor, Alegría en conformidad con el Cielo y en concordancia con los hombres de una manera dulce y juiciosa) Punto fuego. Dispersa fuego de C (S)  C 09 (Shao Chong-Asalto Menor) Punto madera y de tonificación de C. Dispersa fuego de C-H (S)  B 06 (San Jin Jiao-Cruce de los Tres Yin-Heredar el Decreto del Cielo). Aumenta Yin, tonifica Yin, apaga fuego (T)  R 06 (Zhao Hai-Mar Luminoso) Punto específico del insomnio. Punto de apertura de Yin Keo. Aumenta Yin, apaga fuego. Protege al C. Trata insomnio y pesadillas (T)</p>
<p><b>Líquidos, regulación, redistribución</b></p>	<p>10 R (Yin Gu-Valle del Yin)</p>
<p><b>Litiasis biliar. Cálculos biliares. VB</b></p>	<p>Cálculos en la VB.</p> <p>Dananxue. Punto extrameridiano de VB. Favorece peristaltismo de VB y la expulsión de cálculos biliares. A 1,5 sunt de 34 VB hacia abajo en la dirección del canal. (T)  RM 12 (Zhong Wan-Granero Central) Punto MO de E y de todas las vísceras. Punto maestro de las entrañas. Centro del equilibrio perfecto. (T)  H 14 (Qi Men-Puerta del Tiempo) MO de H. (T)  MC 06 (Nei Guan-Barrera Interna) Purifica la sangre. Punto LO (a 4 TR Yuan). Punto de apertura de Yin Oe. (T)</p>

<b>Litiasis renal</b>	<p>Patología: humedad</p> <p>V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R (T y M)  R 03 (Tai Xi-Torrente Supremo) IU (de 58 de V LO). Punto tierra. Distribuye agua. Mueve humedad. Protege de la humedad (T y S)  V 39 (Wei Yang-Almacenamiento del Yang) HE especial de TR (sistema inmune). Genera agua. Recupera el agua celeste (T)  B 06 (San Jin Jiao-Cruce de los Tres Yin-Heredar el Decreto del Cielo) (T)  R 05 (Shui Quan-Origen del Agua) Punto XI alarma (T)</p>
<b>Litiasis renal. Cálculos renales</b>	<p>Piedras, cálculos en el riñón.</p> <p>Patología humedad.</p> <p>V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R (T y M)  R 03 (Tai Xi-Torrente Supremo) IU (de 58 de V LO). Punto tierra. Distribuye agua. Mueve humedad (cálculos). Protege de la humedad (T y S)  V 39 (Wei Yang-Almacenamiento del Yang) HE especial de TR (sistema inmune) Recupera el agua celeste. Genera agua (T)  B 06 (San Jin Jiao-Cruce de los Tres Yin-Heredar el Decreto del Cielo) (T)  R 05 (Shui Quan-Origen del Agua) Punto XI alarma (T)</p>
<b>Llagas. Piel, boca, tubo digestivo, ojos</b>	<p>Da-Cheng.</p> <p>Se produce por exceso de calor, fuego de H en la sangre.</p> <p>Tratado: Enfriar la sangre. (S)  IG 04 (He Gu, Hu Kou-Fondo del Valle, Boca del Tigre) Punto Yuan (de 7P LO). Punto maestro de la mano. Recupera la energía Yuan. Para todo lo que suceda de cuello para arriba.  IG 11 (Qu Chi-Estanque Sinuoso) Punto tierra y de tonificación de IG.  E 36 (Zu San Li-Divina Indiferencia Terrestre) Punto Tierra. Tonifica la energía. Recupera la energía Wei. Tonifica el sistema inmunológico.  H 02 (Xing Jian-Intervalo activo) Punto fuego.</p>
<b>Llanto nocturno en niños</b>	TM 20 (Bai Hui-Cien Reuniones) Regula Yang. Puntura con aguja fina o moxa
<b>Llanto nocturno, niños</b>	<p>Escuela Humanista TR.</p> <p>MC 09 (Zhong Chong-Asalto Central) Punto madera. Masaje o puntura rápida</p>
<b>Llanto y risa</b>	<p>Resonador especialmente indicado:</p> <p>E 40 (Feng Long-Abundancia Generosa-Contener el exceso) Punto LO (a 3B IU). Punto maestro de las glándulas. Dispersa la humedad. Localizado en la horizontal por fuera de 37 E</p>

<p><b>Llanto y risas sin motivo por síndrome Kuang</b></p>	<p>Obstrucción de los orificios del corazón, de la mente por flema.  Patología psiquiátrica. Síndrome Kuang: Depresión agitada (ansiedad)  Las emociones estancan el Qi de H que a la larga produce flema (Dian-Depresión), viento (Jian-Epilepsia) y fuego (Kuang-depresión agitada-ansiedad)  La flema-fuego obstruye y agita el Shen:  Perturbaciones mentales (flema-fuego), agitación mental (fuego), ansiedad importante (fuego), agresividad-violencia (fuego), palabras incoherentes, llanto y risas sin motivo, sensación de calor (fuego), comportamiento insultante (fuego)</p> <p>Tez roja. Ojos congestionados.  Lengua roja con capa amarilla.  Pulso resbaladizo (flema) y rápido (fuego).  Clave: ansiedad importante.</p> <p>Tratado en dispersión: Calmar el Shen. Dispersar-eliminar fuego. Dispersar la flema. (S) TM 24 (Shen Ting-Palacio Divino). Calma el Shen.  Inn Trang extrameridiano (sienes al final de la ceja). Calma el Shen  C 07 (Shen Men-Puerta del Espíritu) Punto IU (de 7 ID LO). Punto tierra. Regula el fuego. Distribuye emociones. Punto alegría. Calma el espíritu.  MC 07 (Da Ling, Xin Shu-Gran Meseta, Maestro de Corazón) Quita los fantasmas, las obsesiones, los miedos, la cólera. Quita la ansiedad por la comida. Punto IU (de 5 TR LO). Punto tierra. Dispersa fuego.  MC 08 (Lao Gong-Palacio de las Fatigas, Palacio de la Labor) Punto fuego. Elimina fuego de C.  H 02 (Xing Jian-Intervalo activo) Punto fuego. Dispersa fuego. Elimina agresividad.  H 03 (Tai Chong-Asalto Supremo) Punto IU (de 37 VB LO). Punto tierra. Punto maestro de los pies (junto con 62V). Dispersa fuego.  RM 15 (Jiu Wei-Reunirse en el comienzo) Punto maestro de las grasas (escuela francesa). Punto maestro de la depresión (Da-Chen). Trata el psiquismo (escuela Neijing). LO de RM. Potente efecto calmante del Shen. Disuelve la flema  E 40 (Feng Long-Abundancia Generosa) Punto LO (a 3B IU). Punto maestro de las gleras. Dispersa la humedad. Disuelve la flema</p>
<p><b>Locura</b></p>	<p>Resonador especialmente indicado:  E 40 (Feng Long-Abundancia Generosa-Contener el exceso) Punto LO (a 3B IU). Punto maestro de las gleras. Dispersa la humedad. Localizado en la horizontal por fuera de 37 E</p>

Locura	<p>Tratar el Yue Yin con moxibustión: (M)  Moxa línea Benshen de H  Moxa línea Benshen de MC</p> <p>H 08 (Qu Quan-Fuente de la Curva Sinuosa) Trata todas las enfermedades mentales o psíquicas. Punto HO Mar. Tonifica Yin. Regula eje agua-fuego. Mueve la sangre. Punto agua y de tonificación de H. Puntura profunda en transfixión ascendente cogiendo los puntos extra de bipolaridad y esquizofrenia.</p> <p>Alternar de dos en dos:  MC 07 (Da Ling, Xin Shu-Gran Meseta, Maestro de Corazón) Quita los fantasmas, las obsesiones, los miedos, la cólera. Quita la ansiedad por la comida. Punto IU (de 5 TR LO). Punto tierra.  MC 06 (Nei Guan-Barrera Interna) Purifica la sangre. Punto LO (a 4 TR Yuan). Punto de apertura de Yin Oe. Restablece el equilibrio interior. Calma el espíritu. Regula el ascenso y descenso de las energías.  MC 04 (Xi Men-Puerta del límite) Punto XI alarma.  MC 05 (Jian Shi-El Intermediario; Intuición; Intención) Punto metal.</p> <p>Si hay fuego:  H 02 (Xing Jian-Intervalo activo) Punto fuego. (S)  MC 08 (Lao Gong-Palacio de las Fatigas, Palacio de la Labor) Punto fuego. (S)</p> <p>Si hay humedad:  E 40 (Feng Long-Abundancia Generosa) Punto LO (a 3B IU). Punto maestro de las glándulas. Dispersa la humedad. (S)</p> <p>Si hay viento:  VB 20 (Feng Chi-Estanque de los Vientos) Dispersa el viento. (S)  Lo normal es que haya humedad-fuego.</p> <p>Si hay vacío de agua, alternar en cada sesión:  R 09 (Zhou Bin-Preparar la estancia del invitado-Homenaje a los esposos) Elimina la carga genética en enfermedades hereditarias. Tonifica Yin de R. Específico para ansiedad, angustia, tensión emocional que procede de R.  R 05 (Shui Quan-Origen del Agua) Punto XI alarma. Expande la identidad, el agua, al resto de la estructura.  R 06 (Zhao Hai-Mar Luminoso) Punto específico del insomnio. Punto de apertura de Yin Keo. Específico para tonificar Yin de R. Específico para boca seca.  Moxar línea de la vida: (M)  V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R.  V 52 (Zhi Shi-Asiento de la Voluntad) Benshen de R. Tonifica R y voluntad. Disuelve miedos y temores.  TM 04 (Ming Men-Puerta de la Vida, Puerta del Destino).</p> <p>La familia es opresora intentando hacer el bien. Estas personas se sienten agobiadas por la familia. El 2 H armoniza al ser en estos casos.</p> <p>Se recomiendan técnicas de relajación como el Chi Kung y desarrollar su tendencia espiritual y calmar la mente con:  C 04 (Ling Dao-Ruta del Espíritu) Punto metal. Favorece la relación con el entorno.  C 07 (Shen Men-Puerta del Espíritu) Punto IU (de 7 ID LO). Punto tierra. Regula el fuego. Distribuye emociones. Punto alegría. Calma el espíritu.</p> <p>Con R y C-MC, equilibramos el eje de la vida.</p>
--------	---

<p><b>Locura agitada. Locura Yang por fuego de H</b></p>	<p>Fuego de H invade el C y perturba el Shen y la mente.</p> <p>Pulso rápido (de fuego), lleno (de falsa plenitud), en cuerda (por origen H) Ojos rojos. Cara roja. Lengua roja, sobre todo en laterales (H-VB) y en la punta © Saburra amarilla.</p> <p>Calmar el Shen y dispersar fuego de H y de C:</p> <p>H 13 (Zhang Men-Puerta de la Manifestación) Punto MO de B y de todos los órganos. Punto maestro de los órganos. Dispersa fuego de H. (S) VB 34 (Yang Lin Quan-Fuente de la Colina Yang) Quita corazas, máscaras. Nos muestra tal como somos. Punto maestro de los músculos y de la rodilla. Punto tierra. Dispersa fuego de H. (S) MC 06 (Nei Guan-Barrera Interna) Purifica la sangre. Punto LO (a 4 TR Yuan). Punto de apertura de Yin Oe. Restablece el equilibrio interior. Trata origen emocional. Calma el Shen. Protege al Emperador. (S) C 07 (Shen Men-Puerta del Espíritu) Punto IU (de 7 ID LO). Punto tierra. Regula el fuego. Distribuye emociones. Punto alegría. Calma el espíritu. Dispersa el fuego de C. (S) MC 07 (Da Ling, Xin Shu-Gran Meseta, Maestro de Corazón) Quita los fantasmas, las obsesiones, los miedos, la cólera. Quita la ansiedad por la comida. Punto IU (de 5 TR LO). Punto tierra. Dispersa fuego de C. Calma el Shen. (S) RM 15 (Jiu Wei-Reunirse en el comienzo) Punto maestro de las grasas (escuela francesa). Punto maestro de la depresión (Da-Chen). Trata el psiquismo (escuela Neijing). LO de RM. Calma el Shen (S)</p>
<p><b>Locura Yang</b></p>	<p>MC 06 (Nei Guan-Barrera Interna)</p>
<p><b>Longevidad</b></p>	<p>Fortalecer y nutrir yin y yang de R: Proporciona vitalidad y longevidad</p> <p>(T y M) o sólo (M) TM 04 (Ming Men-Puerta de la Vida, Puerta del Destino) Recupera yang de R RM 06 (Qi Hai-Mar del Soplo) Aumenta la energía. Recupera el Qi de R RM 04 (Guan Yuan-Barrera de la Fuente) MO de ID. Recupera yin de R</p>
<p><b>Longevidad</b></p>	<p>El estilo de vida occidental, consumista, dictatorial, policial, militarizado, racista, inhumano, cruel,..., declara inútiles y enfermos a las personas en edad de jubilación. Esto provoca en el ser Apoptosis (muerte celular) y muerte prematura.</p> <p>El cromosoma 4 es el que determina la longevidad del ser y se corresponde con:</p> <p>TR 04 (Yang Chi-Estanque de los Yang) Punto Yuan (de 6 MC LO). Estimula sistemas regeneradores. (T) y (M)</p>
<p><b>Lumbalgia</b></p>	<p>Cauterización del punto auricular de R (en la vertical del Hélix) con un sándalo V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón IU de R (M) E 36 (Zu San Li-Divina Indiferencia Terrestre) Tonifica la energía (T) Hacia abajo VB 34 (Yang Lin Quan-Fuente de la Colina Yang) Punto maestro de los músculos. (T) Hacia abajo V 40 (Wei Zhong-Carga Central) V 60 (Kun Lun-Montaña del Valle del Lun) (Punto King)</p>

<b>Lumbalgia</b>	<p>V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R</p> <p>V 51 (Huang Men-Segunda Puerta de los Centros Vitales) Punto de revitalización (huang)</p> <p>Una vértebra por encima de 23 V</p> <p>TM 03 (Yao Yang Guan-Barrera del Yang)</p> <p>V 25 (Da Chang Shu-Transportar para ofrecer en el Intestino Grueso) IU de IG</p> <p>V 40 (Wei Zhong-Carga Central) Punto tierra. Para llevar su carga sin sufrir</p> <p>V 60 (Kun Lun-Montaña del Valle del Lun) (Punto King-río. Punto fuego) Para subir a la montaña sin carga</p> <p>V 58 (Fei Yang-Vuelo Flotante) LO de V. Puntura superficial para no adentrar energías perversas</p> <p>Si hay dolor de cervicales:</p> <p>VB 20 (Feng Chi-Estanque de los Vientos)</p>
<b>Lumbalgia</b>	<p>El estrés y la ansiedad son la principal causa de las lumbalgias</p> <p>TM 04 (Ming Men-Puerta de la Vida, Puerta del Destino) (T)</p> <p>V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R (T)</p> <p>V 25 (Da Chang Shu-Transportar para ofrecer en el Intestino Grueso) IU de IG (T)</p> <p>Resonadores LIAO, cuatro agujeros sacros (T)</p> <p>V 40 (Wei Zhong-Carga Central) Punto tierra. Punto maestro de la espalda. (T)</p> <p>V 58 (Fei Yang-Vuelo Flotante) LO de V (a 3R Tierra IU). Puntura superficial para no adentrar energías perversas. Lado sano (T) y lado afecto (S).</p> <p>V 60 (Kun Lun-Montaña del Valle del Lun) (Punto King-río. Punto fuego) (T)</p> <p>VB 30 (Huan Tiao-Asalto Circular) (T)</p>
<b>Lumbalgia</b>	<p>ID 03 (Hou Xi-Continuidad del Torrente) Punto apertura de TU MAI. Punto madera y de tonificación de ID. (T)</p> <p>TM 26 (Ren Zhong, Shui Gou-El Centro del Hombre, Ruta del Agua) Punto de reanimación. (T)</p> <p>Se recomienda que se mueva, que camine durante la puntura.</p>
<b>Lumbalgia</b>	<p>41 VB (Zu Un Qui-Descenso de las Lágrimas-en el pie)</p> <p>29 V (Zhong Lu Shu-Transportar para ofrecer en la columna vertebral)</p> <p>(entre la 3ª y 4ª sacra o en el primer espacio intervertebral sacro a 2 cun de Tai Mo)</p> <p>36 V (Cheng Fu-Recibir el Apoyo) Pto medio del pliegue transversal del glúteo</p>
<b>Lumbalgia con dificultad de rotación</b>	65 V (Shu Gu-Ligadura Fortificada) (Punto IU)
<b>Lumbalgia con dolor intenso</b>	<p>TM 26 (Ren Zhong, Shui Gou-El Centro del Hombre, Ruta del Agua) Punto de reanimación (S)</p> <p>V 40 (Wei Zhong-Carga Central) (T)</p>
<b>Lumbalgia con impacto emocional</b>	<p>Mujer jubilada, bailarina clásica, padece una lumbalgia muy invalidante</p> <p>Muy triste por la añoranza de sus buenos tiempos. Se emociona y llora durante toda la consulta</p> <p>Siente mucho miedo por esta situación</p> <p>V 51 (Huang Men-Segunda Puerta de los Centros Vitales) Punto de revitalización (huang)</p> <p>TM 03 (Yao Yang Guan-Barrera del Yang)</p> <p>VB 41 (Zu Un Qui-Descenso de las Lágrimas-en el pie) Punto apertura del Tae Mo. Para que las lágrimas le concedan el perdón del Cielo.</p> <p>V 40 (Wei Zhong-Carga Central) Punto tierra. Para llevar su carga</p> <p>R 07 (Fu Liu-Wai Ming-Renovar lo retenido. Retornar-El Destino Exterior) Punto metal. Punto de tonificación de R</p> <p>V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R</p> <p>TM 04 (Ming Men-Puerta de la Vida, Puerta del Destino)</p>

<b>Lumbalgia con imposibilidad de moverse</b>	<p>Cada movimiento es un suplicio.</p> <p>V 62 (Shen Mai-El Pulso del Inicio) Punto maestro de la piel. Punto maestro de los pies (junto con 3H). Punto de apertura de Yang Keo. "El equilibrio, el Tao del movimiento". (T)</p> <p>TM 02 (Yao Shu-Transporte estratégico). "Movimientos estratégicos". (T)</p> <p>V 40 (Wei Zhong-Carga Central) Punto tierra. Punto maestro de la espalda. "Recupera su carga central, su centro, su equilibrio". (T y Sangría)</p> <p>Hacer el canto de los resonadores</p>
<b>Lumbalgia del deportista. Isquiotibiales</b>	64 V (Jing Gu-Capital Firme)
<b>Lumbalgia dorsal</b>	<p>VB 30 (Huan Tiao-Asalto Circular) (T)</p> <p>V 40 (Wei Zhong-Carga Central) Punto tierra. Punto maestro de la espalda. (T)</p> <p>V 60 (Kun Lun-Montaña del Valle del Lun) (Punto King-río. Punto fuego) (T)</p>
<b>Lumbalgia en fibromialgia</b>	<p>En el canal de vejiga están implicados los músculos dorsal ancho, espinoso, longuísimo y erector.</p> <p>Los resonadores estratégicos-diana de la zona lumbar son:</p> <p>V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R.</p> <p>V 25 (Da Chang Shu-Transportar para ofrecer en el Intestino Grueso) IU de IG.</p> <p>V 26 (Guan Yuan Shu-Transportar para ofrecer en la Barrera de la Fuente).</p>
<b>Lumbalgia por frío</b>	<p>El frío bloquea el riñón</p> <p>La queja del riñón es el dolor lumbar</p> <p>Al tacto la zona lumbar está fría</p> <p>Mejora al calor</p> <p>El frío puede ocasionar lesiones irreversibles</p> <p>V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R Moxa</p> <p>TM 16 (Feng Fu-Taller del Viento) (S) Sacar el viento</p> <p>TM 03 (Yao Yang Guan-Barrera del Yang) (T) Para que vuelva a manifestarse el Yang</p> <p>V 58 (Fei Yang-Vuelo Flotante) Punto LO para desaguar las energías perversas. Puntura superficial y sin tapar el orificio (S)</p> <p>Si la presión sobre el LO es dolorosa, indica la presencia de energías perversas. Nunca puntura profunda para no llevar al interior esas energías perversas.</p> <p>V 40 (Wei Zhong-Carga Central) Punto tierra. Regula y equilibra la energía en el canal. No moxar</p> <p>Si sale sangre, frecuente por la presencia de venas, la primera sangre es oscura y salen las impurezas del canal.</p>
<b>Lumbalgia por sobreesfuerzo</b>	<p>Pregunta clave: ¿Se ha quedado enganchado al coger peso?</p> <p>VB 41 (Zu Un Qui-Descenso de las Lágrimas-en el pie) Punto apertura del Tae Mo. Recompone Tae Mo</p> <p>TM 02 (Yao Shu-Transporte estratégico). Recupera Tae Mo</p> <p>TM 06 (Ji Zhong-En el Centro de la Columna) Recupera Tae Mo</p> <p>V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R</p> <p>V 40 (Wei Zhong-Carga Central) Recompone vejiga. Punto Tierra</p> <p>V 51 (Huang Men-Segunda Puerta de los Centros Vitales) Punto vitalidad (huang). Recompone Tae Mo. Revitaliza la zona dolorida</p> <p>Si no tratamos el origen, no hay respuesta</p> <p>Excelentes resultados</p>

<b>Lumbalgia por vacío de R</b>	<p>Muy frecuente en mayores.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lumbalgia.</li> <li>- Polaquiuria.</li> <li>- Nicturia.</li> </ul> <p>Línea de la Vida: (M)  TM 04 (Ming Men-Puerta de la Vida, Puerta del Destino).  V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R.  V 52 (Zhi Shi-Asiento de la Voluntad) Benshen de R. Tonifica R y voluntad. Disuelve miedos y temores.</p> <p>R 03 (Tai Xi-Torrente Supremo) IU (de 58 de V LO). Punto tierra. Distribuye agua. Tonifica la esencia Jing. (T)</p>
<b>Lumbalgia que irradia a genitales</b>	<p>Tratado mediante "La Máscara de Dios".  Cuatro agujeros sacros: LIAOS.</p> <p>V 31 (Shang Liao-Orificio Superior).  V 34 (Xia Liao- Orificio Inferior).  V 33 (Zhong Liao-Orificio Central).  V 32 (Ci Liao-Segundo Orificio).</p>
<b>Lumbalgia que irradia a la ingle</b>	<p>Rotura del Tae Mo.</p> <p>VB 41 (Zu Un Qui-Descenso de las Lágrimas-en el pie) Punto apertura del Tae Mo. Punto madera. Recomponer Tae Mo. (T)  VB 27 (Wu Shu-Cinco Charnelas). Recomponer Tae Mo. (T)  V 40 (Wei Zhong-Carga Central) Punto tierra. Punto maestro de la espalda. Punto maestro de las lumbalgias. (T)  B 06 (San Jin Jiao-Cruce de los Tres Yin-Heredar el Decreto del Cielo). Mueve los 3 yin del pie. (T)</p>
<b>Lumbalgia traumática</b>	<p>Si es por traumatismo (pudo haber sido incluso en la infancia), se ha producido una rotura del Tae Mo. La presión dolorosa de 2 TM indica esta circunstancia. Cuando Tae Mo se rompe, se bloquean todos los canales que alberga</p> <p>VB 41 (Zu Un Qui-Descenso de las Lágrimas-en el pie) Punto apertura del Tae Mo. Recompone Tae Mo  TM 02 (Yao Shu-Transporte estratégico). Recupera Tae Mo  TM 06 (Ji Zhong-En el Centro de la Columna) Recupera Tae Mo  V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R  V 40 (Wei Zhong-Carga Central) Recompone vejiga. Punto Tierra</p>



<b>Lumbalgias</b>	<p>2 V (Cuan Zhú-Bambú recolectado)  23 V Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón)  24 V (Qi Hai Shu-Transportar para ofrecer en Qihai) Corresponde con 6 RM (Qihai-Mar del Soplo)  25 V (Da Chang Shu-Transportar para ofrecer en el Intestino Grueso)  26 V (Guan Yuan Shu-Transportar para ofrecer en la Barrera de la Fuente)  27 V (Xiao Chang Shu-Transportar para ofrecer en el Intestino Delgado)  29 V (Zhong Lu Shu-Transportar para ofrecer en el centro de la columna vertebral)  36 V (Chengfu-Recibir el apoyo)  37 V (Yin Men-Puerta de la Prosperidad)  40 V (Wei Zhong-Carga Central) Puntura. No moxar nunca. Punto Ho (5º punto Shu)  41 V (Fu Fen-Distinguir el Apoyo)  41 VB (Zu Un qui-Descenso de las Lágrimas)  52 V (Zhi Shi-Asiento de la Voluntad)  53 V (Bao Huang-Centro Vital de la Envoltura (útero))  55 V (He Yang-Reunión del Yang)  60 V (Kun Lun-Montaña del Valle del Lun) (Punto King)  63 V (Jin Men-Puerta Preciosa) Punto Xi</p>
<b>Lumbalgias</b>	<p>Tratado mediante "La Máscara de Dios".  Cuatro agujeros sacros: LIAOS.</p> <p>V 31 (Shang Liao-Orificio Superior).  V 34 (Xia Liao- Orificio Inferior).  V 33 (Zhong Liao-Orificio Central).  V 32 (Ci Liao-Segundo Orificio).</p>
<b>Lumbalgias</b>	<p>So Ouen: Capt. 41</p> <p>V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R.  TM 04 (Ming Men-Puerta de la Vida, Puerta del Destino).  TM 02 (Yao Shu-Transporte estratégico).  V 31 (Shang Liao-Orificio Superior). Primer agujero sacro.  V 52 (Zhi Shi-Asiento de la Voluntad) Benshen de R. Tonifica R y voluntad. Disuelve miedos y temores.  VB 30 (Huan Tiao-Asalto Circular).  V 40 (Wei Zhong-Carga Central) Punto tierra. Punto maestro de la espalda.  V 57 (Cheng Shan-Herencia de la Montaña).  V 60 (Kun Lun-Montaña del Valle del Lun) (Punto King-río. Punto fuego).</p>
<b>Lumbalgias</b>	<p>Punturar la Máscara de Dios: Ver tratado Máscara Divina  Añadir:  V 54 (Zhi Bian-Dirección constante).  TM 04 (Ming Men-Puerta de la Vida, Puerta del Destino).  TM 11 (Shen Dao-Ruta Divina).  TR 14 (Jian Liao-Hueco de los Hombros).  V 39 (Wei Yang-Almacenamiento del Yang) HE (Mar) especial de TR (sistema inmune)  Recupera el agua celeste. Equilibra el Yang. Mueve los líquidos.  V 40 (Wei Zhong-Carga Central) Punto tierra. Punto maestro de la espalda.  V 60 (Kun Lun-Montaña del Valle del Lun) (Punto King-río. Punto fuego).</p>
<b>Lumbares, dolor</b>	<p>Escuela Neijing  Con sensación de estar partido por la mitad.</p> <p>Aplicar la técnica LO-Yuan de R-V:  R 04 (Da Zhong-Gran Campana) Punto LO (a 64 V Yuan).  V 64 (Jing Gu-Capital Firme) Punto Yuan (de 4 R LO).</p> <p>Excelentes resultados</p>

<b>Lumbares, dolor por insuficiencia de Ming Men</b>	<p>Tratado para insuficiencia de Ming Men, la Puerta de la Vida</p> <p>V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R. Tonifica Yang de R (M)</p> <p>TM 04 (Ming Men-Puerta de la Vida, Puerta del Destino). Tonifica el fuego de la Puerta de la Vida (M)</p> <p>V 52 (Zhi Shi-Asiento de la Voluntad) Benshen de R.Trata apatía, falta de voluntad, depresión (M)</p> <p>RM 06 (Qi Hai-Mar del Soplo) Aumenta la energía. Tonifica Yang de R (T y M)</p> <p>RM 04 (Guan Yuan-Barrera de la Fuente) MO de ID. Tonifica Yang de R (T y M)</p> <p>R 07 (Fu Liu-Wai Ming-Renovar lo retenido. Retornar-El Destino Exterior) Punto metal y de tonificación de R. Tonifica Yang de R (T)</p> <p>R 03 (Tai Xi-Torrente Supremo) IU (de 58 de V LO). Punto tierra. Distribuye agua. Tonifica Yang de R (T)</p>
<b>Lumbares, dolor por rotura del Tae Mo</b>	<p>VB 41 (Zu Un Qui-Descenso de las Lágrimas-en el pie) Punto apertura del Tae Mo. Punto madera. Recupera Tae Mo (T)</p> <p>H 13 (Zhang Men-Puerta de la Manifestación) Punto MO de B y de todos los órganos. Punto maestro de los órganos. Lleva sngre y energía a los órganos.</p> <p>E 40 (Feng Long-Abundancia Generosa) Punto LO (a 3B IU). Punto maestro de las gleras. Dispersa la humedad. Limpia todos los canales (S)</p>
<b>Lumbociática por estenosis del canal</b>	<p>V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R. (T y M)</p> <p>V 25 (Da Chang Shu-Transportar para ofrecer en el Intestino Grueso) IU de IG. (T y M)</p> <p>TM 04 (Ming Men-Puerta de la Vida, Puerta del Destino). (T y M)</p> <p>(Los tres resonadores anteriores se suelen mojar con caja)</p> <p>V 40 (Wei Zhong-Carga Central) Punto tierra. Punto maestro de la espalda. (T y sangría)</p> <p>V 60 (Kun Lun-Montaña del Valle del Lun) (Punto King-río. Punto fuego). (T)</p> <p>La estenosis puede provocar una ciática anterior (neuralgia crural)</p> <p>La cirugía suele dejar secuelas dolorosas.</p> <p>La acupuntura suele tener muy buenos resultados.</p> <p>Se recomiendan 5 sesiones seguidas y a continuación 2 sesiones semanales.</p>