

<b>Pies fríos</b>	<p>E 36 (Zu San Li-Divina Indiferencia Terrestre) Punto Tierra. Tonifica la energía. Recupera la energía Wei. Tonifica el sistema inmunológico. (T y M)</p> <p>VB 38 (Yang Fu-Asistir al Yang) Punto fuego. Ayuda al Yang. A 4 cun del bolsillo, delante del peroné. (T)</p> <p>B 06 (San Jin Jiao-Cruce de los Tres Yin-Heredar el Decreto del Cielo). (T)</p> <p>B 05 (Shang Qiu-Deliberación de la Montaña) (Quita la apetencia obsesiva por el dulce)</p> <p>Punto metal (da ritmo a la sangre). (T)</p>
<b>Pies helados</b>	<p>Resonador especialmente indicado:</p> <p>VB 39 (Xuan Zhong-Campana Suspendida) Punto maestro de médulas y tendones, del SNC y de los ojos. Punto maestro de articulaciones.</p>
<b>Pies helados por alteración del Chong-Mo</b>	<p>Ver Chon-Mo alteraciones y síntomas</p> <p>Tonificar: (T)</p> <p>E 30 (Qi Chong-Asalto del Soplo).</p> <p>H 02 (Xing Jian-Intervalo activo) Punto fuego.</p> <p>R 02 (Long Yuan, Ran Gu-Dragón del Agua Profunda, Valle de la aprobación) Punto fuego.</p> <p>B 02 (Da Du-Gran Encuentro) Punto fuego. Punto de tonificación de B.</p> <p>B 06 (San Jin Jiao-Cruce de los Tres Yin-Heredar el Decreto del Cielo). Punto geriátrico.</p>
<b>Pies, dedos dolor. Artritis metatarso-falángica</b>	<p>H 02 (Xing Jian-Intervalo activo) Punto fuego. (S)</p> <p>H 03 (Tai Chong-Asalto Supremo) Punto IU (de 37 VB LO). Punto tierra. Punto maestro de los pies (junto con 62V). (S)</p>
<b>Pies, isquemia (trastornos capilares)</b>	<p>Escuela francesa.</p> <p>Tratar mediante los puntos Ting (Shu antiguos).</p> <p>Llevar energía a los extremos de los canales.</p>
<b>Pies, necrosis (trastornos capilares)</b>	<p>Escuela francesa.</p> <p>Tratar mediante los puntos Ting (Shu antiguos).</p> <p>Llevar energía a los extremos de los canales.</p>
<b>Pinzamiento lumbar por frío</b>	<p>El frío bloquea el riñón La queja del riñón es el dolor lumbar Al tacto la zona lumbar está fría Mejora al calor El frío puede ocasionar lesiones irreversibles</p> <p>V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R Moxa</p> <p>TM 16 (Feng Fu-Taller del Viento) (S) Sacar el viento</p> <p>TM 03 (Yao Yang Guan-Barrera del Yang) (T) Para que vuelva a manifestarse el Yang</p> <p>V 58 (Fei Yang-Vuelo Flotante) Punto LO para desaguar las energías perversas. Puntura superficial y sin tapar el orificio (S)</p> <p>Si la presión sobre el LO es dolorosa, indica la presencia de energías perversas. Nunca puntura profunda para no llevar al interior esas energías perversas.</p> <p>V 40 (Wei Zhong-Carga Central) Punto tierra. Regula y equilibra la energía en el canal. No moxar</p> <p>Si sale sangre, frecuente por la presencia de venas, la primera sangre es oscura y salen las impurezas del canal.</p>

<p><b>Pinzamiento lumbar por sobreesfuerzo</b></p>	<p>Pregunta clave: ¿Se ha quedado enganchado al coger peso?</p> <p>VB 41 (Zu Un Qui-Descenso de las Lágrimas-en el pie) Punto apertura del Tae Mo. Recompone Tae Mo TM 02 (Yao Shu-Transporte estratégico). Recupera Tae Mo TM 06 (Ji Zhong-En el Centro de la Columna) Recupera Tae Mo V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R V 40 (Wei Zhong-Carga Central) Recompone vejiga. Punto Tierra V 51 (Huang Men-Segunda Puerta de los Centros Vitales) Punto vitalidad (huang). Recompone Tae Mo. Revitaliza la zona dolorida</p> <p>Si no tratamos el origen, no hay respuesta Excelentes resultados</p>
<p><b>Pinzamiento lumbar traumático</b></p>	<p>Si es por traumatismo (pudo haber sido incluso en la infancia), se ha producido una rotura del Tae Mo. La presión dolorosa de 2 TM indica esta circunstancia. Cuando Tae Mo se rompe, se bloquean todos los canales que alberga</p> <p>VB 41 (Zu Un Qui-Descenso de las Lágrimas-en el pie) Punto apertura del Tae Mo. Recompone Tae Mo TM 02 (Yao Shu-Transporte estratégico). Recupera Tae Mo TM 06 (Ji Zhong-En el Centro de la Columna) Recupera Tae Mo V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R V 40 (Wei Zhong-Carga Central) Recompone vejiga. Punto Tierra</p>
<p><b>Pinzamientos</b></p>	<p>Generales: ID 03 (Hou Xi-Continuidad del Torrente) V 62 (Shen Mai-El Pulso del Inicio)</p> <p>Cervicales local: VB 20 (Feng Chi-Estanque de los Vientos) V 10 (Tian Zhu-Columna Celestial) TM 14 (Da Zhui-Gran Protuberancia) 2 puntos Huato bilateral en tonificación Cervicales distancia: V 40 (Wei Zhong-Carga Central) V 58 (Fei Yang-Vuelo Flotante) V 60 (Kun Lun-Montaña del Valle del Lun) (Punto King)</p> <p>Dorsales local: Puntos Shu dorso local 2 puntos Huato Dorsales distancia: V 40 (Wei Zhong-Carga Central) V 58 (Fei Yang-Vuelo Flotante) V 60 (Kun Lun-Montaña del Valle del Lun) (Punto King)</p> <p>Lumbares local: V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) V 25 (Da Chang Shu-Transportar para ofrecer en el Intestino Grueso) 2 puntos Huao Lumbares distancia: V 40 (Wei Zhong-Carga Central) V 58 (Fei Yang-Vuelo Flotante) V 60 (Kun Lun-Montaña del Valle del Lun) (Punto King)</p>

<p><b>Pinzamientos mediante eje Tae Yang (V-ID)</b></p>	<p>Escuela Neijing.</p> <p>El eje Tae Yang (V-ID) gobierna el Sistema Nervioso Motor, por lo que está recomendado para todo tipo de neuralgias, dolores y contracturas de espalda, pinzamientos, cervicalgias, estenosis de canal lumbar y cervical,...</p> <p>Cuplas recomendadas:</p> <p>ID 03 (Hou Xi-Continuidad del Torrente) Punto apertura de TU MAI. Punto madera y de tonificación de ID.</p> <p>V 62 (Shen Mai-El Pulso del Inicio) Punto maestro de la piel. Punto maestro de los pies (junto con 3H). Punto de apertura de Yang Keo.</p> <p>ID 01 (Shao Ze-Pequeños Vapores Luminosos) Punto metal.</p> <p>V 67 (Zhi Yin-Llegada del Yin) Punto metal y de tonificación de V.</p>
<p><b>Piorrea</b></p>	<p>Nutrir la esencia de riñón JING:</p> <p>V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R. Tonifica R (T)</p> <p>TM 20 (Bai Hui-Cien Reuniones) Regula Yang. Tonifica cerebro (T)</p> <p>RM 04 (Guan Yuan-Barrera de la Fuente) MO de ID. Tonifica Yin de R y función sexual (T)</p> <p>E 36 (Zu San Li-Divina Indiferencia Terrestre) Punto Tierra. Tonifica la energía. Recupera la energía Wei. Tonifica el sistema inmunológico. Tonifica la vitalidad. (T)</p> <p>VB 39 (Xuan Zhong-Campana Suspendida) Punto maestro de médulas y tendones, del SNC y de los ojos. Tonifica Yang de R y mar de las médulas. (T)</p> <p>B 06 (San Jin Jiao-Cruce de los Tres Yin-Heredar el Decreto del Cielo). Tonifica la sangre para nutrir el Jing (esencia) (T)</p> <p>R 03 (Tai Xi-Torrente Supremo) IU (de 58 de V LO). Punto tierra. Distribuye agua. Tonifica Yang de R (T)</p>
<p><b>Planta del pie. Calor, quemazón</b></p>	<p>Se produce por vacío de Yin de R o por vacío de Yin general.</p> <p>Tratado en tonificación: (T)</p> <p>VB 41 (Zu Un Qui-Descenso de las Lágrimas-en el pie) Punto apertura del Tae Mo. Punto madera. El descenso del perdón. Se inclina para llorar. Recibir el perdón Dispersa viento-fuego. Indicado en insuficiencia de Yang y dolores crónicos.</p> <p>R 01 (Yong Quan-Fuente floreciente de la tierra) Punto madera.</p> <p>V 64 (Jing Gu-Capital Firme) Punto Yuan (de 4 R LO).</p> <p>IG 04 (He Gu, Hu Kou-Fondo del Valle, Boca del Tigre) Punto Yuan (de 7P LO). Punto maestro de la mano. Recupera la energía Yuan. Para todo lo que suceda de cuello para arriba.</p> <p>TR 05 (Wai Guan-Barrera Externa) Punto LO (a 7 MC IU). Punto de apertura de Yang Oé. Protección externa. Barrera defensiva. Restablece el equilibrio con lo exterior.</p>
<p><b>Plenitud</b></p>	<p>Nei-King. Capt. 20</p> <p>Tanto haya plenitud o vacío energético, exceso de Yin o exceso de Yang, siempre hay que punturar:</p> <p>E 36 (Zu San Li-Divina Indiferencia Terrestre) Punto Tierra. Tonifica la energía. Recupera la energía Wei. Tonifica el sistema inmunológico. Tonificar o dispersar según el caso.</p> <p>Nota: A partir de los 40 años, no se debe dispersar este resonador pues dispersaría la energía vital.</p>

<b>Polaquiuria por vacío de R</b>	<p>Orina muy frecuentemente. Muy frecuente en mayores. - Lumbalgia. - Polaquiuria. - Nicturia.</p> <p>Línea de la Vida: (M) TM 04 (Ming Men-Puerta de la Vida, Puerta del Destino). V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R. V 52 (Zhi Shi-Asiento de la Voluntad) Benshen de R. Tonifica R y voluntad. Disuelve miedos y temores.</p> <p>R 03 (Tai Xi-Torrente Supremo) IU (de 58 de V LO). Punto tierra. Distribuye agua. Tonifica la esencia Jing. (T)</p>
<b>Pólipos nasales</b>	<p>P 07 (Lie Que, Tong Xuan-Desfiladero Supremo, Joven Misterioso) Punto de apertura de RM, el Mar del Yin. Mueve energía bloqueada. Dispersa el fuego Yang. Problemas psicosomáticos. Regula el ritmo respiratorio. Punto LO (a 4 IG Yuan). Punto maestro de la energía (S) IG 04 (He Gu, Hu Kou-Fondo del Valle, Boca del Tigre) Punto Yuan (de 7P LO). Punto maestro de la mano (S) IG 20 (Ying Xiang-Recepción de los Perfumes) (S) Inn Trang (S)</p> <p>Nutrir a la madre del P: (T) E 36 (Zu San Li-Divina Indiferencia Terrestre) Punto Tierra. Tonifica la energía B 06 (San Jin Jiao-Cruce de los Tres Yin-Heredar el Decreto del Cielo)</p> <p>* En niños, puntura rápida</p>
<b>Pólipos nasales</b>	<p>IG 04 (He Gu, Hu Kou-Fondo del Valle, Boca del Tigre) Punto Yuan (de 7P LO). Punto maestro de la mano. Recupera la energía Yuan. H 03 (Tai Chong-Asalto Supremo) Punto IU (de 37 VB LO). Punto tierra. Punto maestro de los pies (junto con 62V).</p> <p>Muy buenos resultados.</p>
<b>Pólipos nasales</b>	<p>Da Cheng.</p> <p>P 07 (Lie Que, Tong Xuan-Desfiladero Supremo, Joven Misterioso) Punto de apertura de RM, el Mar del Yin. Mueve energía bloqueada. Dispersa el fuego Yang. Problemas psicosomáticos. Regula el ritmo respiratorio. Punto LO (a 4 IG Yuan). Punto maestro de la energía. IG 04 (He Gu, Hu Kou-Fondo del Valle, Boca del Tigre) Punto Yuan (de 7P LO). Punto maestro de la mano. Recupera la energía Yuan. IG 20 (Ying Xiang-Recepción de los Perfumes). Inn Trang (extrameridiano) TM 24 (Shen Ting-Palacio Divino). TM 23 (Shang Xing-Estrella Superior).</p>

<p><b>Poliquistosis de mama</b></p>	<p>El Qi de H comprimido se transforma en fuego que condensa-seca los líquidos y los transforma en flema. Dolor en hipocondrios y pecho, depresión emocional: llora, humor cambiante, pulso en cuerda (principalmente lado izquierdo). Lengua ligeramente roja con capa blanca fina.</p> <p>Etio: Problemas emocionales, frustración, cólera reprimida, enfados, resentimiento, sentimiento de traición.</p> <p>Tratado estancamiento de Qi de H. Éxtasis de Qi de H:</p> <p>VB 34 (Yang Lin Quan-Fuente de la Colina Yang) Quita corazas, máscaras. Nos muestra tal como somos. Punto maestro de los músculos y de la rodilla. Punto tierra. Regula Qi de H. Actúa en hipocondrios (S) H 03 (Tai Chong-Asalto Supremo) Punto IU (de 37 VB LO). Punto tierra. Punto maestro de los pies (junto con 62V). Regula Qi de H. Actúa sobre garganta: nudo. (S) H 13 (Zhang Men-Puerta de la Manifestación) Punto MO de B y de todos los órganos. Punto maestro de los órganos. Regula Qi de H en TR medio (S) H 14 (Qi Men-Puerta del Tiempo) MO de H. Regula Qi de H en TR medio, sobre todo actúa en la inversión de la función de ascenso-descenso de B-E. (S) MC 06 (Nei Guan-Barrera Interna) Purifica la sangre. Punto LO (a 4 TR Yuan). Punto de apertura de Yin Oe. Restablece el equilibrio interior. Regula Qi de H a través del canal unitario Yue Yin. Trata origen emocional. (S) E 40 (Feng Long-Abundancia Generosa) Punto LO (a 3B IU). Punto maestro de las glándulas. Dispersa la humedad. Elimina flema-estancamiento. (S).</p>
<p><b>Poliquistosis de ovario</b></p>	<p>Suele cursar con Trastornos menstruales. Dolor profundo en zona ovarios (en ovulación)</p> <p>E 30 (Qi Chong-Asalto del Soplo). Actúa directamente sobre la formación quística del ovario. (T) RM 04 (Guan Yuan-Barrera de la Fuente) MO de ID. Puntura en dirección ovario afectado. (T y M) B 06 (San Jin Jiao-Cruce de los Tres Yin-Hereder del Decreto del Cielo). (S)</p>
<p><b>Poliquistosis de ovario</b></p>	<p>Escuela Neijing.</p> <p>Origen hormonal. Regular sangre y energía. Regular sistema hormonal: (T y M) RM 06 (Qi Hai-Mar del Soplo) Aumenta la energía. RM 04 (Guan Yuan-Barrera de la Fuente) MO de ID. Tratar lo emocional: (T) RM 17 (Tan Zhong (Shan Zhong), Xiong Tang-Centro de la Sinceridad, Palacio o Centro del Pecho) Centro cardiorrespiratorio. MO de MC. C 05 (Tong Li-Comunicar la Talla del Jade) Punto LO (a 4 ID Yuan).</p> <p>E 36 (Zu San Li-Divina Indiferencia Terrestre) Punto Tierra. Tonifica la energía. Recupera la energía Wei. Tonifica el sistema inmunológico. (T y M) B 06 (San Jin Jiao-Cruce de los Tres Yin-Hereder del Decreto del Cielo). (T y M)</p>

<b>Poliquistosis de riñón</b>	<p>Escuela Neijing.</p> <p>Tratado en tonificación: (T)</p> <p>TR 07 (Hui Zhong-Encuentro con los Antepasados) Punto XI alarma de TR. Volver a encontrar todas las posibilidades del ser.</p> <p>R 03 (Tai Xi-Torrente Supremo) IU (de 58 de V LO). Punto tierra. Distribuye agua.</p> <p>E 36 (Zu San Li-Divina Indiferencia Terrestre) Punto Tierra. Tonifica la energía. Recupera la energía Wei. Tonifica el sistema inmunológico.</p> <p>B 08 (Di Ji-Fuerza Motriz de la Materia Primera) Punto XI alarma. Regula la estructura. Trata obsesiones.</p> <p>V 62 (Shen Mai-El Pulso del Inicio) Punto maestro de la piel. Punto maestro de los pies (junto con 3H). Punto de apertura de Yang Keo.</p>
<b>Poliquistosis de riñón</b>	<p>Escuela Neijing.</p> <p>Tratado en tonificación: (T)</p> <p>TM 20 (Bai Hui-Cien Reuniones) Regula Yang. Regula la función cerebral. Sube el estado de ánimo.</p> <p>RM 09 (Shui Fen-División de las Aguas) Ruta del agua. Punto Shui. Separa lo turbio de lo claro.</p> <p>RM 06 (Qi Hai-Mar del Soplo) Aumenta la energía.</p> <p>E 36 (Zu San Li-Divina Indiferencia Terrestre) Punto Tierra. Tonifica la energía. Recupera la energía Wei. Tonifica el sistema inmunológico.</p> <p>TR 02 (Ye Men-Puerta de los líquidos) Punto agua. Punto maestro de los líquidos. Resonador antiinflamatorio por excelencia. Libera líquidos, calor y viento. Hace circular El Qi estancado. Indicado en todo tipo de dolor (algias). Puntura dirigida hacia 3 TR.</p> <p>TR 03 (Zhong Zhu-Islote Central) Punto madera.</p> <p>TR 04 (Yang Chi-Estanque de los Yang) Punto Yuan (de 6 MC LO). Regula todos los procesos hormonales y metabólicos.</p> <p>Alternar: (T)</p> <p>R 05 (Shui Quan-Origen del Agua) Punto XI alarma. Expande la identidad, el agua, al resto de la estructura.</p> <p>R 06 (Zhao Hai-Mar Luminoso) Punto específico del insomnio. Punto de apertura de Yin Keo.</p> <p>R 07 (Fu Liu-Wai Ming-Renovar lo retenido. Retornar-El Destino Exterior) Punto metal y de tonificación de R.</p>
<b>Poliquistosis renal</b>	<p>TR 07 (Hui Zhong-Encuentro con los Antepasados) Punto XI alarma de TR. Para volver a encontrar todas las posibilidades de vida. Rescata el agua, lo bondadoso, la bondad, la necesidad para la que hemos sido creados. (T)</p> <p>R 03 (Tai Xi-Torrente Supremo) IU (de 58 de V LO). Punto tierra. Distribuye agua. Los quistes son humedad. Mueve la humedad estancada en R. (T)</p> <p>E 36 (Zu San Li-Divina Indiferencia Terrestre) Punto Tierra. Tonifica energía Wei. d(T)</p> <p>B 08 (Di Ji-Fuerza Motriz de la Materia Primera) Punto XI alarma de B. Ordena la estructura. Trata las obsesiones. Las obsesiones son humedad y la humedad produce quistes. (T)</p> <p>V 62 (Shen Mai-El Pulso del Inicio) Punto maestro de la piel. Punto maestro de los pies (junto con 3H). Punto de apertura de Yang Keo. Se puede utilizar como punto único. Mueve, equilibra el agua. (T)</p>

<b>Poliquistosis renal</b>	<p>Escuela Neijing.</p> <p>Chiaos de la estructura:(T)  RM 10 (Xia Wan-Granero Inferior)  RM 12 (Zhong Wan-Granero Central)  RM 13 (Shang Wan-Granero Superior)</p> <p>RM 06 (Qi Hai-Mar del Soplo) Aumenta la energía. (T y M)  RM 04 (Guan Yuan-Barrera de la Fuente) MO de ID. (T)  R 05 (Shui Quan-Origen del Agua) Punto XI alarma. Expande la identidad, el agua, al resto de la estructura. (T)  B 06 (San Jin Jiao-Cruce de los Tres Yin-Heredar el Decreto del Cielo). Punto geriátrico. (S)  Técnica IU-MO de R: (T)  V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R.  VB 25 (Jing Men, Qe Fu-Puerta de la Capital, Depósito del Soplo) MO de R.  MC 06 (Nei Guan-Barrera Interna) Purifica la sangre. Punto LO (a 4 TR Yuan). Punto de apertura de Yin Oe. Restablece el equilibrio interior. (M)</p>
<b>Poliquistosis renal</b>	<p>Tratado en tonificación: (T)</p> <p>TM 20 (Bai Hui-Cien Reuniones) Regula Yang. Regula la función cerebral. Sube el estado de ánimo.  RM 09 (Shui Fen-División de las Aguas) Ruta del agua. Punto Shui. Separa lo turbio de lo claro.  RM 06 (Qi Hai-Mar del Soplo) Aumenta la energía.  E 36 (Zu San Li-Divina Indiferencia Terrestre) Punto Tierra. Tonifica la energía. Recupera la energía Wei. Tonifica el sistema inmunológico.  TR 02 (Ye Men-Puerta de los líquidos) Punto agua. Punto maestro de los líquidos. Resonador antiinflamatorio por excelencia. Libera líquidos, calor y viento. Hace circular El Qi estancado. Indicado en todo tipo de dolor (algias). Puntura dirigida hacia 3 TR.  TR 03 (Zhong Zhu-Islole Central) Punto madera.  TR 04 (Yang Chi-Estanque de los Yang) Punto Yuan (de 6 MC LO). Regula todos los procesos hormonales y metabólicos.</p> <p>Alternar por sesiones:  R 05 (Shui Quan-Origen del Agua) Punto XI alarma. Expande la identidad, el agua, al resto de la estructura.  R 06 (Zhao Hai-Mar Luminoso) Punto específico del insomnio. Punto de apertura de Yin Keo. Específico para tonificar Yin de R. Específico para boca seca.  R 07 (Fu Liu-Wai Ming-Renovar lo retenido. Retornar-El Destino Exterior) Punto metal y de tonificación de R.</p> <p>Prono:  V 39 (Wei Yang-Almacenamiento del Yang) HE (Mar) especial de TR (sistema inmune)  Recupera el agua celeste. Equilibra el Yang. Mueve los líquidos.  V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R. (M)  TM 04 (Ming Men-Puerta de la Vida, Puerta del Destino). (M)</p>
<b>Poliuria</b>	<p>RM 03 (Zhong Ji-El Centro más Elevado) MO de vejiga. Punto reunión de los 3 yin de la pierna: R, H, B. (T)  R 03 (Tai Xi-Torrente Supremo) IU (de 58 de V LO). Punto tierra. Distribuye agua. (T)</p>
<b>Poliuria, ancianos</b>	<p>V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R. (M)</p>

<b>Poluciones nocturnas</b>	<p>Nutrir el Qi de R:</p> <p>V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R. Tonifica R (T)</p> <p>TM 04 (Ming Men-Puerta de la Vida, Puerta del Destino). Tonifica Yang de R (T)</p> <p>RM 04 (Guan Yuan-Barrera de la Fuente) MO de ID. Tonifica Yang de R (T)</p> <p>RM 03 (Zhong Ji-El Centro más Elevado) MO de vejiga. Punto reunión de los 3 yin de la pierna: R, H, B. Tonifica la función de la vejiga (T)</p> <p>E 36 (Zu San Li-Divina Indiferencia Terrestre) Punto Tierra. Tonifica la energía. Recupera la energía Wei. Tonifica el sistema inmunológico. Tonifica Qi general. (T)</p> <p>B 06 (San Jin Jiao-Cruce de los Tres Yin-Heredar el Decreto del Cielo). Tonifica las funciones urogenitales (T)</p> <p>R 03 (Tai Xi-Torrente Supremo) IU (de 58 de V LO). Punto tierra. Distribuye agua. Tonifica R y esencia Jing de R (T)</p>
<b>Posesión demoníaca</b>	<p>Mujer que afirma tener algo dentro que no puede controlar. Como un demonio.</p> <p>Tratado en dispersión:</p> <p>VB 41 (Zu Un Qui-Descenso de las Lágrimas-en el pie) Punto apertura del Tae Mo. Punto madera</p> <p>H 03 (Tai Chong-Asalto Supremo) Punto IU (de 37 VB LO). Punto tierra. Punto maestro de los pies (junto a 62V). Saca los demonios.</p> <p>E 40 (Feng Long-Abundancia Generosa) Punto LO (a 3B IU). Punto maestro de las gleras. Dispersa la humedad (S)</p> <p>VB 13 (Ben Shen-Providencia Fundamental) Punto reunión de los 3 yang del brazo: TR, IG, ID</p> <p>TM 24 (Shen Ting-Palacio Divino)</p> <p>TM 20 (Bai Hui-Cien Reuniones) Regula Yang</p> <p>RM 15 (Jiu Wei-Reunirse en el comienzo) Punto maestro de las grasas (escuela francesa). Punto maestro de la depresión (Da-Chen). Trata el psiquismo (escuela Neijing). LO de RM</p>
<b>Post-operatorio 1 (juanetes)</b>	<p>Tratar durante 3 días anteriores a la operación y los 5 días posteriores</p> <p>B 02 (Da Du-Gran Encuentro)</p> <p>B 03 (Tai Bai-Brillantez Suprema. Claridad Suprema. Nombre de una estrella: Venus)</p> <p>V 60 (Kun Lun-Montaña del Valle del Lun) (Punto King) Calma el dolor</p> <p>VB 41 (Zu Un Qui-Descenso de las Lágrimas-en el pie)</p> <p>H 03 (Tai Chong-Asalto Supremo)</p>
<b>Post-operatorio general</b>	<p>Tratar durante 3 días anteriores a la operación y los 5 días posteriores</p> <p>MC 06 (Nei Guan-Barrera Interna) Purifica la sangre</p> <p>TR 05 (Wai Guan-Barrera Externa) Trata Yang Oé. Protección externa. Barrera defensiva. Punto fuego</p> <p>C 07 (Shen Men-Puerta del Espíritu) Punto tierra. Centra el RM del fuego, dispersa el fuego. Distribuye emociones. Punto alegría</p> <p>E 36 (Zu San Li-Divina Indiferencia Terrestre) Punto Tierra. Tonifica la energía</p> <p>Si hay cirugía ginecológica, (prolapso uterino, etc,) se produce la rotura del vaso maravilloso Chong Mo "La Receptividad de la Tierra).</p> <p>Añadir:</p> <p>R 16 (Huang Shu-Asentimiento de Centros Vitales) Punto maestro del útero</p> <p>B 04 (Gong Sun-Ofrenda Universal) Punto de apertura de Chong Mo</p>



<b>Post-parto, posibles alteraciones</b>	<p>B 04 (Gong Sun-Ofrenda Universal) Punto de apertura de Chong Mo. Punto LO (a 42 E Yuan). Nutre todos los canales. Mar de todos los canales. Restablece el fluido energético en todos los canales. (T)</p> <p>Restablecer el eje de la vida C-R: (T)  C 05 (Tong Li-Comunicar la Talla del Jade) Punto LO (a 4 ID Yuan).  R 05 (Shui Quan-Origen del Agua) Punto XI alarma. Expande la identidad, el agua, al resto de la estructura.</p> <p>RM 17 (Tan Zhong (Shan Zhong), Xiong Tang-Centro de la Sinceridad, Palacio o Centro del Pecho) Centro cardiorespiratorio. MO de MC. Restablecer la relación con el medio. Favorecer la lactancia. (T)</p>
<b>Preocupación</b>	<p>Los sistemas energéticos se bloquean, se paralizan.  Las energías ancestrales, hereditarias: Yuan, Zhong, Jing, Qi, no se expanden.  La energía centinela, Oé, Wei, sistema inmunológico, se deprime.  Las energías nutricias se estancan.  La Energía Espiritual Sensible (EES) se reprime o se expande sin sentido.</p> <p>Tratar origen:  Benshen de espalda (M)  V 52 (Zhi Shi-Asiento de la Voluntad) Benshen de R (M)  V 49 (Yi She-Asalto de la Imaginación) Benshen de B (M)</p> <p>Tratar manifestación psíquica: Resonadores Shen: 1 cada sesión (T) o (M):  TM 11 (Shen Dao-Ruta Divina)  TM 12 (Shen Zhu-Existencia Sostenida)  TM 24 (Shen Ting-Palacio Divino).  RM 08 (Shenque, Qi He-Puerta del Palacio de las Emociones, del Ánimo, del Espíritu, Fusión del Soplo)  R 23 (Shen Feng-Consagración Mental)  V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R  V 44 (Shen Tang-Palacio de las Emociones) Benshen de corazón  R 25 (Shen Cang-Conservación Mental-Tesoro de la Divinidad)  C 07 (Shen Men-Puerta del Espíritu) Punto IU (de 7 ID LO). Punto tierra. Regula el fuego. Distribuye emociones. Punto alegría  VB 13 (Ben Shen-Providencia Fundamental) Punto reunión de los 3 yang del brazo: TR, IG, ID  V 62 (Shen Mai-El Pulso del Inicio) Punto maestro de la piel. Punto maestro de los pies (junto con 3H). Punto de apertura de Yang Keo.</p> <p>Recordar la funcionalidad al TR: (T) o (M)  RM 06 (Qi Hai-Mar del Soplo) Aumenta la energía  RM 12 (Zhong Wan-Granero Central) Punto MO de E y de todas las vísceras. Punto maestro de las entrañas. Centro del equilibrio perfecto.  RM 17 (Tan Zhong (Shan Zhong), Xiong Tang-Centro de la Sinceridad, Palacio o Centro del Pecho) Centro cardiorespiratorio. MO de MC.</p>
<b>Preocupaciones</b>	<p>Tratado para fortalecer la voluntad, fortalecer la energía, vaciar la mente (Shen) y vaciar de pensamientos (Yi):</p> <p>V 23 Shen Shu-Transportar para ofrecer en el Riñón) IU de R.  V 52 (Zhi Shi-Asiento de la Voluntad) Benshen de R.  V 49 (Yi She-Asalto de la Imaginación) Benshen de B.</p>

<b>Preocupaciones</b>	<p>Nei-King. Capt. 28</p> <p>Cuando se tienen penas, preocupaciones, angustias, el corazón está perturbado. Los cinco órganos y las seis entrañas están igualmente perturbados, así como los canales Yin-Keo y Yang-Keo.</p> <p>En este caso, hay que dispersar: (S) V 10 (Tian Zhu-Columna Celestial).</p> <p>Pero si las lágrimas no llegan a los ojos, hay que tonificar. (T)</p>
<b>Pre-operatorio</b>	<p>Especial para cirugía de neoformaciones. Para una intervención óptima. Tratado en tonificación: (T) Proteger los órganos: H 13 (Zhang Men-Puerta de la Manifestación) Punto MO de B y de todos los órganos. Punto maestro de los órganos. Proteger la estructura y el Centro: B 08 (Di Ji-Fuerza Motriz de la Materia Primera) Punto XI alarma. Regula la estructura. E 36 (Zu San Li-Divina Indiferencia Terrestre) Punto Tierra. Tonifica la energía. Recupera la energía Wei. Tonifica el sistema inmunológico. Proteger al Emperador: MC 06 (Nei Guan-Barrera Interna) Purifica la sangre. Punto LO (a 4 TR Yuan). Punto de apertura de Yin Oe. Restablece el equilibrio interior. Calma el espíritu.</p>
<b>Pre-operatorio (juanetes)</b>	<p>Tratar durante 3 días anteriores a la operación y los 5 días posteriores</p> <p>B 02 (Da Du-Gran Encuentro) B 03 (Tai Bai-Brillantez Suprema. Claridad Suprema. Nombre de una estrella: Venus) V 60 (Kun Lun-Montaña del Valle del Lun) (Punto King) Calma el dolor VB 41 (Zu Un Qui-Descenso de las Lágrimas-en el pie) H 03 (Tai Chong-Asalto Supremo)</p>
<b>Pre-operatorio general</b>	<p>Tratar durante 3 días anteriores a la operación y los 5 días posteriores</p> <p>MC 06 (Nei Guan-Barrera Interna) Purifica la sangre TR 05 (Wai Guan-Barrera Externa) Trata Yang Oé. Protección externa. Barrera defensiva. Punto fuego C 07 (Shen Men-Puerta del Espíritu) Punto tierra. Centra el RM del fuego, dispersa el fuego. Distribuye emociones. Punto alegría E 36 (Zu San Li-Divina Indiferencia Terrestre) Punto Tierra. Tonifica la energía</p> <p>Si hay cirugía ginecológica, (prolapso uterino, etc.) se produce la rotura del vaso maravilloso Chong Mo "La Receptividad de la Tierra). Añadir:</p> <p>R 16 (Huang Shu-Asentimiento de Centros Vitales) Punto maestro del útero B 04 (Gong Sun-Ofrenda Universal) Punto de apertura de Chong Mo</p>