

ubuntu win7系统安装及使用教程

1.ubuntu win7系统安装

采用下载系统，烧录系统到U盘，然后U盘启动即可

1.1 下载系统

- 官网下载ubuntu桌面系统32位或者64位，版本为16.04LST（长期支持版）
- 校验软件校验下载的.iso文件，避免下载的软件受损，导致安装失败


1.2 烧录系统

- 烧录软件推荐使用UltraISO(软碟通)，可以隐藏烧录的系统，U盘仍然可以照旧使用
- U盘大于2GB，我们选择8GB的，一是价格只差2块钱，二是U盘功能还可以继续剩余6GB

步骤如下：

1.插入U盘格式化为FAT32


2.UltraISO打开要烧录的系统后，选择 启动->写入硬盘映像



3.选择隐藏启动分区，这样烧录的系统U盘里就看不到，U盘可以照旧使用，只是容量变

小了(烧录win7系统采用不隐藏分区)

4.在弹出窗口中找到“便捷启动”单击“写入新的硬盘主引导记录(MBR)”选择“USB-HDD+”并单击




5.点击写入，等待完成即可


1.3 系统安装(备份重要的资料)


Win7安装

- 1.插入U盘，重启电脑，根据提示按键进入U盘启动，稍等进入安装设置
- 2.进入安装界面点击下一步，选择现在安装
- 3.勾选我接受条款，点击下一步
- 4.选择自定义进入硬盘分区,点击硬盘高级应用




5.点击新建进行硬盘分区，分几个区自己定






6.点击主分区自己决定把win7系统放在哪



7.接下来一路点击“下一步”等待完成win7安装完成

Ubuntu安装(拔掉网线)

- 1.插入U盘，重启电脑，根据提示按键进入U盘启动，稍等进入安装设置
- 2.左边选择语言，然后点击安装ubuntu



3.出现准备安装ubuntu点击继续

4.安装类型看个人意愿，如果想安装win7和ubuntu双系统切记选择其他选项，想替换之前的系统选择清理磁盘安装ubuntu,如果来实现双系统点击其他选项按钮后操作下面流程进行分区

5.每次点击空闲区间/free space进行分区，分区大小和类型如下图

点击“空闲”的分区，选择下边的“添加”，弹出窗口如下，上边填写分区空间大小，下边确定。

逻辑分区，200M，起始，Ext4日志文件系统，/boot；（引导分区200M足够）

逻辑分区，4000M，起始，交换空间，无挂载点；（交换分区swap，一般不大于物理

逻辑分区，15000M，起始，Ext4日志文件系统，/；（系统分区“/”或称作“/root”，以上足够）

逻辑分区，剩余空间数，起始，Ext4日志文件系统，/home；（home分区存放个人文件）分区设置好后，查看/boot分区的编号，然后在下边的“安装启动引导区的设备”下拉框中选择，点击安装。一直到你安装成功，当然中途需要你设置一个用户名和密码的（这个就不

6.设置基本信息

7.等待安装完成

8.双系统安装完成后重启电脑会直接进入win7 这时需要下面的操作


L. 下载并安装好EasyBCD

step1: 点击“添加新条目”

step2: 点击“linux/BSD”

step3: 类型GRUB(Legacy), 名称ubuntu (自定义的), 驱动器, 这个就是当初/boot所在分区个, 在这里显示190MB, 下面的分区4 “Linux-190MB”

step4: 点击“添加条目”



9.重启电脑会有win7和ubuntu2个系统任你选