


BetWise 接入文档

一、接入流程

1.将 aar.rar 解压，解压后得到 betwisebridge.aar 和 wiccwallet.aar 两个 aar 包，将这两个 aar 文件复制到项目对应 Module 的 libs 下：



2.在 Module 的 build.gradle 内添加：

```
android {
    ...
    repositories {
        flatDir {
            dirs 'libs'
        }
    }
    ...
}

dependencies {
    ...
    implementation (name: 'betwisebridge', ext: 'aar')
    implementation (name: 'wiccwallet', ext: 'aar')
    ...
}
```

3.在清单文件 AndroidManifest.xml 添加权限：

```
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/>
```

4.混淆规则文件（proguard-rules.pro）添加如下规则：

```
#keep wicc wallet
-keep class wiccwallet.**{ *;}
#keep betwisebridge
-keep class com.betwise.** { *;}
```

5.在需要显示 BetWise 的布局.xml 文件中添加 BetWise 的自定义布局：

```
<com.betwise.betwisebridge.webview.BetWiseWebview
    android:id="@+id/bw_wv"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"/>
```

6.对 BetWiseWebView 初始化，接着加载 BetWise 链接即可：

```
//参数说明：1-主网链（生产环境使用） 2-测试链（测试环境使用）
webview.initWallet(2);
webview.loadUrl("https://test-app.betwise888.com/#/index/sports");
```