



RODAJE

STATUS GENERAL

ON HOLD

PROYECTO

SUI11

FECHA INICIO

01/01/2026

FECHA FIN

01/02/2026

ENCARGADO

CHEEMS

ETAPA

SYNC

PRIORIDAD

URGENTE

Día 1

REPORTE DE DATA DÍA 1

TARJETA	BK B	BK EXPO	PROXIES	FILES	PESO	DESGLOSE	COMENTARIOS
106-ANA RECORDATORIO				Capturas de pantalla	13.55 MB	ANA RECORDATO RIO 106	NO SE FORMATEO LA TARJETA

Reporte

La organización del material de la Unidad 2 se cambió a requisito de Axel Torres.

En varias ocasiones ■EJEMPLO■ A001_01131754_C066 & A001_011332343_C086■ se repiten las claquetas que se

muestran ■219C ■ TOMA #1■. Es necesario revisar en qué pieza va cada clip ya que en este momento se

encuentran acomodadas por el nombre de escena de claqueta, como se solicitó.

Se entregó un disco vacío a DATA ■U2_A_02_A // Material ■ Segunda locación de Unidad 2■. El disco fue posible

restaurar desde el Cache del iPhone ■CAM_A■. Se nombró como U2_A_02_B.

La tarjeta U2_A_219 contiene un archivo corrupto "A001_■01140013_C095■ // Material ■ Close-up Fernando pieza

219G ■ TOMA #3. Se le reportó a departamento de cámara en locación. Se considera que el error sucedió cuando

CAM_A botó el disco duro y empezó a grabar el material de manera interna.

Se entregó a DATA una tarjeta con material que no era del día de grabación ■U2_B_01■

RODAJE 3

Se formateó el iPhone de la Unidad 1 antes de poder corroborar si los archivos estaban todos dentro del disco

que se le entregó a DATA para la tarjeta ■U1_A_206 & U1_A_212■

Se identificó que, al conectar un disco duro externo, la aplicación no siempre selecciona automáticamente el

disco como destino de grabación, aunque el disco esté físicamente conectado.

Procedimiento correcto (Checklist obligatorio - grabación en iPhone)

1. Conexión física del disco

Conectar el disco duro externo antes de iniciar grabación.

2. Selección manual del destino de grabación

Dentro de Blackmagic Camera App:

■■ Abrir el menú de Storage / Media / Almacenamiento

■■ Confirmar explícitamente que:

El disco externo esté seleccionado como destino activo

NO esté seleccionada la memoria interna del teléfono ni "App Storage■

3. Verificación por tiempo disponible (paso crítico)

Antes de grabar, observar el indicador de tiempo restante:

■

■14■00 minutos

■ Indica que NO se está grabando en el disco externo

■

■3■00■00 horas (o acorde a la capacidad del disco)

■ Confirma que la grabación sí está dirigida al disco externo

■

El tiempo disponible debe cambiar inmediatamente al seleccionar el disco correcto.

Reporte (cont. 2)

4. Confirmación al cambiar de disco / Abrir y cerrar la app / cambiar resolución

Cada vez que se conecte un disco diferente, se cierre y abra la aplicació:

RODAJE

Repetir pasos 2 y 3

Confirmar que el tiempo disponible cambie acorde al nuevo disco

No asumir que la app mantiene el destino anterior