



Баг-репорт Яндекс Браузер


Для данного Bug Report использовала следующие определения:



– Серьезность: Critical, Major, Normal, Minor.


ОР – ожидаемый результат.


ФР – фактический результат.


id	Название	Предусловие выполнения	Описание дефекта	Серьезность
Тк – 1.1	Некорректное отображение элемента дизайна кнопки переключения режимов.	В настройках браузера browser://settings/?search=боковая включена боковая панель.	<p>Приложение запускается в отдельном окне. Иконка кнопки переключения режимов отличается.</p> <p>Шаги:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Запустить браузер. 2 - Запустить приложение «Яндекс Почта» из боковой панели. 3 – Приложение запускается в отдельном окне. <p>ОР - Приложение запускается в отдельном окне не на весь экран. Окно приложения выглядит так:</p>  <p>ФР - Приложение запускается в отдельном окне, не на весь экран. Есть кнопка переключения режимов со стрелкой, при наведении всплывает подсказка “сменить вид”, однако иконка кнопки отличается от заявленной в скриншоте ожидаемого результата.</p>  <p>Окружение:</p>	Minor


			<p>Версия операционной системы: Windows 11 Домашняя. Версия браузера: 23.11.3.965 (64-bit).</p>	
Тк – 2.1	Отсутствие у балуна элемента стрелки, указывающей на кнопку “+” в боковой панели.	В настройках браузера browser://settings/?search=боковая панель.	<p>При нажатии на кнопку “+” в боковой панели появляется балун со списком приложений. У балуна отсутствует стрелка, указывающая на кнопку “+” в боковой панели.</p> <p>Шаги: 1 - Запустить браузер. 2 - Нажать на кнопку «+» в боковой панели.</p> <p>ОР - Появляется балун со списком приложений как на скриншоте:</p>  <p>ФР - Появляется балун со списком приложений. У балуна отсутствует стрелка, указывающая на кнопку “+” в боковой панели.</p>	Normal


			 <p>Окружение: Версия операционной системы: Windows 11 Домашняя. Версия браузера: 23.11.3.965 (64-bit).</p>	
Тк — 2.2	Сдвиг кнопки “+” в боковой панели над установленными приложениями из балуна.	В настройках браузера <code>browser://settings/?search=боковая панель</code> включена боковая панель.	<p>В боковой панели появляется иконка установленного приложения. Кнопка “+” сдвигается вверх над установленным приложением.</p> <p>Шаги:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Запустить браузер. 2 - Нажать на кнопку «+» в боковой панели. 3 - Нажать на кнопку «Добавить сайт как приложение». 4 - Ввести в строку <code>pikabu.ru</code>. 5 - Выбрать первый вариант и кликнуть на него мышью. <p>ОР - Приложение устанавливается и в боковой панели появляется его иконка:</p>  <p>ФР - Приложение устанавливается и в боковой панели появляется его иконка. При этом кнопка “+”</p>	Normal – сдвиг кнопки “+” после установки каждого приложения может негативно сказаться с точки зрения удобства использования.

			<p>сдвигается вверх над установленным приложением.</p>  <p>Окружение: Версия операционной системы: Windows 11 Домашняя. Версия браузера: 23.11.3.965 (64-bit).</p>	
Тк – 2.3	Открытие страниц приложения из боковой панели в окне браузера при переходе по ссылкам внутри страниц приложения.	В настройках браузера <code>browser://settings/?search=боковая</code> включена боковая панель.	<p>При нажатии на ссылки “Промокоды”, “Вакансии”, “Курсы” на сайте <code>pikabu.ru</code>, который добавлен в боковую панель как приложение, открытие новых страниц происходит внутри основного окна браузера.</p> <p>Шаги:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Запустить браузер. 2 - Кликнуть на иконку приложения <code>pikabu.ru</code> в боковой панели. 3 - Внутри приложения проверить открытие разных ссылок на странице. <p>ОР - Приложение запускается в отдельном окне не на весь экран. Открытие страниц всегда происходит внутри окна приложения.</p> <p>ФР - Открытие страниц происходит не только внутри окна приложения, ссылки открываются внутри основного окна браузера. Например, ссылки: “Промокоды”, “Вакансии”, “Курсы”.</p>	Critical

			 <p>Окружение: Версия операционной системы: Windows 11 Домашняя. Версия браузера: 23.11.3.965 (64-bit).</p>	
Тк – 3.1	При нажатии на клавишу ESC балун ввода при создании группы вкладок не закрывается, создается группа вкладок без названия.	В браузере включены группы вкладок в настройках <code>browser://settings/?search=группы</code>	<p>При нажатии на кнопку “Создать группу вкладок” появляется балун ввода имени группы, в котором изначально введено название “группа 1”. При нажатии на клавишу ESC балун ввода не закрывается, при этом введенное изначально название удаляется и отображается название поля “Введите название для группы вкладок” для ввода имени группы. Создается новая группа вкладок без названия.</p> <p>Шаги:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Запустить браузер. 2 - Возле домика нажать на кнопку со стрелкой. 3 - Нажать на кнопку «Создать группу вкладок». 4 - Нажать клавишу ESC. <p>ОР - Балун ввода закрывается, новая группа вкладок не создается.</p> <p>ФР - При нажатии на клавишу ESC происходит удаление изначально введенного названия группы вкладок “группа 1” и отображается название поля для ввода имени группы, балун ввода остается открытым. Если оставить поле для ввода имени группы пустым,</p>	Critical

			<p>создается группа вкладок без названия.</p>  <p>Окружение: Версия операционной системы: Windows 11 Домашняя. Версия браузера: 23.11.3.965 (64-bit).</p>	
Тк — 3.2	Отсутствие варианта открытия ссылки в текущей группе вкладок через опцию “Открыть ссылку в группе”.	В браузере включены группы вкладок в настройках <code>browser://settings/?search=группы</code>	<p>При открытии любой ссылки на любой странице ПКМ через опцию “Открыть ссылку в группе” отсутствует вариант открытия ссылки в текущей группе вкладок.</p> <p>Шаги:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Запустить браузер. 2 - Открыть любую новую вкладку. 3 - Возле домика нажать на кнопку со стрелкой. 4 - Нажать на кнопку «Создать группу вкладок», задать группе вкладок любое название и нажать Enter в балуне ввода имени. 5 - Повторить создание новой группы вкладок задать ей любое название и нажать Enter в балуне ввода имени. 6 - Открыть в этой группе несколько любых вкладок. 	Critical

			<p>7 - Найти на любой открытой странице любую ссылку и кликнуть по ней ПКМ. В меню навести курсор на опцию «Открыть ссылку в группе».</p> <p>ОР - В раскрывающемся меню присутствуют две группы – “Текущая” и “Домашняя”.</p> <p>ФР - В раскрывшемся меню присутствуют две группы – “Новая группа” и “Вкладки окна 1”. Вариант открытия ссылки в текущей группе вкладок через опцию “Открыть ссылку в группе” отсутствует.</p>  <p>Окружение: Версия операционной системы: Windows 11 Домашняя. Версия браузера: 23.11.3.965 (64-bit).</p>	
Тк – 3.3	Некорректное отображения названия группы вкладок “Домашняя” при открытии ссылки через опцию “Открыть ссылку в группе”.	В браузере включены группы вкладок в настройках <code>browser://settings/?search=группы</code>	<p>При открытии любой ссылки на любой странице ПКМ через опцию “Открыть ссылку в группе” название группы вкладок “Домашняя” некорректно отображается в виде названия “Вкладки окна 1”.</p> <p>Шаги:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Запустить браузер. 2 - Открыть любую новую вкладку. 3 - Возле домика нажать на кнопку со стрелкой. 4 - Нажать на кнопку «Создать группу вкладок», задать группе вкладок любое название и нажать Enter в балуне ввода имени. 5 - Повторить создание новой группы вкладок задать ей 	Major

			<p>любое название и нажать Enter в балуне ввода имени.</p> <p>6 - Открыть в этой группе несколько любых вкладок.</p> <p>7 - Найти на любой открытой странице любую ссылку и кликнуть по ней ПКМ. В меню навести курсор на опцию «Открыть ссылку в группе».</p> <p>ОР - В раскрывающемся меню присутствуют две группы – “Текущая” и “Домашняя”. В названии группы есть количество открытых в ней вкладок.</p> <p>ФР - В раскрывшемся меню присутствуют две группы – “Новая группа” и “Вкладки окна 1”. Название группы вкладок “Домашняя” некорректно отображается в виде названия “Вкладки окна 1”. Количество открытых в ней вкладок отображено в квадратных скобках.</p>  <p>Окружение: Версия операционной системы: Windows 11 Домашняя. Версия браузера: 23.11.3.965 (64-bit).</p>	
--	--	--	---	--