

화면ID	KIDS-PP-US-JM-05	화면명	회원정보입력	화면 유형	입력
화면 경로	홈 > 회원가입 > 4단계 회원정보입력	화면 설명	회원정보입력(14세 이상 회원 유형 선택 시)	작업자 / 작업일시	권영주 / 2025-11-14

Header

GNB

🏠 홈 > 회원가입

회원가입

✓

1단계

회원 유형 선택

✓

2단계

약관 동의

✓

3단계

본인인증

🕒

4단계

회원정보입력

●

5단계

가입 신청 완료

4단계 / 5단계

회원 정보 입력

1

1-1

이름 (필수)

홍길동

1-2

휴대전화번호 (필수)

010-1234-5678

1-3

아이디 (필수)

숫자+영문 조합으로 4~16자리 이내로 입력하세요.

1-4

중복확인

1-5

이메일 (선택)

이메일 주소를 입력하세요.

1-6

중복확인

1-7

비밀번호 (필수)

숫자+영문+특수문자 조합 10자리 이상

1-8

비밀번호 확인 (필수)

비밀번호를 동일하게 입력하세요.

2

취소하기

3

입력완료

입력완료

Footer

Description
<div>1. 회원 정보 입력 영역</div> <div>1-1. [Text Box - 이름]</div> <div>• 본인인증 시 입력한 휴대전화번호 노출</div> <div>• 입력란 비활성화 처리</div> <div>1-2. [Text Box - 휴대전화번호]</div> <div>• 본인인증 시 입력한 휴대전화번호 노출</div> <div>• 입력란 비활성화 처리</div> <div>1-3. [Text Box -이름 입력란]</div> <div>• 숫자, 영문 조합으로 최소 4자리에서 최대 16자리 입력 가능</div> <div>• 4자 이하 또는 17자 이상일 입력 시 오류 메시지 출력</div> <div>1-5. [Text Box -이메일 입력란]</div> <div>• 이메일 입력란 텍스트박스</div> <div>1-6. [Btn - 중복확인]</div> <div>• 버튼 클릭 시 텍스트 입력란의 이메일을 중복 확인 후 중복된 메일 주소가 없을 경우 하단에 사용가능합니다. 메시지 출력</div> <div>• 중복된 메일일 경우 입력하신 이메일은 중복되어 사용할 수 없습니다. 다시 입력해주세요. 메시지 출력</div> <div>1-7. [Text Box - 비밀번호 입력란]</div> <div>• 비밀번호 입력란 숫자, 영문, 특수문자 조합 최소 10자리 이상 입력 가능</div> <div>• 최대 20자까지 입력 가능</div> <div>1-8. [Text Box - 비밀번호 확인 입력란]</div> <div>• 비밀번호 확인을 위한 입력란 숫자, 영문, 특수문자 조합 최소 10자리 이상 입력 가능</div> <div>• 최대 20자까지 입력 가능</div> <div>• 비밀번호 입력란과 일치하는지 유효성 검증 후 일치하지 않을 경우 입력란 하단에 입력하신 비밀번호가 일치하지 않습니다. 다시 입력해주세요. 메시지 출력</div> <div>2. [Btn - 취소하기]</div> <div>• 버튼 클릭 시 입력한 정보 저장하지 않고 [KIDS-PP-US-JM-04 본인인증] 페이지로 이동</div> <div>3. [Btn - 입력완료]</div> <div>• 버튼 활성화 조건 : 아이디 중복확인 후 사용 가능한 아이디, 이메일 중복 확인 후 사용 가능한 이메일, 비밀번호 입력 및 비밀번호 확인의 입력란이 모두 일치하고 유효성 검증 시 정상적인 비밀번호 일 경우 버튼 클릭 시 [KIDS-PP-US-JM-06 가입완료] 페이지로 이동</div> <div>• 버튼 비활성화 조건 : 페이지 진입 시 버튼 비활성화 처리, 아이디 중복확인 하지 않은 아이디, 비정상적으로 입력한 아이디, 이메일 중복확인 하지 않은 이메일, 비정상적으로 입력한 이메일, 입력한 비밀번호가 비정상적일 경우, 비밀번호 확인에서 비밀번호 입력이 불일치한 경우</div>