

# 00\_테마적용

## 그누보드5 테마 적용편

그누보드5에 탑재된 테마 기능을 사용하는 방법입니다.

### 1. 테마 다운로드

COMPANY THEME [PC]

👤 솔소 (106.245.92.28) 2015.07.28 15:30:04 조회 544 댓글 21

관련링크 <http://theme.sir.co.kr/gnuboard5/?theme=company> 166회

첨부파일 [company.zip \(673.6K\)](#) 115회 2015-07-28 17:45:12

복사 이동 수정 삭제 기본주소


답변 목록 글쓰기

회사 홈페이지에 적용할 수 있는 company 테마입니다.

그누보드5 테마 게시판 [http://sir.kr/g5\\_theme](http://sir.kr/g5_theme) 에서 마음에 드는 테마를 다운로드 합니다.

### 2. 테마 업로드

1에서 다운로드 한 테마 파일의 압축을 해제한 후 FTP 프로그램을 이용해 테마 파일을 업로드 합니다.




그누보드5의 theme 폴더 안에 업로드 하시면 됩니다.

### 3. 테마 적용

관리자로 로그인 후 관리자 > 환경설정 > 테마설정 메뉴로 이동합니다.

#### 테마설정

설치된 테마 : 2





현재 사용 중인 테마와 새로 추가한 테마가 표시됩니다. 상세보기를 클릭하면 테마의 설명, 이름, 라이선스 등의 테마관련 정보를 확인할 수 있습니다. 미리보기를 클릭하면 테마를 실제 적용하기 전에 메인 등의 화면이 테마가 적용됐을 때 어떻게 표시되는지 간단하게 확인할 수 있습니다. 테마를 적용하기 위해서는 테마적용을 클릭합니다.

## 테마설정

설치된 테마 : 2



사용 중인 테마가 변경된 것을 확인할 수 있습니다. 테마 적용 과정에서 테마에 따라 아래와 같은 알림창이 표시됩니다.



두번째 알림창은 테마의 설정에 따라 표시되지 않을 수 있습니다. 이 알림창에서 확인을 클릭하게 되면 테마 제작자가 지정한 회원스킨 등의 기본환경설정에서 설정할 수 있는 스킨이 변경될 수 있으며 1:1문의의 스킨 역시 변경될 수 있습니다. 테마 제작자가 스킨을 지정해두지 않으면 그에 해당하는 스킨은 변경되지 않습니다.

#### 4. 스킨설정

그누보드5의 테마 기능은 테마에 포함된 스킨 외에 기존 skin 폴더에 있던 게시판 등의 스킨 역시 사용이 가능합니다. 아래 이미지처럼 기본환경설정에서는 최신글 스킨, 회원스킨 등을 변경할 수 있습니다. 테마에 포함된 스킨은 (테마) basic 이렇게 표시됩니다.

최근게시물 스킨	(테마) basic ▼	모바일 최근게시물 스킨	basic ▼
검색 스킨	(테마) basic ▼	모바일 검색 스킨	basic ▼
접속자 스킨	(테마) basic ▼	모바일 접속자 스킨	basic ▼
FAQ 스킨	(테마) basic ▼	모바일 FAQ 스킨	basic ▼
회원 스킨	(테마) basic ▼	모바일 회원 스킨	basic ▼

게시판 스킨 역시 별도로 지정할 수 있습니다.

#### 게시판 디자인/양식

기본 설정	권한 설정	기능 설정	디자인/양식	포인트 설정	여분필드
-------	-------	-------	--------	--------	------

스킨 디렉토리	(테마) basic ▼
모바일 스킨 디렉토리	basic ▼

#### 1:1문의 설정

##### 1:1문의 설정

타이틀	1:1문의
분류	분류와 분류 사이는   로 구분하세요. (예: 질문 회원   포인트)
스킨 디렉토리	(테마) basic ▼
모바일 스킨 디렉토리	basic ▼

1:1문의 역시 별도의 스킨 지정이 가능합니다.

## 5. 테마 설정 가져오기

테마적용 때 테마에 따라 회원스킨 등의 스킨이 자동으로 변경된다고 했습니다. 4의 방법대로 별도 스킨을 지정해서 사용하는 경우 테마에 지정된 기본 스킨으로 변경하고 게시판 이미지 폭 등의 이미지 관련 설정값을 테마 기본값으로 변경하는 방법입니다.



기본환경설정 페이지에는 테마 스킨설정 가져오기 버튼이 있습니다. 이 버튼을 클릭하면 최근게시물 등의 스킨을 테마 지정값으로 변경할 수 있습니다.

최근게시물 스킨	<테마> basic ▼	모바일 최근게시물 스킨	basic ▼
검색 스킨	<테마> basic ▼	모바일 검색 스킨	basic ▼
접속자 스킨	<테마> basic ▼	모바일 접속자 스킨	basic ▼
FAQ 스킨	<테마> basic ▼	모바일 FAQ 스킨	basic ▼



마찬가지로 기본환경설정 페이지에서 테마 회원스킨설정 가져오기 버튼을 클릭하면 회원스킨을 테마 지정스킨으로 변경할 수 있습니다.

회원 스킨	<테마> basic ▼	모바일 회원 스킨	basic ▼
-------	--------------	-----------	---------

게시판, 특히 갤러리 게시판의 경우 이미지 넓이 등을 설정할 수 있습니다. 이 때 게시판 추가/수정 페이지를 보시면 아래와 같이 테마 이미지설정 가져오기 버튼이 있습니다.



이 버튼을 클릭하면 아래 이미지에서 게시판 폭 설정을 제외한 이미지 관련 설정 값을 테마에서 지정한 값으로 변경할 수 있습니다.

<b><u>갤러리 이미지 수</u></b>	갤러리 형식의 게시판 목록에서 이미지를 한줄에 몇장씩 보여 줄 것인지를 설정하는 값 4
<b><u>갤러리 이미지 폭</u></b>	갤러리 형식의 게시판 목록에서 썸네일 이미지의 폭을 설정하는 값 174
<b><u>갤러리 이미지 높이</u></b>	갤러리 형식의 게시판 목록에서 썸네일 이미지의 높이를 설정하는 값 124
<b><u>모바일 갤러리 이미지 폭</u></b>	모바일로 접속시 갤러리 형식의 게시판 목록에서 썸네일 이미지의 폭을 설정하는 값 125
<b><u>모바일 갤러리 이미지 높이</u></b>	모바일로 접속시 갤러리 형식의 게시판 목록에서 썸네일 이미지의 높이를 설정하는 값 100
<b>게시판 폭</b>	100 이하는 % 100
<b><u>이미지 폭 크기</u></b>	게시판에서 출력되는 이미지의 폭 크기 600 픽셀

단, 5의 내용대로 스킨 및 설정 값을 테마 지정값으로 변경하는 것은 테마설정파일 (theme.config.php)에 값이 지정되어 있을 때만 가능합니다.