



# Flashlight - LED Light

Android 1.0.0 PRD

忽略掉任何与广告相关的内容

标题	Flashlight - LED Light
包名	flashlight.flashlightapp.ledlight.torch


## 1. 启动页

### 1.0 启动页

#### 1 背景动效

前3秒: 图片匀速向左移动125, 光束的不透明度由60%升至100%(平滑渐变)

后3秒: 原路恢复



0.0s

0.3s

0.6s(=0.0s)


#### 2 文字动效

1秒内: 主标题下移20dp, 副标题上移20dp, 主副标题的不透明度由30%升至100%(平滑渐变)



前


后




## 2.主页

### 2.1 主页-开启态

- 1 进入主页, 手电默认为开启状态(ON), 点击按钮切换状态
- 2 进入主页, 刻度值默认定位在0处
- 3 调整档位:  
(1)在③区域内(包括圆柄)左右滑动  
(2)点击区域内的位置, 档位定位至点击位置最靠近的刻度值处
- 4 点击进入设置页
- 5 广告位, 这里不需要实现
- 6 右下图为选中SOS的样式, SOS变为白色
- 7 若app保持在后台, 档位的数值与开关开启状态同步用户的调整;  
若用户调整档位后退出后台, 下次再进入app, 刻度值默认定位在0处, 开关为开启状态。






## 2.主页

### 2.2 主页-关闭态

#### 与开启的差异之处

- 1 顶部白光消失
  - 2 刻度线光亮消失
  - 3 滑动圆柄由蓝色变为白色
  - 4 开关键由蓝色变为灰色, 包括按键的中间图案和边缘
  - 5 开关键底部文案由ON变为OFF
- 
- 6 关闭状态时点击开关键, 切换为开启状态





## 2.主页

### 2.3 动效汇总

- 1 开启或关闭手电时会有音效和震动，即只要点击开关键就会有音效和震动  
开启/关闭音效  
: <https://www.storyblocks.com/audio/stock/click-metal-panel-lock-rgobaynhlwsk0wxtpey.html>
- 2 切换档位时震动
- 3 频闪模式时(刻度非0均为频闪模式)，顶部区域需要和后置灯光同 频闪烁
- 3 频闪模式时也需要音效，音效与 闪光同频出现  
频闪音效  
: <https://www.storyblocks.com/audio/stock/light-switch-click-on-bx9eima38phk0wxwn2r.html>

## 2.4 闪光频率汇总

1 选中0时, 后置灯光常亮

2 选中SOS时, 闪光频率如下:

开200毫秒, 关200毫秒  
开200毫秒, 关200毫秒  
开200毫秒, 关600毫秒  
开600毫秒, 关600毫秒  
开600毫秒, 关600毫秒  
开600毫秒, 关600毫秒  
开200毫秒, 关200毫秒  
开200毫秒, 关200毫秒  
开200毫秒, 关1700毫秒  
再重复

3 选中1-8时, 闪光频率如下:

1:开1000毫秒, 关1000毫秒, 再重复  
2:开750毫秒, 关750毫秒, 再重复  
3:开500毫秒, 关500毫秒, 再重复  
4:开250毫秒, 关250毫秒, 再重复  
5: 开150毫秒, 关150毫秒, 再重复  
6:开100毫秒, 关100毫秒, 再重复  
7:开50毫秒, 关50毫秒, 再重复  
8:开10毫秒, 关10毫秒, 再重复

Automatic on 1

Turn on on startup



Stay on when away 2

Stay on after locking the screen or leave the app



Sound effect 3



Language 4

Remove Ads 5



Privacy Policy 6



Share with friends 7




Feedback 8



Version 1.0.0

9



Pandora Music AD

Stream Unlimited Free Music. Ready to listen now!

VIEW

### 3.设置页

#### 3.1 设置页

- 1 保持手电筒自动开启开关, 自动开启:用户打开app手电筒为开启状态
- 2 锁屏或离开app后仍保持app内手电筒的状态开关
- 3 音效开关
- 4 保留入口不需要实现功能
- 5 点击显示3.2弹窗
- 6 保留入口不需要实现功能
- 7 点击唤起系统分享浮层
- 8 点击进入反馈邮件填写界面
- 9 不需要做

## ← Settings

### Automatic on

Turn on on startup



### Stay on when away

Stay on after locking the screen or leave the app



### Sound effect



### 👑 Remove Ads



### Privacy Policy



### Share with friends



## Remove Ads

Support developers with a cup of coffee ☕

**\$ 2.99** for Life time!

~~\$ 4.99~~

**40% Off**

[Restore Purchase](#)

## 3.设置页

### 3.2 IAP弹窗

1 此弹窗只做静态展示, 不需要实现功能



## ← Language

English ✓

Português

Русский

Português

Deutsch

繁體中文

简体中文

Français

Español

Italiano

한국어

### 3.设置页

## 3.3 语言设置页

1 此页面只做静态展示, 不需要实现功能