

Test Report #1

Этот раздел включает в себя общий обзор деятельности по тестированию сайта [Etsy - Shop for handmade, vintage, custom, and unique gifts for everyone](#).

В процессе тестирования были протестированы следующие функциональности проекта согласно [Test plan](#).

1. Форма авторизации.
2. Форма регистрации.
3. Функциональный блок Header.
4. Функциональный блок Footer.
5. Функциональный блок "Навигация сайта"
6. Функциональный блок "Etsy - Корзина".
7. Функциональный блок "Счетчик товаров корзины."
8. Функциональный блок "Home page".

Тестирование не проводилось для следующих функциональностей:

1. Админка.
2. Личный кабинет покупателя.
3. Личный кабинет продавца.
4. Мобильное приложение.
5. Тестирование безопасности.
6. Стресс-тестирование.
7. Нагрузочное тестирование.
8. Объемное тестирование.
9. Тестирование локализации.
10. Тестирование интернационализации.
11. Тестирование на отказ и восстановление.
12. Функциональный блок "Страница каталога".
13. Функциональный блок "Страница товара"

Тестирование не проводилось/проводилось частично с использованием для следующих типов тестирования:

1. Функциональное тестирование
2. Тестирование совместимости

Тестирование проводилось в следующем тестовом окружении:

ОС, утвержденные к проверке: Windows 10 Pro x64

Браузеры, утвержденные к проверке:


Google Chrome (100.0.5009.110) 32-bit

- Google Chrome (119.0.5249.119 (64-разрядный))
- Edge (108.0.1462.76 (64-разрядный))
- Opera (95.0.4635.25 (64-разрядный))
- Mozilla Firefox (109.0.1 (64-разрядный))

Информация о проведенных тест-кейсах:

- Количество пройденных тестовых случаев: 324
- Количество неудачных тестов: 24
- Процент прохода: 90%
- Процент неудачных тестов: 10%


- Количество пройденных тестовых случаев: 324
- Количество неудачных тестов: 24
- Процент прохода: 90%
- Процент неудачных тестов: 10%



Информация найденных дефектах:

- Общее количество ошибок: 24.
- Статус ошибок (открытые, закрытые, отвечающие): открытые.
- Количество открытых, исправленных, закрытых ошибок: открытые 24, исправленные 0, закрытые 0.
- Разбивка по степени серьезности и приоритетности:

Severity



Major: 9;

Minor: 15;

Trivial: 0.

Описание найденных дефектов:

(Уникальный идентификатор)	(Серьезность)	(Краткое описание)	
1	S4	Footer => кнопка "Скачать приложение Etsy" => страница "Скачайте приложение «Продавец Etsy» для iPhone или Android — Etsy" открывается в той же вкладке	
2	S3	Страница "Скачайте приложение «Продавец Etsy» для iPhone или Android — Etsy" => ссылка "приложение «Продавец Etsy»" => стоит не корректный якорь	
3	S3	Home page => Header => лого активно, стоит ссылка на home page, по клику страница перезагружается	
4	S3	Навигация сайта => раздел "Игрушки и развлечения" => отсутствует мульти-навигация	
5	S3	Навигация сайта => раздел "Искусство и коллекционирование" => отсутствует мульти-навигация	
6	S3	Навигация сайта => раздел "Винтаж" => мульти-навигация не открывается при наведении курсора мыши	
7	S4	Форма авторизации => ссылка "Забыли пароль?" => страница "Etsy — Сброс пароля" открывается в той же вкладке	

8	S4	Форма авторизации => ссылка "Возникла проблема при входе в аккаунт?" => страница "Не могу войти в аккаунт – Etsy" открывается в той же вкладке	
9	S4	Header => кнопка "Добавить в избранное" => страница "Избранные товары" открывается в той же вкладке	
10	S4	Header => кнопка "Корзина" => страница "Etsy - Корзина" открывается в той же вкладке	
11	S4	Footer навигация => раздел "Купить" => страницы подразделов открываются в той же вкладке	
12	S4	Footer навигация => раздел "Продать" => страницы подразделов открываются в той же вкладке	
13	S4	Footer навигация => раздел "Информация" => страницы подразделов открываются в той же вкладке	
14	S4	Footer навигация => раздел "Справка" => страницы подразделов открываются в той же вкладке	
15	S4	Footer навигация => ссылка "Условия использования" => страница "Условия использования - Наш свод правил Etsy" открывается в той же вкладке	
16	S4	Footer навигация => ссылка "Конфиденциальность" => страница "Политика конфиденциальности - Наш свод правил Etsy" открывается в той же вкладке	
17	S4	Footer навигация => ссылка "Реклама на основе интересов" => страница "Политика в отношении файлов Cookie и схожих технических средств - Наш свод правил Etsy" открывается в той же вкладке	
18	S4	Корзина => превью карточки товара => лого магазина => страница магазина открывается в той же вкладке	
19	S4	Корзина => превью карточки товара => название магазина => страница магазина открывается в той же вкладке	
20	S4	Корзина => форма оплаты => кнопка "Google pay" => название кнопки "Оформить заказ" не меняется на "Оплата с помощью Google pay"	
21	S3	Home page => Bubbles меню => раздел "Со скидкой" => страница "Gift - Etsy" => на превью карточки товара не отображается всплывающая подсказка	
22	S3	Home page => Bubbles меню => раздел "Украшения" => страница "Handmade jewelry - Etsy" => по клику на кнопку "+ Добавить в корзину" открывается страница "Корзины"	
23	S3	Форма регистрации => проверка обязательных полей => пустые поля "Адрес электронной почты" и "Имя" => кнопка "Зарегистрироваться" активна	
24	S3	Форма авторизации => неавторизованный пользователь Etsy => вход с помощью Facebook	

Вывод.

Найденные дефекты не являются критическими и не блокируют работу основной функциональности торговой площадки.

Пользователю доступна вся основная функциональность для совершения покупки или продажи на маркетплейсе. Формы регистрации и авторизации, форма оформления заказа, форма оплаты и выбора доставки прошли позитивные тестовые сценарии

и выполняют свои функции. Вся заявленная информация представлена на сайте и соответствует действительности. Все ссылки и кнопки содержат корректные ссылки.

Согласно разделу Fail Criteria тест плана, сайт готов к использованию.