


00-01 header



No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
011	サイトロゴ	2-1トップページ	クリック：ページ遷移
012	商品検索	3-1商品一覧ページ	クリック：ページ遷移
013	マイページ	(ログイン時) 2-2マイページ	クリック：ページ遷移
		(未ログイン時) 1-1ログインページ	クリック：ページ遷移
014	カート	(ログイン時) 3-3カートページ	クリック：ページ遷移
		(未ログイン時) 1-1ログインページ	クリック：ページ遷移
015	FAQ	4-1FAQページ	クリック：ページ遷移

00-02 header(rogo only)



No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
021	サイトロゴ	2-1トップページ	クリック：ページ遷移 ヘッダーが0-2になるページ：[1-2],[1-3],[2-6],[3-3],[3-4],[3-5],[3-6],[5-1],[5-2],[5-3],[5-4],[6-1]



1-1 ログインページ

SOZOTOWN

🔍

👤

🛒

?

ログイン

会員のお客様

メールアドレスとパスワードを入力してログインしてください

メールアドレス :

111

※ 正しい文字を入力してください

パスワード :

112

113

ログインする

114

アカウント作成

115

ログインにお困りの方はこちら

Used Clothing Official Online Shop

No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
111	メールアドレス入力フォーム	-	"email_address"に格納する値を入力[valitron->メール形式][必須]
112	パスワード入力フォーム	-	"password"に格納する値を入力[valitron->slug 8文字以上][必須]
113	ログインボタン	2-1トップページ	クリック : ページ遷移
114	アカウント作成ボタン	1-2ユーザー登録ページ	クリック : ページ遷移
115	パスワードリセットボタン	5-1パスワードリセットページ	クリック : ページ遷移

1-2 ユーザー登録ページ

SOZOTOWN

アカウント登録画面

121メールアドレス

必須

※「@」の後ろに「.com」「.net」などのドメインを入力してください

無効な文字が入力されています

122メールアドレス(確認)

必須

メールアドレスを確認のため再度入力をお願いします

123パスワード

必須

(英数字と記号を8文字以上28文字以内で入力してください)

124パスワード(確認)

必須

(確認のためもう一度入力してください)

125ニックネーム

必須

126登録する


127戻る

128アカウントをお持ちの方はこちら

Used Clothing Official Online Shop

No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
121	メールアドレス入力フォーム	-	"email_address"に格納する値を入力[valitron->メール形式][必須]
122	メールアドレス確認入力フォーム	-	"email_address_confirm"に格納する値を入力[valitron->メール形式][必須]
123	パスワード入力フォーム	-	"password"に格納する値を入力[valitron->slug 8文字以上][必須]
124	パスワード確認入力フォーム	-	"password_confirm"に格納する値を入力[valitron->slug 8文字以上][必須]
125	ニックネーム入力フォーム	-	"nickname"に格納する値を入力[valitron->slug 12文字以内][必須]
126	アカウント登録ボタン	1-3仮登録ページ	クリック：ページ遷移
127	戻るボタン	1-1ログインページ	クリック：ページ遷移
128	ログインユーザー用ボタン	1-1ログインページ	クリック：ページ遷移

1-3 仮登録ページ



No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
131	ログインボタン	1-1ログインページ	クリック：ページ遷移

6-2 本登録確認ページ

SOZOTOWN

本登録認証

登録をしたパスワードを入力してください。

621

パスワード

623

622

送信

Used Clothing Official Online Shop

No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
621	仮登録済パスワード入力 フォーム	-	“password”に格納する値を入力[valitron->slug 8文字以上][必須]
622	送信ボタン	6-1本登録完了ページ	クリック：ページ遷移
623	エラーメッセージ	-	対象のエラーメッセージを表示

6-1 本登録完了ページ



No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
611	ログイン画面遷移ボタン	1-1ログインページ	クリック：ページ遷移

2-1 トップページ




No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
211	ニュースバナー	-	画像を順次表示 [JSで実装]
212	新着商品一覧	-	No214を一覧で表示する領域
213	新着商品プレビュー	3-2商品詳細ページ	クリック：ページ遷移
214	全てを見る	3-1商品一覧ページ	クリック：ページ遷移

2-2 マイページ



No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
221	ニックネーム表示欄	-	セッション内ユーザーの"nickname"を展開して表示
222	ログアウトボタン	2-1トップページ	クリック:[ダイアログ はい:セッションを破棄しページ遷移 いいえ:ページに留まる]
223	注文履歴	2-3注文履歴ページ	クリック:ページ遷移
224	ユーザー情報詳細ページ	2-5ユーザー情報ページ	クリック:ページ遷移
225	退会ボタン	2-6退会ページ	クリック:ページ遷移
226	パスワード変更ページ	2-7パスワード変更ページ	クリック:ページ遷移

2-3 注文履歴ページ



No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
231	注文履歴一覧	-	No232を一覧で表示する領域[ユーザーの注文が無い場合代替のメッセージを表示]
232	注文履歴	2-4注文詳細ページ	クリック : ページ遷移
233	購入履歴並び替え	-	[デフォルト : 降順]注文履歴表示の降順/昇順を入れ替える
234	戻るボタン	2-2マイページ	クリック : ページ遷移

2-4 注文詳細ページ



No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
241	商品詳細ボタン	3-2商品詳細ページ	クリック：ページ遷移
242	戻るボタン	2-3注文履歴ページ	クリック：ページ遷移

2-5 ユーザー情報ページ

SOZOTOWN

会員情報詳細

ニック

252

:

ニックネーム

メール

253

:

abc@gmail.com

251

編集

254

確定

パスワードを変更する

会員情報詳細

256

名前

必須

257

フリガナ

必須

258

郵便番号

必須

〒

259

都道府県

必須

選択してください

2510

市区町村

必須

2511

番地

必須

2512

建物名

2513

電話番号

必須

255

編集

2514

確定


2515

戻る

Used Clothing Official Online Shop

No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
251	ユーザー情報編集ボタン	-	クリック : No252~253のフォームを表示・編集可能にする
252	ニックネーム更新フォーム	-	"nickname"に格納する値を入力[valitron->slug 12文字以内][必須]
253	メールアドレス更新フォーム	-	"email_address"に格納する値を入力[valitron->メール形式][必須]
254	ユーザー情報編集確定ボタン	-	No251をクリック後出現 クリック : No252~253に入力された値でDBを更新後、ボタンを非表示
255	会員情報編集ボタン	-	クリック : No256~2513のフォームを表示・編集可能にする
256	名前更新フォーム	-	"name"に格納する値を入力[valitron->かな・漢字・英字記号を弾く][未登録の場合デフォルト値を表示][必須]
257	フリガナ更新フォーム	-	"name_kana"に格納する値を入力[valitron->カナ 記号を弾く][未登録の場合デフォルト値を表示][必須]
258	郵便番号	-	"post_number"に格納する値を入力[valitron->数字][未登録の場合デフォルト値を表示][必須]
259	都道府県	-	"pref"に格納する値を入力[プルダウン選択][未登録の場合デフォルト値を表示][必須]
2510	市区町村	-	"city"に格納する値を入力[valitron->かな・漢字・英字 記号を弾く][未登録の場合デフォルト値を表示][必須]
2511	番地	-	"street"に格納する値を入力[valitron->かな・漢字・英字 記号を弾く][未登録の場合デフォルト値を表示][必須]
2512	建物名	-	"building"に格納する値を入力[valitron->かな・漢字・英字 記号を弾く]
2513	電話番号	-	"telephone_number"に格納する値を入力[valitron->数字][未登録の場合デフォルト値を表示][必須]
2514	会員情報確定ボタン	-	No255をクリック後出現 クリック : No256~2513に入力された値でDBを更新後、ボタンを非表示
2515	戻るボタン	2-2マイページ	クリック : ページ遷移

2-6 退会ページ



No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
261	戻るボタン	2-5ユーザー情報ページ	クリック：ページ遷移
262	確定ボタン	2-1トップページ	クリック：ページ遷移

2-7 パスワード変更ページ

SOZOTOWN

パスワード変更

現在のパスワード

271

272

エラーメッセージ

新しいパスワード

273

半角英数字、記号([!],[.],[_])のみ使用可

274

エラーメッセージ

新しいパスワード(確認)

275

276

エラーメッセージ

277

変更

278

戻る

Used Clothing Official Online Shop

No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
271	パスワード入力フォーム	-	“password”に格納する値を入力[valitron->slug 8文字以上][必須]
272	エラーメッセージ	-	対象のエラーメッセージを表示
273	新しいパスワード設定フォーム	-	“password”に格納する値を入力[valitron->slug 8文字以上][必須]
274	エラーメッセージ	-	対象のエラーメッセージを表示
275	新しいパスワード確認フォーム	-	“password_confirm”に格納する値を入力[valitron->slug 8文字以上][必須]
276	エラーメッセージ	-	対象のエラーメッセージを表示
277	確定ボタン	2-8パスワード変更完了ページ	クリック：ページ遷移
278	戻るボタン	2-2マイページ	クリック：ページ遷移

2-8 パスワード変更完了ページ



No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
281	マイページ	2-2ログインページ	クリック：ページ遷移

3-1 商品一覧ページ



No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
311	検索フォーム	-	"search"に格納する値を入力するフォーム
312	検索ボタン	-	クリック：商品マスタから'product_name'と"search"を比較して一致する商品のみを表示するようページを更新
313	メニューバー	-	クリック：商品マスタから'category_id'と一致する商品のみを表示するようページを更新
314	パンくず	-	例：ホーム > [カテゴリー名] > [商品名]など表示 クリック：ホーム->3-1デフォルト表示に更新 [カテゴリー名]->'category_id'と一致する商品のみを表示 [商品名]->表示のみ No312をクリック後、"検索結果"と表示
315	商品一覧	-	No314を内包する領域
316	商品一覧プレビュー	3-2商品詳細ページ	クリック：ページ遷移
317	ページネーション	-	9件ごとに情報更新

3-2 商品詳細ページ



No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
321	商品画像	-	クリック：画像ダイアログ表示
322	商品選択表	-	No323~327を一覧で表示する領域
323	サイズ表記欄	-	商品IDに紐付けられている'size_name'を表示
324	商品状態表記欄	-	商品IDに紐付けられている'condition_name'を表示
325	商品単価表記欄	-	商品IDに紐付けられている'price'を表示
326	商品在庫表記欄	-	商品IDに紐付けられている'stock_quantity'が1以上である場合●を、0の場合×を表示
327	カートに追加ボタン	3-3_カートページ	クリックした後ページ遷移：セッション内ユーザーのカートに指定された商品情報を追加
		1-1ログインページ	クリック：ページ遷移

3-3 カートページ



No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
331	カート内商品一覧	-	No332を一覧で表示する領域（最大3件）[カート内に商品がない場合、メッセージ"なんか買えや。"を表示]
332	カート内商品	-	カート内商品IDに紐付いた商品情報を表示
333	カート内商品削除ボタン	-	クリック：商品IDをカート内商品から削除
334	注文合計金額	-	カート内商品の合計金額を表示
335	注文手続きボタン	3-4 or 3-5	クリック：ページ遷移[カート内商品が0の場合非表示]

3-4 配送先入力ページ

SOZOTOWN

会員情報詳細

341

ニックネーム： ニックネーム

342

メールアドレス： abc@gmail.com

配送先住所を登録

343

名前 必須

344

フリガナ 必須

345

郵便番号 必須 〒

346

都道府県 必須 選択してください ▼

347

市区町村 必須

348

番地 必須

349

建物名

3410

電話番号 必須

3413

3411

戻る

3412

確認に進む

Used Clothing Official Online Shop

No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
341	ニックネーム表示領域	-	ログインユーザーの"nickname"を表示する領域
342	メールアドレス表示領域	-	ログインユーザーの"mail"を表示する領域
343	名前更新フォーム	-	"name"に格納する値を入力[valitron->かな・漢字・英字記号を弾く][必須]
344	フリガナ更新フォーム	-	"name_kana"に格納する値を入力[valitron->カナ 記号を弾く][必須]
345	郵便番号	-	"post_number"に格納する値を入力[valitron->数字][必須]
346	都道府県	-	"pref"に格納する値を入力[プルダウン選択][必須]
347	市区町村	-	"city"に格納する値を入力[valitron->かな・漢字・英字 記号を弾く][必須]
348	番地	-	"street"に格納する値を入力[valitron->かな・漢字・英字記号を弾く][必須]
349	建物名	-	"building"に格納する値を入力[valitron->かな・漢字・英字 記号を弾く]
3410	電話番号	-	"telephone_number"に格納する値を入力[valitron->数字][必須]
3411	戻るボタン	3-3カートページ	クリック：ページ遷移
3412	注文手続きボタン	3-5注文内容確認ページ	クリック：ページ遷移
3413	エラーメッセージ	-	対象のエラーメッセージを表示

3-5 注文内容確認ページ

SOZOTOWN

注文内容確認

カート内

351

ご注文小計：37,300円

352

353



スーツ部族セット
多彩な才能を見せる、星野源。彼の創造性を詰め込んだ特別なコレクションがUCに。

サイズ：M
状態：A
¥12,100(税込)



野球セット
多彩な才能を見せる、星野源。彼の創造性を詰め込んだ特別なコレクションがUCに。

サイズ：M
状態：A
¥14,400(税込)



千秋セット
多彩な才能を見せる、星野源。彼の創造性を詰め込んだ特別なコレクションがUCに。

サイズ：M
状態：A
¥9,800(税込)

354

支払い方法

☒ 代引き

配送一件ごとに1,000円がかかります。

355

356

☐ 注文所住所と同じ

357

☒ それ以外の場合

358

名前

必須

エラーメッセージ

359

フリガナ

必須

エラーメッセージ

3510

郵便番号

必須

〒

エラーメッセージ

3511

都道府県

必須

選択してください

▼

エラーメッセージ

3512

市区町村

必須

エラーメッセージ

3513

番地

必須

エラーメッセージ

3514

建物名

エラーメッセージ

3515

電話番号

必須

エラーメッセージ

3517

戻る

3518

確定

3516

Used Clothing Official Online Shop

No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
351	注文小計	-	カート内商品の合計金額+送料を表示
352	注文内容一覧	-	No353を一覧で表示する領域
353	注文内容	-	カート内商品IDに紐付いた商品情報を表示
354	支払い方法選択欄	-	支払方法一覧を表示する領域（現状代引のみ）
355	配送先選択領域	-	No356~3516までを表示する領域
356	注文者住所チェックボックス	-	クリック：配送先住所をユーザーの登録住所に設定[デフォルト選択]
357	他住所チェックボックス	-	クリック：No358~3515のフォームを展開・配送先住所をフォーム入力住所に設定
358	名前	-	"name"に格納する値を入力[valitron->かな・漢字・英字記号を弾く][必須][デフォルト値：ユーザー登録情報]
359	フリガナ	-	"name_kana"に格納する値を入力[valitron->カナ 記号を弾く][必須][デフォルト値：ユーザー登録情報]
3510	郵便番号	-	"post_number"に格納する値を入力[valitron->数字][必須][デフォルト値：ユーザー登録情報]
3511	都道府県	-	"pref"に格納する値を入力[プルダウン選択][必須][デフォルト値：ユーザー登録情報]
3512	市区町村	-	"city"に格納する値を入力[valitron->かな・漢字・英字 記号を弾く][必須][デフォルト値：ユーザー登録情報]
3513	番地	-	"street"に格納する値を入力[valitron->かな・漢字・英字記号を弾く][必須][デフォルト値：ユーザー登録情報]
3514	建物名	-	"building"に格納する値を入力[valitron->かな・漢字・英字 記号を弾く][デフォルト値：ユーザー登録情報]
3515	電話番号	-	"telephone_number"に格納する値を入力[valitron->数字][必須][デフォルト値：ユーザー登録情報]
3516	エラーメッセージ	-	対象のエラーメッセージを表示
3517	戻るボタン	3-3カートページ	クリック：ページ遷移
3518	確定ボタン	3-6注文完了ページ	クリック：注文処理確定後ページ遷移

3-6 注文完了ページ



No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
361	トップページに戻るボタン	2-1トップページ	クリック：ページ遷移

4-1FAQページ

SOZOTOWN

🔍

👤

🛒

❓

お買い物ガイド

411

〇〇〇〇について

この文章はダミーです、内容に意味はありません。文字の大きさや雰囲気をご確認ください。この文章はダミーです、内容に意味はありません。文字の大きさや雰囲気をご確認ください。

412

〇〇〇〇について

この文章はダミーです、内容に意味はありません。文字の大きさや雰囲気をご確認ください。この文章はダミーです、内容に意味はありません。文字の大きさや雰囲気をご確認ください。

〇〇〇〇について

この文章はダミーです、内容に意味はありません。文字の大きさや雰囲気をご確認ください。この文章はダミーです、内容に意味はありません。文字の大きさや雰囲気をご確認ください。

〇〇〇〇について

この文章はダミーです、内容に意味はありません。文字の大きさや雰囲気をご確認ください。この文章はダミーです、内容に意味はありません。文字の大きさや雰囲気をご確認ください。

Used Clothing Official Online Shop

No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
411	質問一覧	-	No412を一覧で表示する領域
412	質問詳細	-	よくある質問と回答を表示する領域

5-1 パスワードリセットページ

SOZOTOWN

パスワード再設定

ご利用中のメールアドレスを入力してください。パスワード再設定のためのURLをお送りします。

511

登録済みメールアドレス :

エラーメッセージ

513


512

送信

Used Clothing Official Online Shop

No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
511	登録済みメールアドレス入力フォーム	-	"mail"に格納する値を入力[valitron->メール形式][必須]
512	送信ボタン	5-2メール送信完了ページ	クリック : No511の"mail"にメールを送信後、ページ遷移
513	エラーメッセージ	-	対象のエラーメッセージを表示

5-2 メール送信完了ページ



No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
521	ログイン画面遷移ボタン	1-1ログインページ	クリック：ページ遷移

5-3 新しいパスワード設定ページ

SOZOTOWN

パスワード再設定

新しいパスワードを入力し、「パスワードを再設定する」ボタンをクリックしてください。

531

新しいパスワード：

エラーメッセージ

534

532

新しいパスワード：
(確認)

パスワードが一致しません

533

パスワードを再設定する

Used Clothing Official Online Shop

No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
531	新しいパスワード設定フォーム	-	"password"に格納する値を入力[valitron->slug 8文字以上][必須]
532	新しいパスワード確認フォーム	-	"password_confirm"に格納する値を入力[valitron->slug 8文字以上][必須]
533	パスワード再設定ボタン	5-4パスワードリセット完了ページ	クリック：ユーザーの'password'を変数'password'で更新後、ページ遷移
534	エラーメッセージ	-	対象のエラーメッセージを表示

5-4 パスワードリセット完了ページ



No.	機能名	遷移先	操作時のアクション
541	ログイン画面遷移ボタン	1-1ログインページ	クリック：ページ遷移