


【RT 拼音字库】帮助文档

插件简介：

Palette 插件，用来制作拼音字体。


使用说明：



首先，你的 Glyphs 文件中得有一套完整的拼音字符，数据中总共需要声母+韵母(含声调)字符 49 个【标准 Unicode 编码】，可以通过按钮「所需字母」获取字母列表。

如果你具备了，或者说从别的字库中加进来了，那么你就可以开始工作了。

随便打开一个 GBK 范围内字符，如下图红框内的几个控件，这是控制区，随便动任意一个，当前字符就会自动添加拼音，并跟随设置调整大小、位置和间距。



大小位置调整

水平方向的控制杆调整拼音的字形大小

垂直方向的控制杆调整拼音的垂直位置，水平位置始终是居中状态，暂不支持调整。

字母间距的调整

只选择「使用字间距」，会使用字母的字间距，

只选择「使用字偶距」，会使用字母的 Kerning，如果字母间没有 Kerning，间距会默认为 0。

同时选择「使用字间距」和「使用字偶距」，有 Kerning 的会首选使用 Kerning，没有 Kerning 的会使用字间距。

如果都不选择，「自定义间距」下的控制杆就可以调整了，这里的调整是等间距的。

「自定义间距」右边的那个小绿点是什么，这个呢，如果你刚开文件，正好是在一个 GBK 字符的编辑页面，在没有任何操作的情况下，上面调整区域的操纵杆是灰色不可用的。这时候，「自定义间距」右边是个小红点，你可以点它一下，激活调整区域，当然，你也可以切换下 Tab 页，也可以重新激活调整区域。

「应用到选择字符」和「应用到全部字符」，字面意思，当你在一个汉字上调整好拼音后，就可以按照当前设置应用到选择字符和应用到全部字符。

每次应用到选择字符和应用到全部字符，都是以在当个汉字编辑窗口最后一次调整的状态进行应用。

多音字选择

有多音字的汉字可以进行拼音的替换，数据已经将常用字的多音字默认拼音优化整理为常用音，所以应用到选择字符和应用到全部字符都是默认应用常用音，如果需要更改的，可以通过此功能进行修改。

「多音字」按钮获取多音字的字符列表，在文本筛选器中筛选多音字。