

متد Send_GROUP_SMS:

برای ارسال SMS گروهی می‌توان از این متد استفاده نمود. پارامترهای مربوط به SMS که در جدول ذیل آورده شده‌اند به عنوان ورودی به متد ارسال می‌گردد. مقدار بازگشتی این متد مقداری است که نشانگر وضعیت پیام‌های ارسالی می‌باشد بدین ترتیب که اگر پارامترها صحیح باشند و SMS به صورت موفقیت‌آمیز در سیستم پیام‌دهی قرار گیرد به ازای هر SMS که به گیرنده ارسال می‌شود یک شناسه پیام و در غیر اینصورت پیغام خطای مربوطه در متغیر قرار می‌گیرد.

شناسه‌ها و کدهای خطا به صورت یک رشته که هر شناسه (کد رهگیر مخابرات برای پیامک) و یا خطا با یک کاراکتر، از هم جدا شده‌اند به صورت یک رشته برای شما برگردانده می‌شود.

متد Send_GROUP_SMS

نام پارامتر	نوع	توضیح
Username	String	نام کاربری برای وصل شدن به وب سرویس
Password	String/number	کلمه عبور برای وصل شدن به وب سرویس
Reciver	Number	شماره دریافت کننده‌ها در یک رشته که حداکثر تعداد ارسال در هر بار 50 گیرنده می‌باشد و هر شماره با کاراکتر، از هم جدا می‌شود مانند مثال زیر 091500000000,09151111111,09152222222,... تا 50 شماره
Text	Textdt/number	متن پیام ارسالی
Sender	Number	شماره ارسال کننده پیام کوتاه. این شماره باید در بین بازه شماره‌ای که در اختیار شما است باشد در غیر اینصورت پیام شما ارسال نخواهد شد. اگر بازه‌ای از شماره‌ها در اختیار شما نمی‌باشد، باید شماره خود را در این قسمت وارد نمایید.

نوع ارسال پیام

- SMS 0 بصورت مستقیم به روی صفحه موبایل شخص گیرنده فرستاده می‌شود.

در موبایل یا سیم کارت SMS در این حالت

شخص گیرنده بصورت اتوماتیک ذخیره نمی‌شود.

- 1 : SMS در حافظه موبایل شخص گیرنده ذخیره می‌شود.
- 2 : SMS بروی حافظه سیم کارت شخص گیرنده ذخیره می‌شود.

- 3 : در صورتی که موبایل شخص گیرنده دارای یک نرم‌افزار کاربردی خاص برای ذخیره SMS و یا از طریق کامپیوتر به یک نرم‌افزار کاربردی خاص متصل باشد، SMS دریافتی در آن ذخیره می‌شود.

Number

mes_msclass

1- توضیح موارد خطا:

- 1 = شماره دریافت کننده خالی است
- 2 = شماره ارسال کننده نامعتبر است
- 3 = شماره دریافت کننده نامعتبر است
- 4 = متن SMS خالی است
- 8 = encoding نامعتبر است
- 9 = mClass نامعتبر است
- 10 = مشکل نامشخص رخ داده است
- 11 = تعداد SMS ها با تعداد شماره‌های دریافت کننده یکسان نیست
- 12 = کاربر اعتبار ندارد
- 17 = کاربر حق دسترسی ندارد
- 19 = شماره ارسال کننده غیرمجاز است
- 20 = متن SMS طولانی است
- 21 = UDH نامعتبر است
- 22 = msgType نامعتبر است
- 23 = تعداد دریافت کنندگان بیش از حد مجاز است
- 20- = تعداد شماره ها بیشتر از 50 شماره می باشد.

- 10- = خطا در برقراری ارتباط با پورت مخابرات.
- 2- = خطا در پارامترهای ورودی.
- 3- = اعتبار کافی در حساب شما وجود ندارد.
- 15- = اعتبار خط شما تمام شده است.
- 20- = خطا در تراکنش های مالی.

```

require_once('nusoap.php');
$client = new soapclient('http://iran.tc/WebService/Service_Group.php');
$error = $client->getError();
if (!$error)
{
    $text="ms_text";
    $receiver="09151111111,09152222222,...شماره 50 حداکثر تا";
    $send = $client->call('Send_GROUP_SMS',
        array(
            $user,
            $pass,
            $receiver,
            $text,
            $sender,
            "1"
        )
    );

    $error = $client->getError();
    if ($error)
        print_r ($error);
    else
    {
        print_r($send);
    }
}

```

```
}  
}
```