

# Implementácia – Assortment Posybe Enterprise Management

---

v.1.0 – Autor Ladislav Margai

Revízie:

Verzia	Autor	Dátum	Zmena
Verzia 1.0	Ladislav Margai	19.10.2017	Vytvorenie manuálu
Verzia 2.0	Ladisav Margai	22.10.2017	Zmena rolí

## Obsah

1	Úvod.....	3
2	Inštalácia.....	3
3	Závislosti aplikácie .....	3
4	Web.config.....	3
4.1	Konfigurácia connection stringov .....	3
4.2	Nastavenie parametrov pre logovanie.....	3
4.3	Všeobecné parametre – platné pre celú aplikáciu.....	4
5	Zoznam rolí a ich určenie.....	5

## 1 Úvod

PEM je aplikácia napísaná v ASP.NET MVC (.NET Framework 4.5.2). Slúži na zadávanie a zmenu definície tovarov (Assortment) pre jednotlivé čerpacie stanice

## 2 Inštalácia

Aplikáciu treba skopírovať zo zdrojového adresára do cieľového adresára na IIS HOS serveru.

Spustiť SQL scripty, ak boli k danej inštalácii pripojené.

Nastavenie aplikačného poolu:

.Net CLR Version – v.4.0

Managed Pipeline Mode - Integrated

## 3 Závislosti aplikácie

Aplikácia nie je závislá na žiadnej komponente a po nasadení funguje samostatne. Spúšťaná bude z PEM launcher aplikácie.

## 4 Web.config

Vo web config sa editujú len dve sekcie. Jedna pre connection stringy (<connectionStrings>) a druhá pre nastavenie parametrov aplikácie (<applicationSettings>)

### 4.1 Konfigurácia connection stringov

V sekcii <connectionStrings> je treba nakonfigurovať pripojenie na:

name="UIMConnection" - konektivitu na HOS - **Membership** - databázu užívateľov

name="GoodsDB" - konektivitu na HOS - **GoodsDB** - produkčnú databázu

### 4.2 Nastavenie parametrov pre logovanie

name="LogFileName" value=C:\Datapac\Logs\PosybeEnterpriseManagement\PriceManager\_.log

name="LogMaxLevel" value=Info

name="LogDated" value=True

### 4.3 Všeobecné parametre – platné pre celú aplikáciu

**name="DefaultTableLines\_Stations" value=16**

Počet zobrazovaných riadkov u tabuliek s paggingom, typicky zobrazovanie zoznamu ČS v ľavej časti obrazovky.

**name="PemLauncherUrl" value=http://margai-pc/pem**

Url adresa s centrálnym launcherom, ktorý spúšťa jednotlivé aplikácie

**name="DefaultCulture" value=sk**

Podľa nastaveného jazyka sa bude lokalizovať názov reportu v CPHosTool

Možné hodnoty:

- cs -> MOLCZ
- sk -> SVNSK, NORMSK, TUTO, OLIVA
- en -> NORMHU

**name="SuppliersNameMaxLength" value=6**

Maximálny počet znakov názvu dodávateľa, ktorý sa bude zobrazovať na obrazovke



## 5 Zoznam rolí a ich určenie

### 5.1 Platné pre verziu 1.0.0.1 a 1.0.0.2

V aplikácii sú použité len dve role. Rola so suffixom Read je určená pre používateľa, ktorý má právo len prezerať naeditovaný assortment. Rola so sufixom Write je určená pre používateľa, ktorý má právo modifikácie, alebo novej definície assortmentu.

Pem\_Assortment\_Read  
Pem\_Assortment\_Write

V managemente Membership databázy vytvoríme potrebných používateľov a priradíme im role podľa požiadavky.

### 5.2 Platné od verzie 1.0.1.0

Keďže editácia assortmentu shopového tovaru bola rozšírená o editáciu palivového tovaru, museli byť na tento účel vytvorené nové role.

**Poznámka:**

Role, pokiaľ neboli vytvorené, sa vytvoria spustením skriptu *AddRolesForNewAssortment.sql*, alebo manuálnym zadaním pomocou aplikácie *UIM Manager*

Rola so suffixom Read je určená pre používateľa, ktorý má právo len prezerať naeditovaný assortment. Rola so sufixom Write je určená pre používateľa, ktorý má právo modifikácie, alebo novej definície assortmentu.

Role pre prezerať/editáciu Assortment – Shop:

Pem\_Assortment\_Shop\_Read  
Pem\_Assortment\_Shop\_Write

Role pre prezerať/editáciu Assortment – Fuel:

Pem\_Assortment\_Fuel\_Read  
Pem\_Assortment\_Fuel\_Write