



Linux

极夜酱

目录


1	Linux 简介	1
1.1	Linux 简介	1
1.2	Linux 内核	3
1.3	虚拟机	8
1.4	Linux 网络配置	20
1.5	终端工具	27
2	文件与目录管理	28
2.1	Linux 目录	28
2.2	ls 查看文件和目录列表	30
2.3	cd 路径操作	31
2.4	创建文件和目录	32
2.5	rm 删除文件和目录	33
2.6	cp 复制文件和目录	34
2.7	mv 移动文件和目录	35
2.8	rename 重命名文件和目录	36
2.9	find 查找文件和目录	37
2.10	查看文件内容	39
2.11	文件压缩与解压	41
3	编辑器	43
3.1	nano 编辑器	43
3.2	Vim 编辑器	44

Chapter 1 Linux 简介

1.1 Linux 简介

1.1.1 Linux 简介

Linux, 全称 GNU/Linux, 是一套免费使用和自由传播的类 UNIX 操作系统, 其内核由 Linus Benedict Torvalds 于 1991 年首次发布, 它主要受到 MINIX 和 UNIX 思想的启发, 是一个基于 POSIX (Portable Operating System Interface) 的多用户、多任务、支持多线程和多 CPU 的操作系统。它能运行主要的 UNIX 工具软件、应用程序和网络协议。Linux 继承了 UNIX 以网络为核心的设计思想, 是一个性能稳定的多用户网络操作系统。Linux 有上百种不同的发行版, 如 Debian、Red Hat、Ubuntu、SuSE 和 CentOS 等。



Linux 操作系统性能稳定, 并且是开源的操作系统软件。它的防火墙相关的组件保证了系统的安全, 且配置简单、性能高效。在很多企业网络中追求速度和安全, Linux 不仅仅是被网络运维人员当作服务器使用, 也可以作为网络防火墙。


Linux 具有开放源码、没有版权、技术社区用户多等特点, 用户可以通过网络或其他途径免费获得, 并可以任意修改其源代码, 这是其他的操作系统所做不到的。正是由于这一点, 来自全世界的无数程序员参与了 Linux 的修改、编写工作, 程序员可以根据自己的兴趣和灵感对其进行改变, 这让 Linux 吸收了无数程序员的精华, 不断壮大。尤其系统中内嵌网络协议栈, 经过适当的配置就可

实现路由器的功能。这些特点使得 Linux 成为开发路由交换设备的理想开发平台。

1.1.2 Linux 发展史

20 世纪 80 年代，计算机硬件的性能不断提高，PC 的市场不断扩大，当时可供计算机选用的操作系统主要有 UNIX、DOS 和 MacOS 这几种。UNIX 价格昂贵，不能运行于 PC；DOS 显得简陋，且源代码被软件厂商严格保密；MacOS 是一种专门用于苹果计算机的操作系统。此时，计算机科学领域迫切需要一个更加完善、强大、廉价和完全开放的操作系统。由于供教学使用的典型操作系统很少，因此当时在荷兰当教授美国人 Andrew S. Tanenbaum 编写了一个操作系统，名为 MINIX，为了向学生讲述操作系统内部工作原理。MINIX 虽然很好，但只是一个用于教学目的的简单操作系统，而不是一个强有力的实用操作系统，然而最大的好处就是公开源代码。全世界学计算机的学生都通过钻研 MINIX 源代码来了解电脑里运行的 MINIX 操作系统，芬兰赫尔辛基大学二年级的学生 Linus Torvalds 就是其中一个。在吸收了 MINIX 精华的基础上，Linus 于 1991 年写出了属于自己的 Linux 操作系统，版本为 Linux 0.01，是 Linux 时代开始的标志。他利用 UNIX 的核心，去除繁杂的核心程序，改写成适用于一般计算机的 x86 系统，并放在网络上供大家下载，1994 年推出完整的核心 Version 1.0。至此，Linux 逐渐成为功能完善、稳定的操作系统，并被广泛使用。


1.2 Linux 内核




这幅漫画是以一个房子的侧方剖面图来绘画的, 使用这样的房子来代表 Linux 内核。

作为一个房子, 最重要的莫过于地基。地基(底层)由一排排的文件柜组成, 井然有序, 文件柜里放置着文件。左上角, 有一只胸前挂着 421 号牌的小企鹅, 它表示着 PID (Process ID) 为 421 的进程正在查看文件柜中的文件, 这代表系统中正有一个进程在访问文件系统。

在右下角有一只小狗, 它是看门狗 watchdog, 这代表对文件系统的监控。




看完了地基，接下来来看地基上面的一层。




这一层最引人瞩目的莫过于中间的一块垫子，众多小企鹅在围着桌子坐着，这个垫子的区域代表进程表。

左上角有一个小企鹅站着，仿佛在说些什么，这显然是一位家长式的人物，不过看起来周围坐的那些小企鹅不是很听话。它代表着 Linux 内核中的初始化 (init) 进程，也就是常说的 PID 为 1 的进程。桌子上坐的小企鹅都在等待状态 (wait) 中，等待工作任务。


垫子 (进程表) 两旁有两只小狗，它们会监控小企鹅的状态 (监控进程)，当小企鹅们不听话时，它就会汪汪地叫喊起来。




在这层的左侧，有一只号牌为 1341 的小企鹅守在门口，门上写着 80，说明这个 PID 为 1341 的小企鹅负责接 80 端口，也就是常说的 HTTP 端口。小企鹅头上有一片羽毛，这片羽毛大有来历，它是著名的 HTTP 服务器 Apache 的 Logo。




向右可以看到这里仍有一扇门，门上写着 21，但是看起来这扇门似乎年久失修，上面的门牌号都歪了，门口也没人守着。看起来这个 21 端口的 FTP 协议有点老旧了，目前用的人也比以前少了，以至于这里都没人接待了。




而在最右侧的一个门牌号 22 的门的待遇就大为不同，居然有一只带着墨镜的小企鹅在守着，看起来好酷啊，它是黑衣人叔叔吗？为什么要这么酷的一个企鹅呢，因为 22 端口是 SSH 端口，是一个非常重要的远程连接端口，通常通过这个端口进行远程管理，所以对这个端口进来的人要仔细审查。




在图片的左上角，有一个向下台阶。进程们可以通过这个台阶，到文件系统中去读取文件，进行操作。



在这一层中，有一个身上写着 217 的小企鹅，它正满头大汗地看着自己的手表。这只小企鹅就是定时任务 `crontab`，它会时刻关注时间，查看是否要去做某个工作。




在图片的中部，有两个小企鹅扛着管道（pipeline）在行走，一只小企鹅可以把自己手上的东西通过这个管道传递给后面的小企鹅。不过怎么看起来前面这只企鹅累得满头大汗，而后面那只企鹅似乎游刃有余。



在这一层还有另外的一个小企鹅，它手上拿着一杯红酒，身上写着 411，看起来有点不胜酒力。它就是 Wine，可以执行一些来自 Windows 的任务。



在一层之上，还有一个跃层，这里有很多不同的屏幕，每个屏幕上写着 TTY (终端)。最左边 tty4 上输入了 fre，这是想输入 freshmeat 吗？旁边的 tty2 和 tty3 就正常多了，看起来是比较正常的命令。tty7 显示的图形界面，图形界面 (x-window) 一般就在 7 号终端。tty5 和 tty6 是空的，这表示这两个终端没人用。



1.3 虚拟机

1.3.1 虚拟机 (Virtual Machine)

虚拟机指通过软件模拟的具有完整硬件系统功能的、运行在一个完全隔离环境中的完整计算机系统。在实体计算机中能够完成的工作在虚拟机中都能够实现。在计算机中创建虚拟机时，需要将实体机的部分硬盘和内存容量作为虚拟机的硬盘和内存容量。每个虚拟机都有独立的 CMOS、硬盘和操作系统，可以像使用实体机一样对虚拟机进行操作。

虚拟机安装之后可以在虚拟机中安装 Linux 操作系统，常见的虚拟机软件有 VirtualBox、VMware 等。

1.3.2 VMWare

通过 VMWare 官网https://my.vmware.com/cn/web/vmware/downloads/info/slug/desktop_end_user_computing/vmware_workstation_pro/15_0#product_downloads注册账号并下载合适版本的 Windows 系统虚拟机。



主页 / VMware Workstation Pro

下载 VMware Workstation Pro

选择版本:

15.0

从以下选项卡中选择要下载的相关安装包。可能会提示您登录以便完成下载。如果您没有档案，可能会要求您创建一个档案，然后才能完成下载过程。

获取您的许可证密钥

[了解更多信息](#)

产品资源

- [查看我的下载历史记录](#)
- [产品信息](#)
- [文档](#)
- [社区](#)
- [下载免费试用版: Windows | Linux](#)
- [Workstation Pro 升级](#)

产品下载 驱动程序和工具 开源代码 自定义 ISO OEM 附加模块

产品	发行日期	
▼ VMware Workstation Pro 15.5.7 for Windows		
VMware Workstation 15.5.7 Pro for Windows	2020-11-19	转至下载
▼ VMware Workstation Pro 15.5.7 for Linux		
VMware Workstation 15.5.7 Pro for Linux	2020-11-19	转至下载

1.3.3 CentOS

通过 CentOS 官网<https://www.centos.org/download/>可下载 CentOS 操作系统.iso 镜像文件。

Index of /centos/8.3.2011/isos/x86_64/

CentOS-Base.tar.gz	08-Dec-2020 13:59	485
CentOS-Base.tar.gz	01-Apr-2021 16:23	1345
CentOS-8.3.2011-x86_64-boot.iso	18-Nov-2020 21:01	716177408
CentOS-8.3.2011-x86_64-boot.iso.manifest	18-Nov-2020 21:13	635
CentOS-8.3.2011-x86_64-boot.torrent	04-Dec-2020 16:01	27830
CentOS-8.3.2011-x86_64-dvd1.iso	18-Nov-2020 21:43	9254150960
CentOS-8.3.2011-x86_64-dvd1.iso.manifest	18-Nov-2020 21:43	465895
CentOS-8.3.2011-x86_64-dvd1.torrent	04-Dec-2020 16:01	381430
CentOS-8.3.2011-x86_64-minimal.iso	18-Nov-2020 21:42	1886465280
CentOS-8.3.2011-x86_64-minimal.iso.manifest	18-Nov-2020 21:42	64739

打开安装好的 VMWare 虚拟机，选择【创建新的虚拟机】。



新建虚拟机向导

选择虚拟机硬件兼容性

该虚拟机需要何种硬件功能?

虚拟机硬件兼容性

硬件兼容性(H):

Workstation 15.x

兼容:

☒ ESX Server(S)

兼容产品:

Fusion 11.x

Workstation 15.x

限制:

64 GB 内存

16 个处理器

10 个网络适配器

8 TB 磁盘大小

3 GB 共享图形内存

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导

安装客户机操作系统

虚拟机如同物理机，需要操作系统。您将如何安装客户机操作系统?

安装来源:

☐ 安装程序光盘(D):

无可用驱动器

☐ 安装程序光盘映像文件(iso)(M):

浏览(R)...

☒ 稍后安装操作系统(S)。

创建的虚拟机将包含一个空白硬盘。

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导

选择客户机操作系统

此虚拟机中将安装哪种操作系统?

客户机操作系统

☐ Microsoft Windows(W)

☒ Linux(L)

☐ VMware ESX(X)

☐ 其他(O)

版本(V)

CentOS 8 64 位

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导

命名虚拟机

您希望该虚拟机使用什么名称?

虚拟机名称(V):

CentOS 8 64 位

位置(L):

C:\Users\25132\Documents\Virtual Machines\CentOS 8 64 位

浏览(R)...

在“编辑”>“首选项”中可更改默认位置。

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导

处理器配置

为此虚拟机指定处理器数量。

处理器

处理器数量(P): 1

每个处理器的内核数量(C): 1

处理器内核总数: 1

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导

此虚拟机的内存

您要为此虚拟机使用多少内存?

指定分配给此虚拟机的内存量。内存大小必须为 4 MB 的倍数。

64 GB -

32 GB -

16 GB -

8 GB -

4 GB -

2 GB -

1 GB -

512 MB -

256 MB -

128 MB -

64 MB -

32 MB -

16 MB -

8 MB -

4 MB -

此虚拟机的内存(M):

1024 MB

最大推荐内存:
13.3 GB

推荐内存:
1 GB

客户机操作系统最低推荐内存:
512 MB

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导

网络类型

要添加哪类网络?

网络连接

☒使用桥接网络(R)

为客户机操作系统提供直接访问外部以太网网络的权限。客户机在外部网络上必须有自己的 IP 地址。

☐使用网络地址转换(NAT)(E)

为客户机操作系统提供使用主机 IP 地址访问主机拨号连接或外部以太网网络连接的权限。

☐使用仅主机模式网络(H)

将客户机操作系统连接到主机上的专用虚拟网络。

☐不使用网络连接(I)

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导

选择 I/O 控制器类型

您要使用何种类型的 SCSI 控制器?

I/O 控制器类型

SCSI 控制器:

☐BusLogic(U)

(不适用于 64 位客户机)

☒LSI Logic(L)

(推荐)

☐LSI Logic SAS(S)

☐准虚拟化 SCSI(P)

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导

×

选择磁盘类型

您要创建何种磁盘？

虚拟磁盘类型

☐ IDE(I)

☒ SCSI(S) (推荐)

☐ SATA(A)

☐ NVMe(V)

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导

×

选择磁盘

您要使用哪个磁盘？

磁盘

☒ 创建新虚拟磁盘(V)

虚拟磁盘由主机文件系统上的一个或多个文件组成，客户机操作系统会将其视为单个硬盘。虚拟磁盘可在一台主机上或多台主机之间轻松复制或移动。

☐ 使用现有虚拟磁盘(E)

选择此选项可重新使用以前配置的磁盘。

☐ 使用物理磁盘 (适用于高级用户)(P)

选择此选项可为虚拟机提供直接访问本地硬盘的权限。需要具有管理员特权。

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导

指定磁盘容量

磁盘大小为多少?

最大磁盘大小 (GB)(S):

20.0

针对 CentOS 8 64 位 的建议大小: 20 GB

☐ 立即分配所有磁盘空间(A)。

分配所有容量可以提高性能，但要求所有物理磁盘空间立即可用。如果不立即分配所有空间，虚拟磁盘的空间最初很小，会随着您向其中添加数据而不断变大。

☐ 将虚拟磁盘存储为单个文件(O)

☒ 将虚拟磁盘拆分成多个文件(M)

拆分磁盘后，可以更轻松地在计算机之间移动虚拟机，但可能会降低大容量磁盘的性能。

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导

指定磁盘文件

您要在何处存储磁盘文件?

磁盘文件(E)

将使用多个磁盘文件创建一个 20 GB 虚拟磁盘。将根据此文件名自动命名这些磁盘文件。

CentOS 8 64 位.vmdk


浏览(R)...



帮助

< 上一步(B)


下一步(N) >

取消












1.4 Linux 网络配置


1.4.1 网络配置



给新安装的 CentOS 操作系统配置网络, 有了网络之后在虚拟局域网内 CentOS 这一台实例就相当于一台局域网服务器了。











重启 CentOS Linux，登录后打开终端（terminal），切换到 root 用户：

```
1 su -
```

进入网络配置目录，查看当前目录文件，并配置网络文件：

```
1 # 进入网络配置文件目录
2 cd /etc/sysconfig/network-scripts
3 # 查看当前目录文件
4 ls
5 # 编辑网络配置文件
6 vim ifcfg-ens33
```

进入 ifcfg-ens33 文件后，按 **【i】** 键可对文本进行编辑：

```
1 TYPE="Ethernet"
2 PROXY_METHOD="none"
3 BROWSER_ONLY="no"
4 BOOTPROTO="none"
5 DEFROUTE="yes"
6 IPV4_FAILURE_FATAL="yes"
7 NAME="ens33"
8 UUID=29927ccf-8e41-4880-8271-bfbecccd4fd4
9 DEVICE="ens33"
10 ONBOOT="yes"
11 IPADDR=192.168.19.11
12 NETMASK=255.255.255.0
13 GATEWAY=192.168.19.2
14 DNS1=192.168.19.2
15 DNS2=8.8.8.8
```


配置完成后，按 **【ESC】** 键，输入 **【:wq】** 进行保存并退出。

重启 CentOS 即可完成配置：

1 reboot

重启后可通过ping命令检查网络是否畅通：

1 ping baidu.com

A terminal window titled 'xdai02@localhost:~/Desktop' with a menu bar (File, Edit, View, Search, Terminal, Help). The terminal shows the command 'ping baidu.com' being executed. The output displays four successful ping responses from 39.156.69.79 with varying times (31.10 ms, 33.9 ms, 31.9 ms, 31.4 ms). It also shows statistics: 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, and an average round-trip time of 32.282 ms.


```
xdai02@localhost:~/Desktop
File Edit View Search Terminal Help
[xdai02@localhost Desktop]$ ping baidu.com
PING baidu.com (39.156.69.79) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 39.156.69.79 (39.156.69.79): icmp_seq=1 ttl=128 time=31.10 ms
64 bytes from 39.156.69.79 (39.156.69.79): icmp_seq=2 ttl=128 time=33.9 ms
64 bytes from 39.156.69.79 (39.156.69.79): icmp_seq=3 ttl=128 time=31.9 ms
64 bytes from 39.156.69.79 (39.156.69.79): icmp_seq=4 ttl=128 time=31.4 ms
^C
--- baidu.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 9ms
rtt min/avg/max/mdev = 31.372/32.282/33.932/1.002 ms
[xdai02@localhost Desktop]$
```

1.5 终端工具

1.5.1 MobaXterm

实际业务中使用较多的是终端工具连接远程服务器，较为常见的 Linux 服务器终端连接工具有 Xshell、MobaXterm、putty 等等。其中 MobaXterm 对个人免费使用，且功能齐全。

通过 MobaXterm 官网<https://moba.en.softonic.com/download>下载并安装对应版本。



远程连接 Linux 服务器之后即可使用命令操作 Linux 操作系统。

Chapter 2 文件与目录管理

2.1 Linux 目录

2.1.1 root 目录

root 目录相当于 Windows 中的我的电脑。

```
1 # 进入root目录
2 cd /root
3 # 查看当前目录列表
4 ls
5 # 返回上一级目录
6 cd ..
7 ls
```

- /bin: 二进制应用程序目录, 其中包含二进制文件 CentOS 系统所有用户使用的命令。
- /boot: 开始启动引导目录, 启动配置文件, 其中包括了 Linux 内核文件与开机所需要的文件。
- /dev: 设备目录, 设备相关的文件和目录, 其中包括了所有应用程序的配置文件和启动/停止某个程序的 shell 脚本。
- /etc: 配置文件目录, 配置文件、启动脚本等文件。
- /home: 本地用户目录, 所有不同权限的系统用户可在 home 目录分配存储个人用户的文件和资料。
- /lib: 系统使用的函数库的目录, 程序在执行过程中, 需要调用一些额外的参数时需要函数库的协助。
- /media: 挂载可移动介质, 诸如 CD、数码相机、软盘、光盘等, 可移除设备挂载目录。

- /mnt: 挂载文件系统, 临时安装目录, 系统的管理员可拥有挂载文件系统的权限。
- /opt: 第三方软件安装目录, 第三方应用程序一般放在此目录下, 但实际中通常习惯放在/usr/local 目录下。
- /proc: 特殊动态信息目录, 数据都在内存中, 如系统核心、外部设备、网络状态, 用以维护系统信息和状态, 包括当前运行中的进程信息。
- /root: root 用户主文件夹, 其他用户均放置在/home 目录下。
- /run: 系统运行时所需的文件, 曾在/var/run 中, 后来拆分成独立的/run 目录, 重启后重新生成对应的目录数据。
- /sbin: 重要的系统二进制文件, 包含二进制可执行文件, 这个目录下的linux 命令通常都是由系统管理员使用的, 对系统进行维护。
- /srv: 服务启动后需要访问的数据目录。
- /sys: 系统文件, 记录核心系统硬件信息。
- /tmp: 临时文件目录, 存放临时文件目录, 所有用户对该目录均可读写。
- /usr: 应用程序放置目录, 包含绝大部分所有用户都能访问的应用程序和文件。
- /var: 经常变化的文件, 存放系统执行过程中经常改变的文件。

2.2 ls 查看文件和目录列表

2.2.1 ls (list)

ls命令列出当前所在目录中所有文件和目录的列表，并且使用不同的命令参数可以筛选和限制展示出来的列表。

```
1 ls [OPTION]... [FILE]...
```

参数	描述
-a	表示 all，列出目录下的所有文件，包括隐藏文件
-c	表示按照最后更改时间排序，可以使用-l显示出时间
-g	对输出的文件不进行排序
-i	表示 inode，打印出每个文件的 inode 号
-l	将文件权限、所有者、文件大小等信息详细列出，可简写为ll
-r	表示 reverse，按照当前排序顺序相反的顺序排列
-R	表示 recursive，递归列出所有子目录层
-s	表示 size，以块大小为单位列出所有文件的大小
-S	根据文件大小排序

表 2.1: ls参数说明

2.3 cd 路径操作

2.3.1 cd (change directory)

在对 Linux 目录操作过程中，可以使用 **pwd** (print working directory) 命令查看当前所处目录的绝对路径，**cd**命令可以切换到不同的路径。

```
1 pwd
2 cd [dir]
```

其中 `dir` 可以为绝对路径或相对路径。若目录名称省略，则变换至使用者的 `home` 目录。另外，`~`也表示为 `home` 目录，`.`表示目前所在的目录，`..`表示目前目录位置的上一层目录。

若每一个目录名称一个个敲出来就会显得有些繁琐，这个时候就可以使用 `Tab` 键进行自动补全。

2.4 创建文件和目录

2.4.1 touch

`touch`命令用于修改文件或者目录的时间属性，包括存取时间和更改时间。若文件不存在，系统会建立一个新的文件。

```
1 touch [OPTION]... FILE...
```

2.4.2 mkdir (make directory)

`mkdir`命令用于创建目录。

```
1 mkdir [-p] dir
```

参数	描述
<code>-p</code>	确保目录名称存在，不存在的就建一个

表 2.2: `mkdir`参数说明

2.5 rm 删除文件和目录

2.5.1 rm (remove)

rm命令用于删除一个文件或者目录。

```
1 rm [OPTION]... [FILE]...
```

参数	描述
-f	表示 force，忽略不存在的文件和参数，强制删除
-i	进行任何删除操作前必须先确认
-r / -R	表示 recursive，递归删除该目录下的所有目录层
-d	表示 dir，删除可能包含有数据的目录

表 2.3: rm参数说明

2.6 cp 复制文件和目录

2.6.1 cp (copy)

cp命令用于复制文件或目录。

```
1 cp [OPTION]... [-T] SOURCE DEST
2 cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY
```

参数	描述
-f	覆盖已经存在的目标文件而不给出提示
-i	在覆盖目标文件之前给出提示
-r	递归复制该目录下所有子目录和文件
-p	除复制文件的内容外，还将修改时间和访问权限一起复制到新文件中
-d	复制时保留链接，链接相当于 Windows 下的快捷方式
-a	作用等同于-dpr参数组合

表 2.4: cp参数说明

2.7 mv 移动文件和目录

2.7.1 mv (move)

mv命令用来为文件或目录改名、或将文件或目录移入其它位置。

```
1 mv [OPTION]... [-T] SOURCE DEST
2 mv [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY
```

参数	描述
-b	若有文件覆盖时，则覆盖前先行备份
-f	表示 force，若目标文件已经存在，则不会询问强制覆盖
-i	表示 interactive，若目标文件已经存在，询问是否覆盖
-n	表示 no-clobber，不会覆盖已经存在的文件
-d	复制时保留链接，链接相当于 Windows 下的快捷方式
-u	表示 update，当源文件比目标文件新或目标文件不存在时移动

表 2.5: mv参数说明

2.8 rename 重命名文件和目录

2.8.1 rename

rename命令用字符串替换的方式批量改变文件名，rename命令支持正则表达式。

```
1 rename [options] <expression> <replacement> <file>...
```

- expression: 文件名中需要替换的字符串
- replacement: 替换的字符串
- file: 需要重命名的文件列表

2.9 find 查找文件和目录

2.9.1 find

find命令用于在指定目录下查找文件，任何位于参数之前的字符串都将被视为欲查找的目录名。如果使用该命令时，不设置任何参数，则将在当前目录下查找子目录与文件，并且将查找到的子目录和文件全部进行显示。

find命令可以指定查找方式：

1. 按照文件类型查找：使用**-type**参数可以查找不同类型的文件

```
1 # 查找Desktop目录下所有d（目录）类型的文件
2 find ./Desktop/ -type d
```

文件类型	描述
f	普通文件
d	目录文件
l	符号连接文件
b	块设备文件
c	字符设备文件
p	管道文件
s	套接字文件

表 2.6: 文件类型

2. 按照文件名查找：使用**-name**参数可以按照文件名查找，使用**!**取反可以排除指定的文件

```
1 # 查找Desktop目录下所有.txt文件
2 find ./Desktop/ -name *.txt
3 # 查找Desktop目录下除了.txt以外的文件
4 find ./Desktop/ ! -name *.txt
```

在查找文件时也可以直接对指定文件执行特定的操作。

```
1 # 查找Desktop目录下所有.txt文件，并执行删除操作
2 find ./Desktop/ -name *.txt -exec rm {} \;
```


2.10 查看文件内容

2.10.1 file

`file`命令用于查看文件类型和文件的编码格式。

```
1 file [-bcLvz][-f <filename>][-m <magicfile>...][dir...]
```

参数	描述
-b	表示 brief，显示查看结果时，不显示文件名
-c	表示 checking-printout，显示指令执行过程
-f	表示 files-from FILE，列出文件中文件名的文件类型
-F	表示 separator STRING，使用指定符号替换输出文件名后默认的：
-L	表示 dereference，查看对应软链接文件的文件类型
-z	表示 uncompress，尝试去解读压缩文件的内容

表 2.7: `file`参数说明

2.10.2 cat

`cat`命令用于来查看文件内容。

```
1 cat [OPTION]... [FILE]...
```

参数	描述
-A	表示 show-all，展示所有内容
-b	表示 number-nonblank，对查看的内容的非空行进行编号
-n	表示 number，对查看的内容行数编号输出
-s	表示 seueeze-blank，将多行连续的空行压缩为一行

表 2.8: `cat`参数说明

2.10.3 more

`more`命令类似`cat`，不过会以一页一页的形式显示，更方便使用者逐页阅读。空格键可以显示下一页，按【b】键可以显示上一页。

```
1 more [options] <file>...
```

参数	描述
+n	从第 n 行开始显示
-n	一次显示的行数
-c	从顶部清屏并显示
-p	通过清除窗口而不是滚屏来对文件进行换页，与-c选项相似
-s	把连续的多个空行显示为一行

表 2.9: `more`参数说明

2.11 文件压缩与解压

2.11.1 tar

tar命令用于压缩和解压文件。

```
1 tar -czvf filename.tar.gz [file]...
2 tar -xzvf filename.tar.gz
```

参数	描述
-c	新建立压缩档案
-x	解压缩
-t	查看内容
-u	更新原压缩包的内容
-z	gzip 属性
-j	bz2 属性
-Z	compress 属性
-v	显示所有过程
-O	将文件解压缩成标准输出形式
-f	档案名称，此参数在最后出现

表 2.10: tar参数说明

2.11.2 zip

zip命令用于压缩文件，unzip命令用于解压缩 zip 文件。

```
1 zip -r filename.zip [file]...
2 unzip filename.zip
```

参数	描述
-d	从压缩文件内删除指定的文件
-f	更新现有的文件
-F	尝试修复已损坏的压缩文件
-m	将文件压缩并删除原始文件，即把文件移到压缩文件中
-q	不显示指令执行过程
-r	递归处理，将指定目录下的所有文件和子目录一并处理
-v	显示指令执行过程或显示版本信息

表 2.11: **zip**参数说明

Chapter 3 编辑器

3.1 nano 编辑器

3.1.1 nano 编辑器

nano 是 UNIX 系统中的一个文本编辑器，大部分 Linux 发行版本默认都安装了 nano 文本编辑器。和 Vim 编辑器相比，nano 编辑器没有那么强大，比如没有语法高亮、自动缩进等功能，但它拥有基本的查看和修改文件的功能。

```
1 nano <filename>
```

命令	描述
CTRL + G	显示 nano 编辑器的帮助窗口
CTRL + C	显示光标在文件中的位置信息
CTRL + K	剪切文本行，并将其保存在剪切缓冲区
CTRL + O	将当前文本编辑器缓冲区的内容写入文件
CTRL + U	将剪切缓冲区中的内容放入当前行
CTRL + Y	翻动到文本编辑缓冲区的上一页内容
CTRL + V	翻动到文本编辑缓冲区的下一页内容
CTRL + W	在文本编辑缓冲区中搜索单词或短语
CTRL + X	关闭当前文本编辑缓冲区，退出 nano 编辑器
CTRL + T	启动可用的拼写检查器

表 3.1: nano 编辑器命令

3.2 Vim 编辑器

3.2.1 Vim 编辑器

Vim 编辑器是由 vi 发展而来的文本编辑器，它的功能有代码补全、编译、错误跳转等，在程序开发时被广泛使用。

Vim 的命令组合是它的设计理念，同时 Vim 与很多快捷键设置和正则表达式类似，可以辅助记忆，并且优化之后的 Vim 针对程序员很友好。

Vim 编辑器有三种模式：

1. 命令模式：刚进入时默认为命令模式，可以查看和查找文件内容，不能修改内容。
2. 插入模式：在普通模式下按下 **【i】**、**【a】**、**【o】** 键可以进入插入模式，此时编辑器处于编辑状态，能对当前的文件内容修改。在插入模式下按 **【ESC】** 键可以回到命令模式。
3. 底线命令模式：在命令模式下输入 **【:】** 可以进入底线命令模式，此时可以对编辑后的文件进行保存、退出等操作。在底线命令模式下按 **【ESC】** 键可以回到命令模式。