

# スライドショー自動起動マニュアル

## 上側モニタへの全画面表示設定

### 1. モニタ構成の確認

モニタ	位置	解像度	用途
No.1（上側）	3840×2160の上側	3840 × 2160	スライドショー表示
No.2（下側）	メイン画面	※解像度は環境次第	通常作業用

### 2. モニタ座標の計算

Windowsでは、モニタの配置によって座標が決まります。

#### 【上下配置の場合の座標】

モニタ配置	X座標	Y座標	説明
No.2（メイン・下側）	0	0	基準となるメイン画面
No.1（上側）	0	-2160	メイン画面の上側に配置

※ Y座標が負の値（-2160）になることに注意してください。

### 3. スタートアップショートカットの作成

#### 【手順1】 デスクトップでショートカットを作成

1. デスクトップの空白部分で右クリック
2. 「新規作成」→「ショートカット」を選択

#### 【手順2】 コマンドを入力

「項目の場所を入力してください」に以下を入力：

```
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"  
--window-position=0,-2160 --window-size=3840,2160 --kiosk  
"C:\Users\USERNAME\Desktop\slideshow_final.html"
```

【重要】以下の部分を環境に合わせて変更してください：

変更箇所	説明	例
--window-position=0,-2160	モニタNo.1の座標	上側なら 0,-2160
--window-size=3840,2160	モニタNo.1の解像度	3840×2160
C:¥Users¥USERNAME¥Desktop¥...	HTMLファイルの実際のパス	ファイルの場所を確認

#### 【手順3】 ショートカット名を入力

名前を入力（例：「スライドショー自動起動」）して「完了」をクリック

## 4. 動作テスト

### 【手順1】テスト実行

1. 作成したショートカットをダブルクリック
2. 上側モニタ（No.1）にEdgeが全画面で開くことを確認
3. スライドショーが自動再生されることを確認

### 【問題が発生した場合】

問題	原因	対処法
下側モニタに開く	座標が間違っている	--window-position=0, -2160 を確認
ファイルが開かない	パスが間違っている	HTMLファイルのパスを確認
全画面にならない	--kioskが効いていない	コマンドを再確認

## 5. スタートアップへの登録

PC起動時に自動でスライドショーを開始させる設定です。

### 【手順】

1. キーボードで「Win + R」を押す
2. 「ファイル名を指定して実行」ダイアログが開く
3. 「shell:startup」と入力してEnterキーを押す
4. スタートアップフォルダが開く
5. 先ほど作成したショートカットをコピー＆ペースト
6. 完了！

※ 次回のPC起動時から、自動でスライドショーが上側モニタに表示されます。

## 6. コマンドパラメータの詳細説明

パラメータ	説明
--window-position=X,Y	ウィンドウの表示位置（座標）を指定 例：0,-2160（X=0, Y=-2160）
--window-size=W,H	ウィンドウのサイズ（幅×高さ）を指定 例：3840,2160（幅3840px、高さ2160px）
--kiosk	キオスクモード（全画面表示） ツールバーやアドレスバーを非表示
ファイルパス	開くHTMLファイルの完全パス 例："C:¥Users¥...¥slideshow_final.html"

## 7. 環境別の設定例

### 【例1】上下配置（上側が4K、下側がフルHD）

```
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"  
--window-position=0,-2160 --window-size=3840,2160 --kiosk "C:\slideshow.html"
```

### 【例2】左右配置（左側が4K、右側がフルHD）

```
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"  
--window-position=-3840,0 --window-size=3840,2160 --kiosk "C:\slideshow.html"
```

※ 左側の場合、X座標が負の値になります

## 8. 補足情報

### 【スライドショーの終了方法】

- ・ マウスを動かして画面上部の「×」ボタンをクリック
- ・ またはAlt + F4キーで終了

### 【スライドショーの一時停止】

- ・ マウスを動かすと画面右下に操作パネルが表示されます

- 「一時停止」ボタンで停止、「再開」ボタンで再開

### 【キーボード操作】

- 矢印キー（→/←）：次/前のスライドへ移動
- スペースキー：一時停止/再開
- Fキー：フルスクリーン切替

# 完了

以上で設定は完了です。

PC起動時に自動で上側モニタにスライドショーが表示されます。