基于centos

1 关机&&重启&&用户注销 命令

shutdown -h now: 表示立即关机
shutdown -h 1: 1分钟后关机
shutdown -r now: 立即重启

halt: 关机reboot: 重启

• sync: 把内存数据同步到磁盘上 (关机或重启前都应执行此指令)

• logout: 用户注销

2 用户管理

Linux用户至少要属于一个组

• 添加用户

- 。 useradd [选项] 用户名
- 。 useradd -g 用户组 用户名 (指定用户组)
- 。 如果不指定用户组,就会默认创建一个同名用户组并将该用户放入其中
- 。 当创建用户成功后, 会自动创建和用户同名的家目录

• 指定或更改用户密码

o passwd 用户名

• 删除用户

- userdel [选项] 用户名 (默认保留家目录)
- o userdel -r 用户名 删除家目录

• 查询用户信息

- o id 用户名
- whoami/ who am i 查询当前用户

• 切换用户

。 su - 用户名 (高权限切换为低权限时,不用输密码)

• 增加用户组

。 groupadd 组名

• 删除用户组

。 groupdel 组名

• 修改用户组

- o usermod -g 新用户组 用户名 (覆盖模式)
- o usermod -G 新用户组 用户名 (增加模式)

• 用户和组的相关文件

- 。 用户配置文件(用户信息) /etc/passwd
 - 每行的含义:用户名,密码,uid,gid,注释性描述,家目录,对应的shell
- 。 组配置信息 (组信息) /etc/group
 - 每行的含义:组名,口令,qid,包含用户列表(一般看不到)
- 。 口令配置文件 /etc/shadow

3 实用指令

指定运行级别 (3和5最常用)

- 0: 关机
- 1: 单用户 (找回丢失密码)
- 2: 多用户无网络
- 3: 多用户有网络
- 4: 保留用
- 5: 图形界面
- 6: 重启
- 系统运行级别配置文件 /etc/inittab (此命令有时会被弃用) inittab is no longer used when using systemd.

To view current default target, run:

systemctl get-default

To set a default target, run:

systemctl set-default TARGET.target

there are two main targets:

multi-user.target: analogous to runlevel 3 graphical.target: analogous to runlevel 5

- init [0-6] 切换运行级别
- 面试题:如何找回丢失的root密码
 - 开机在引导时,输入回车键,进入到单用户模式,修改root密码,因为进入单用户模式root不需要密码 (远程登录无效)

帮助指令

- man 命令或配置文件 (获得帮助信息)
- help [选项] 命令 (获得shell内置命令的帮助信息)

man命令显示的内容是手册页(man就是manual的简写),一般man命令显示的帮助信息要更加丰富,它比命令的help选项多了命令的用法示例、命令的描述等内容。还有一个区别是man命令显示的内容来自于磁盘上的man手册页文件,如果删除了某个手册页文件时man就无法显示了,而命令的help选项是大部分命令本身内置的功能,只要系统上有这个命令,执行help选项就能够显示。

文件目录类

- pwd (显示当前工作目录)
- Is [选项] 目录或文件 (查看目录下内容)
 - · -a: 显示所有文件,包括隐藏的
 - 。 -I: 以列表形式显示
- cd 目录 (切换目录)
 - 。 cd ~ 切换到家目录
 - 。 cd .. 回到上一级目录
- mkdir [选项] 要创建的目录
 - 。 -p 创建多级目录
- rmdir 目录 (删除空目录)
- rm [选项] 文件|目录 (删除)
 - 。 -r 删除目录
 - o -f 强制不提醒
- touch 文件 (新建文件)
- cp [选项] source dest (拷贝)
 - o -r: 递归复制整个文件目录
 - \cp source dest (如果目标目录已存在源文件,强制覆盖)
 - 。 如果目标目录或文件不存在,则相当于复制一份并重命名
- mv (移动)
 - 。 mv 文件|目录 不存在的文件|目录 (重命名)
 - 。 mv 文件|目录 已存在的文件|目录 (覆盖或移动)
- cat (查看文件内容)
 - 。 cat [选项] 文件
 - 。 -n: 显示行号
 - 。 加管道命令 | more (使用分页显示)
- more 文件 (全屏方式按页显示文本内容)
 - enter 下一行
 - 空格 下一页
 - q退出
- less 文件 (根据显示需要加载内容, 适合大文件)
- 输出重定向
 - 举例:

ls > a.txt 将ls的内容覆盖写入a.txt (目标文件不存在则会创建)

- 追加
 - 举例:

Is >> a.txt 将Is的内容追加写入a.txt

- echo [选项] 内容 (输出内容到控制台)
- head (显示文件的开头部分内容)
 - 默认前10行
 - head -n 5 文件 看前五行

- tail (显示文件的最后部分)
 - ∘ tail -n 5 文件 看最后5行
 - o tail -f 文件 实时追踪该文件的所有更新
- In -s 原文件或目录 软链接名 (创建软链接,也叫符号链接,类似于Windows里的快捷方式)
- history (显示执行过的历史指令)
 - ∘ history 10 显示10个
 - 。! 数字 执行某次指令
- wc 文件 (显示文件的行数、字数、大小)

时间日期类

- date [选项] [格式] (显示当前日期)
 - 格式: +%Y-%m-%d %H%M%S: 年月日时分秒
 - o date -s 字符串时间 (设置日期)
- cal (显示日历)

搜索查找类

- find [搜索范围] [选项]
 - 。 find [范围] -name [文件名] 按文件名查找,文件名可包含通配符
 - 。 find [范围] -user [用户名] 按文件的用户查找
 - 。 find [范围] -size [大小] 按文件大小查找
 - +20M 大于20M
 - -20k 小于20k
- locate 文件 (快速定位文件路径)
 - 。 定位依靠的是数据库,第一次运行前,必须先使用updatedb指令创建数据库
- grep [选项] 查找内容 文件 (文件内过滤查找)
 - 。 -n 显示行号
 - 。 -i 忽略字母大小写
 - |管道符表示将前面命令的处理结果传递给后面的命令处理

比如: cat test.txt | grep -n yes 等同于 grep -n yes test.txt

压缩和解压缩类

- gzip 文件 (压缩文件)
 - 。 使用此命令, 压缩后不会保留原文件
- gunzip 文件.gz (解压缩文件)
- zip [选项] xxx.zip 要压缩的内容列表 (打包并压缩,压缩后还保留原文件)
 - 。 -r 压缩的是目录
- unzip [选项] 文件.zip (解压缩文件)
 - 。 -d <目录>解压到指定目录


- tar [选项] 文件.tar.gz 要压缩的内容列表
 - 。 tar -zxvf test.tar.gz -C /test 将压缩文件解压到指定位置
 - o tar -zcvf test.tart.gz /test 将指定内容压缩

4 组管理和权限管理

组管理

- chown 用户名 文件名 (修改文件所有者)
 - 。 当用户创建一个文件后,该文件默认在创建者所在的组里
 - 。 -R 对该目录和目录下所有文件都生效
- chgrp 组名 文件名 (修改文件所在组)
 - 。 -R 对该目录和目录下所有文件都生效
- 其他组:除文件所有者和所在组的其他成员外,系统的其他用户都是该文件的其他组

权限管理



- rwx作用到文件
 - [r]: 代表可以读取、查看
 - [w]: 可以修改, 但不代表可以删除, 删除的前提是对该文件所在目录有写权限
 - [x]: 代表可以被执行
- rwx作用到目录
 - [r]: 代表可以读取、查看目录内容
 - [w]:可以修改,目录内创建+删除、重命名目录
 - [x]:可执行,即进入目录
- chmod (权限修改)

。 第一种方式,+-=方式 u:所有者,q:所在组,o:其他组,a:所有人

示例: chmod o-rwx,g+w test.txt

。 第二种方式,通过数字变更权限

规则: r=4,w=2,x=1

示例: chomod 751 test.txt

5 crond任务调度

crond是linux下用来周期性的执行某种任务或等待处理某些事件的一个守护进程,与windows下的计划任务类似,当安装完成操作系统后,默认会安装此服务工具,并且会自动启动crond进程,crond进程每分钟会定期检查是否有要执行的任务,如果有要执行的任务,则自动执行该任务。Linux下的任务调度分为两类,系统任务调度和用户任务调度。

crontab [选项]

- -u user: 用来设定某个用户的crontab服务。
- file: file是命令文件的名字,表示将file做为crontab的任务列表文件并载入crontab。如果在命令行中没有指定这个文件,crontab命令将接受标准输入(键盘)上键入的命令,并将它们载入crontab。
- -e:编辑某个用户的crontab文件内容。如果不指定用户,则表示编辑当前用户的crontab文件。
- -I: 显示某个用户的crontab文件内容,如果不指定用户,则表示显示当前用户的crontab文件内容。
- -r: 删除某个用户的crontab文件内容(即删除所有调度)
- service crond restart 重启任务调度

crontab文件格式

minute hour day month week command

其中:

• minute: 表示分钟,可以是从0到59之间的任何整数。

• hour: 表示小时,可以是从0到23之间的任何整数。

• day: 表示日期,可以是从1到31之间的任何整数。

• month: 表示月份,可以是从1到12之间的任何整数。

• week:表示星期几,可以是从0到7之间的任何整数,这里的0或7代表星期日。

• command:要执行的命令,可以是系统命令,也可以是自己编写的脚本文件。

在以上各个字段中,还可以使用以下特殊字符:

- 星号 (*): 代表所有可能的值,例如month字段如果是星号,则表示在满足其它字段的制约条件后每月都执行该命令操作。
- 逗号 (,): 可以用逗号隔开的值指定一个列表范围,例如, "1,2,5,7,8,9"
- 中杠 (-): 可以用整数之间的中杠表示一个整数范围, 例如 "2-6" 表示 "2,3,4,5,6"
- 正斜线(/):可以用正斜线指定时间的间隔频率,例如"0-23/2"表示每两小时执行一次。同时正斜线可以和星号一起使用,例如*/10,如果用在minute字段,表示每十分钟执行一次。

6 磁盘分区、挂载

分区的基本知识

(1) mbr分区:

- 最多支持四个主分区
- 系统只能安装在主分区
- 扩展分区要占一个主分区
- 最大只支持2TB, 但兼容性很好

(2) gtp分区:

- 支持无限多个主分区(但操作系统可能有限制)
- 最大支持18EB的大容量
- Windows7 64位以后支持gtp

linux分区挂载

- Isblk 或 Isblk -f (查看分区挂载情况)
- mount 设备名称 挂载目录 (挂载)
- umount 设备或挂载目录 (卸载)

磁盘情况查询

- df (查看磁盘使用情况)
- du 目录 (查看目录的磁盘使用情况)
 - 。 -s 大小汇总
 - -a 含文件
 - -h 人类可读 (带计量单位)
 - --max depth==1 指定子目录深度
- 工作实用指令
 - Is -I 目录 | grep "^-" | wc -I (查看目录下有多少文件)
 - Is -IR 目录 | grep "^-" | wc -I (查看目录及子目录下有多少文件)

7 进程管理

• ps 查看系统当前正在运行的进程



1)指令: ps - aux|grep xxx , 比如我看看有没有 sshd 服务

2)指令说明

- ·System V 展示风格
- ·USER: 用户名称
- •PID: 进程号
- ·%CPU, 进程占用 CPU 的百分比
- ·%MEM: 进程占用物理内存的百分比
- ·VSZ: 进程占用的虚拟内存大小(单位: KB)
- ·RSS: 进程占用的物理内存大小(单位: KB)
- TT: 终端名称,缩写。
- •STAT: 进程状态,其中 S-睡眠,s-表示该进程是会话的先导进程,N-表示进程拥有比普通优先级更低的优先级,R-正在运行,D-短期等待,Z-僵死进程,T-被跟踪或者被停止等等
 - ·STARTED: 进程的启动时间
 - ·TIME, CPU 时间,即进程使用 CPU 的总时间
 - ·COMMAND: 启动进程所用的命令和参数,如果过长会被截断显示
- ps -ef (可以看父进程)
 - 。 -e显示所有进程
 - o -f全格式
- kill [选项] 进程号 (杀死进程)
 - -9 强制杀死
- killall 进程名 (支持通配符)
- pstree [选项] (查看进程树)
 - 。 -u 显示进程所属用户
 - 。 -p 显示进程的PID

服务管理

服务本质就是进程,但是是运行在后台的,又称守护进程

- systemctl start|stop|restart|reload|status 服务名 (service 管理指令)
- systemctl list-unit-files (查看系统服务状态)
- setup里可以设置那些服务开机自启
- top 动态监控进程
 - 。 -d 秒数 (指定每隔几秒更新)
 - · -i (不显示闲置或僵死进程)
 - 。 -p PID (监控指定进程)
 - 。 交互操作
 - P以CPU使用率排序
 - M 以内存使用率排序
 - N 以PID排序
 - q 退出top
 - u 按用户名监控
 - k 杀死进程
- netstat 查看网络状况
 - o -an 按一定顺序排列
 - 。 -p 显示那个进程在调用

8 RPM和YUM

RPM

是一种用于互联网下载包的打包及安装工具

- rpm -qa (查看所有已安装的包)
- rpm -q xxx (查询有没有安装xxx)
- rpm -qi xxx (查询xxx具体安装信息)
- rpm -ql xxx (查询xxx安装包里具体有哪些文件)
- rpm -qf xxx (查询xxx文件是属于哪个软件包的)
- rpm -e xxx (卸载xxx)
- rpm -ivh 安装包**文件** (安装、有提示、显示进度条)

YUM

yum是一个shell前端软件包管理器,基于RPM包管理器,能够从指定的服务器下载RPM包并安装,可以自动处理依赖性关系,并且一次安装所有依赖的软件包。

• yum list (列举服务器有有哪些包)

- yum install xxx (下载并安装xxx)
- yum update (更新一个或所有软件)
- 其他命令查看 man yum