IBN BPM v 1.2.12.0. Установка и Настройка OOO "Радиус-Софт" 2011 г. www.pmbox.ru, www.radius-soft.com

Оглавление

1. Архитектура ВРМ системы	2
2. Системные требования	
2.1 Системные требования для Workflow Engine	2
2.2 Системные требования для BPM Designer	2
3. Установка ВРМ системы	3
3.1 Установка Workflow Engine	3
3.2 Установка BPM Designer	8
4. Настройка IBN Server	
5. Контактная информация	

OOO "Радиус-Софт" 2011 г. www.pmbox.ru, www.radius-soft.com

1. Архитектура ВРМ системы

BPM система для IBN Server 4.7 состоит из двух отдельно устанавливаемых модулей:

- Workflow Engine модуль, в котором хранятся и выполняются бизнес-процессы.
- BPM Designer конструктор процессов, который позволяет создавать процессы, а также управлять ими.

Оба этих модуля устанавливаются раздельно и могут находиться на разных серверах. Также оба этих модуля могут быть установлены отдельно от IBN 4.7 Server.

2. Системные требования

Для установки модулей BPM системы требуется наличие .net Framework 4.0

2.1 Системные требования для Workflow Engine

Модуль должен быть установлен на сервер с операционной системой MS Windows Server 2003 или более поздней.

Требуется MS SQL Server 2005 или 2008. Допускается использование бесплатных версий SQLExpress.

2.2 Системные требования для BPM Designer

Модуль должен быть установлен на сервер с операционной системой MS Windows Server 2003 или более поздней.

SQL Server не требуется.

На клиентских местах требуется один из браузеров: IE7 или выше, FireFox 3 или выше, Google Chrome.

OOO "Радиус-Софт" 2011 г. www.pmbox.ru, www.radius-soft.com

3. Установка ВРМ системы


Установите IBN Server 4.7.68 или более поздней версии. Если IBN Server уже установлен, выполните обновление до версии 4.7.68 или более поздней.

3.1 Установка Workflow Engine

Установка должна производиться с правами администратора. Если соответствующих полномочий у текущего пользователя нет, то установщик затребует повышения полномочий автоматически.

Запустите файл setup.exe из установочного пакета Workflow Engine.


Выберите путь для установки модуля:




Нажмите кнопку «Next» или «Далее».

Аналогичным образом подтвердите установку:

OOO "Радиус-Софт" 2011 г. www.pmbox.ru, www.radius-soft.com




Далее начнется процесс установки:



В процессе установки потребуется указать некоторые параметры:

ООО "Радиус-Софт" 2011 г. www.pmbox.ru, www.radius-soft.com



Раздел «Настройки web параметров»:

Хост — имя сервера, по которому будет происходить обращение к модулю Workflow Engine. Может быть использовано имя короткое (NetBIOS) имя сервера или полное (DNS) имя сервера, например, MyServer.MyDomain.com. Иными словами говоря, этот параметр определяет адрес для доступа к модулю.

Если будет введено некорректное имя или имя другого компьютера модуль работать не будет!

Порт — номер порта, на котором модуль принимает обращения. По умолчанию используется порт 8081. Порт должен быть не занят другими приложениями.

Раздел «Настройки связи с порталом IBN»


Схема – если Вы используете для работы с IBN порталом открытый канал связи, выберите «HTTP», если зашифрованный, то «HTTPS».

Хост портала IBN – адрес портала IBN, который вы указываете в браузере, когда заходите в портал.

Порт портала IBN — порт, по которому вы обращаетесь к порталу IBN. Если порт не задан, то используется порт по умолчанию — 80.

ООО "Радиус-Софт" 2011 г. www.pmbox.ru, www.radius-soft.com


ID компании в IBN — этот параметр представляют собой уникальный идентификатор компании (GUID), его можно посмотреть на сервере, где установлен портал IBN в каталоге [Program Files]\Mediachase\IBN Server 4.7 в файле ibn.config. Требуется скопировать значение параметра Id.



После указания всех этих значений, нажмите кнопку «ОК».

Далее потребуется указать параметры для подключения к SQL серверу.

Для работы системы требуется, чтобы у SQL сервера была разрешена SQL аутентификация.



OOO "Радиус-Софт" 2011 г. www.pmbox.ru, www.radius-soft.com

Настройки администратора – здесь необходимо задать параметры для создания базы данных модуля Workflow Engine.

Укажите сетевое имя SQL сервера, а также имя и пароль SQL-пользователя, обладающего правом создания новой базы данных на вашем SQL сервере. Если вы выберите тип аутентификации «Windows аутентификация», подключение к SQL серверу и создание базы будут осуществляться от имени текущего пользователя.


Раздел SQL пользователь для BPM системы — здесь задаются параметры, необходимые модулю Worflow Engine для доступа к свой базе данных.

Задайте пароль, который IBN Server будет использовать для связи с SQL сервером, например, для работы с базой данных. База будет автоматически создана в процессе создания компании. Этот пароль может быть автоматически сгенерирован случайным образом (рекомендуется) или введен вручную. Если вы используете SQL Server 2005 или более поздней версии, простой пароль не допускается. Поэтому, если вы вводите пароль вручную, используйте символы в разных регистрах и цифр.

После заполнения указанных параметров, нажмите «ОК». Установка продолжится. В процессе установки могут появляться командные окна. Это нормально, и прерывать работу мастера установки не следует.

После успешного окончания установки нажмите кнопку «Close».

OOO "Радиус-Софт" 2011 г. www.pmbox.ru, www.radius-soft.com




3.2 Установка BPM Designer

Установка должна производиться с правами администратора. Если соответствующих полномочий у текущего пользователя нет, то установщик затребует повышения полномочий автоматически.

Запустите файл setup.exe из установочного пакета BPM Designer.


Выберите путь для установки модуля:

OOO "Радиус-Софт" 2011 г. www.pmbox.ru, www.radius-soft.com




Нажмите кнопку «Next» или «Далее».

Аналогичным образом подтвердите установку:




OOO "Радиус-Софт" 2011 г. www.pmbox.ru, www.radius-soft.com

Далее начнется процесс установки:



В процессе установки потребуется указать некоторые параметры:

OOO "Радиус-Софт" 2011 г. www.pmbox.ru, www.radius-soft.com



Раздел «Настройки web параметров»:

Хост — имя сервера, по которому будет происходить обращение к модулю BPM Designer. Может быть использовано имя короткое (NetBIOS) имя сервера или полное (DNS) имя сервера, например, MyServer.MyDomain.com. Иными словами говоря, этот параметр определяет адрес для доступа к модулю.

Если будет введено некорректное имя или имя другого компьютера модуль работать не будет!

Порт – номер порта, на котором модуль принимает обращения. По умолчанию используется порт 8082. Порт должен быть не занят другими приложениями.

Раздел «Настройки связи с порталом IBN»


Схема – если Вы используете для работы с IBN порталом открытый канал связи, выберите «HTTP», если зашифрованный, то «HTTPS».

ООО "Радиус-Софт" 2011 г. www.pmbox.ru, www.radius-soft.com

Хост портала IBN – адрес портала IBN, который вы указываете в браузере, когда заходите в портал.

Порт портала IBN — порт, по которому вы обращаетесь к порталу IBN. Если порт не задан, то используется порт по умолчанию — 80.

ID компании в IBN — этот параметр представляют собой уникальный идентификатор компании (GUID), его можно посмотреть на сервере, где установлен портал IBN в каталоге [Program Files]\Mediachase\IBN Server 4.7 в файле ibn.config. Требуется скопировать значение параметра Id.



Раздел «Настройки для связи с Workflow Engine» определяет параметры для связи модуля BPM Designer с модулем Workflow Engine.

Xoct Workflow Engine – адрес сервера, на котором установлен модуль. Порт Workflow Engine – порт, заданный для этого модуля.

После внесения требуемых данных, нажмите «ОК». После успешного окончания установки нажмите кнопку «Close».


4. Настройка IBN Server

Для интегрирования BPM модулей с IBN Server необходимо выполнить настройку IBN Server.


Запустите консоль управления IBN 4.7 Server через меню «Пуск» («Пуск — Все программы — Mediachase — Instant Business Network — IBN 4.7 Server — Управление»).

Выберите в дереве в левой части консоли вашу компанию:

ООО "Радиус-Софт" 2011 г. www.pmbox.ru, www.radius-soft.com



Выберите в разделе «действия» пункт «Изменить настройки ВРМ»



Укажите значения адреса хоста и порта, которые задавались для модуля Workflow Engine.

Нажмите кнопку «ОК».

5. Контактная информация

OOO "Радиус-Софт" 2011 г. www.pmbox.ru, www.radius-soft.com

Если у вас возникли какие-то трудности при установке или работе с нашими продуктами, свяжитесь с нами по адресу электронной почты support@radius-soft.com.

Если у вас есть какие-либо вопросы или пожелания, связанные с продуктами и услугами, предлагаемыми нашей компанией, свяжитесь с нами по адресу электронной почты sale@radius-soft.com.

или по телефону:

+7 (495) 980-25-31