

Para verificar que Dimensions está configurado correctamente podemos descargar una malla, para ello debemos seguir los siguientes pasos:

Logearnos.



- Seleccionar la pestaña de Items.
- Seleccionar la pestaña de Items.
- Seleccionar el **Proyecto**.
- Dar clic en la casilla de la malla que queremos descargar.
- Dar clic en la opción de Get Copy



Para descargar la malla antes se recomienda crear una carpeta en C:\ con todos los permisos, esto para que no tengamos problemas con permisos.

Nos aparecerá la siguiente pantalla, debemos dar clic en **OK** para descargar la malla.



Si al descargar la malla se presenta un error como el siguiente.



Podemos ver el detalle del error pulsando en << Details>>




Si en el detalle del error se encuentra lo siguiente: << Error while reading from disk : java.security.AccessControlException: access denied ("java.io.FilePermission">>>

Para solucionar el error es necesario entrar a la siguiente ruta:


C:\Program Files (x86)\Java\jre("version")\lib\security

La "version" será diferente de acuerdo a la instalación que tengas en tu máquina, en caso de que no encuentres la instalación de java en la carpeta **C:\Program Files (x86)** después de haber instalado java quizás se deba a que instalaste java de 64 bits, y deberás descargar java para 32 bits (Puedes tener instalado java para ambas arquitecturas).

Una vez que te encuentras en esa carpeta debes localizar el archivo java.policy



Deberás dar clic derecho para desplegar el menú y seleccionar editar, se recomienda que lo hagas con un editor de textos como Notepad++ y debes ejecutarlo como administrador para que te deje guardar los cambios.




Deberas agregar las siguientes líneas al final del archivo, antes del cierre de llaves }; como se muestra en la imagen:

```
permission java.security.AllPermission;
permission java.io.FilePermission "<<ALL FILES>>", "read";
permission java.io.FilePermission "<<ALL FILES>>", "write";
permission java.util.PropertyPermission "*", "read, write";
permission java.lang.RuntimePermission "*";
```

```
*C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_171\lib\security\java.policy - Notepad++
                  <u>View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window</u>
                  permission java.util.PropertyPermission
                       permission java.util.PropertyPermission "java.vendor.url", "read";
                       permission java.util.PropertyPermission "java.class.version", "read";
                       permission java.util.PropertyPermission "os.name", "read";
                       permission java.util.PropertyPermission "os.arch", "read";
permission java.util.PropertyPermission "os.arch", "read";
"" PropertyPermission "file.separator", "read";
                       permission java.util.PropertyPermission "os.version",
                       permission java.util.PropertyPermission "file.separator", "read", permission java.util.PropertyPermission "path.separator", "read", permission java.util.PropertyPermission "line.separator", "read"
  36
37
                       permission java.util.PropertyPermission "java.specification.version", "read"; permission java.util.PropertyPermission "java.specification.vendor", "read";
  38
39
                       permission java.util.PropertyPermission "java.specification.vendor", "read permission java.util.PropertyPermission "java.specification.name", "read";
                       permission java.util.PropertyPermission "java.vm.specification.version", "read" permission java.util.PropertyPermission "java.vm.specification.vendor", "read"; permission java.util.PropertyPermission "java.vm.specification.name", "read";
                       permission java.util.PropertyPermission "java.vm.version", "read"; permission java.util.PropertyPermission "java.vm.vendor", "read"; permission java.util.PropertyPermission "java.vm.name", "read";
 45
46
                       permission java.security.AllPermission;
                       permission java.io.FilePermission "<<ALL FILES>>", "read";
permission java.io.FilePermission "<<ALL FILES>>", "write";
permission java.util.PropertyPermission "*", "read, write";
                        permission java.lang.RuntimePermission "*";
  54
```

Debes guardar los cambios efectuados en el archivo.

Deberás cerrar el navegador y volver a intentar descargar la malla, sí el proceso es exitoso deberás ver lo siguiente.



Al terminar dirígete a la carpeta que configuraste y podrás ver el XML de la malla

