教程四: 011yDbg 的使用(下)

一、简介

此次教程我们继续学习 011y 的使用。我们将继续使用上一章的程序(我也会将它包含在下载里)。

你可以在 tutorials 中下载文件和 PDF 版的教程。

二、DLLS

就像我前面说的,当你启动程序时,DLL被系统载入器载入。这回我会细致的讲解。DLL (Dynamic Link Libraries) 是函数的集合,通常由 Windows 提供(当任何人都可以提供),其中含有很多 Windows 程序要用的函数。这些函数可以让程序员更容易的完成一些乏味的重复性的任务。

例如,将字符串全部转换成大写是许多程序要实现的功能。如果你的程序要多次使用该功能的话,你有三个选择:一是在你的程序中自己编码实现;问题是,你不知道你的下一个程序是不是也会用到该功能很多次。你可能需要在你使用到的程序里复制粘贴很多次相同的代码。二是创建一个自己的库,这样任何程序都可以调用。这种情况下,你可以创建一个DLL,然后包含在程序中。该DLL可能有像convertToUpper 这样的通用函数以便于程序调用,因此你只需要写一次代码就行了。这样做的另一个好处是,你可以说你为字符串转大写想到了一个很好的优化方案。第一个例子中,你需要将代码拷贝到所有要用到该代码的程序中,但是在那个通用DLL例子中,你只需要修

改 DLL 的代码,然后所有使用该 DLL 的程序都可以以最快的速度获益。 爽吧!这就是 DLL 产生的真正原因。


最后一个选择是,使用 Windows 提供的一堆 DLL 中包含的数千个函数中的一个。这样做有很多好处。第一个是,Microsoft 的程序员已经花了多年时间来优化他们的函数,他们在很大程度上要比你牛逼。第二,你不需要将你的 DLL 包含在应用中,因为 Windows 操作系统已经内建了这些 DLL。最后,如果 Windows 决定修改他们的操作系统,你自己的 DLL 有可能和新系统不兼容。同时,如果你使用 Windows 的 DLL,它们肯定是兼容的。

三、如何使用 DLL

现在你已经知道了什么是 DLL,那就谈谈如何使用它们。DLL 基本上就是一个你的程序可以调用的函数库。在你第一次载入应用程序时,Windows 载入器就会检查 PE 头(还记不记得 PE 头?)的特定区段,看看你的程序调用了哪些函数,以及这些函数都在哪些 DLL 中。在将你的程序载入内存后,载入器就迭代这些 DLL,将它们载入到你的应用程序的内存空间。然后它再仔细检查你的程序的代码,并将你的程序调用的 DLL 函数注入到正确的地址。例如,如果你的程序调用 Kernel32 DLL 中(只是一个例子啊)的 StrToUpper 函数来将一个缓冲区里的字母转换成大写,载入器要找到 Kernel32 DLL,找到 StrToUpper 函数的地址,并将地址注入到你的程序中调用该函数的那行代码处。你的程序就会通过调用进入到 Kernel32 DLL 的内存空间,执行 StrToUpper 函数,最后再返回到程序中。


让我们实际看看这个过程。011y 载入本教程包含的


FirstProgram. exe。011y 断在了第一行代码(从现在起我们就叫它入口点(Entry Point)——这很重要,因为这是我们详细讨论 PE 头的时候 PE 头中的叫法)。



如果你看第二行代码的话,你会看到一个对函数kernel32. GetModuleHandleA的调用。第一步,我们看看这个函数是干嘛的。我已经将WIN32. HLP文件以及一个教你怎样将它安装到你的011y中的文本文档包含在了本课的下载里,就是为了防止你上一课没有拿到它。安装该文件后,你在你不熟悉的Windows API上右键,会显示一个该API是干什么的菜单。在你拷贝过去后,你需要重启下011y。现在,在GetModuleHandleA上右键,选择"Help on Symbolic


Name"。然后 011y 会显示一个该函数的备忘单:






那么,基本上这个函数就是为了获取我们程序内存空间的句柄。在 Windows 中,如果你想对一个窗口(或者是相当一部分的其他对象)做任何事情,你必须取得它的句柄。这基本上是 Windows 知道你正在操作的对象的唯一标识符。GetModuleHandle 其实比这个稍微复杂点,不过当我们经历了更多知道了更多知识以后再回过头来讨论这个。

关闭帮助窗口,我们看看这个 CALL 去了哪里。011y 已经试着帮助我们,它用函数名替换掉了 GetModuleHandleA 的真实地址。让我们看看它驻留的地址是什么。点一下调用 GetModuleHandleA 的那行代码,再按一下空格键,就会打开一个汇编窗口:



该窗口有两个目的:第一它向你显示了正在被计算的(以防 011y帮助性的替换了地址)真实的汇编语言指令,第二它允许我们编辑汇编语言指令。在下一课前我们不会做任何编辑,这次我们只是看看地址:4012D6。有两种方法可以跳转到该地址看看那儿有什么(而不用真的运行程序)。选中"Call GetModuleHandleA"然后按下"Enter",你也可以按 Ctrl+G 手动输入地址。我们试试第一种方法,选中 401002那行(第三列有相关指令)然后按回车键,你就会来到该 CALL 要调用的地方:



现在这里比较有趣:它看起来确实不像执行 GetModuleHandleA 的代码。更像是一些跳转。对此有一个很好的原因说明,不过不幸的是,需要解释一下。

四、地址跳转表

有件事你需要知道,DLL 并不是总是一次性全部载入到内存。Windows 载入器负责载入你的程序和所有需要的DLL,它可以修改被载入的DLL 在内存中的位置(坦白的说,它甚至能够修改你的程序被载入的位置,这些我们后面再说)。原因是这样的,现在有一个Windows DLL 属于最先载入的那种,被映射到地址 80000000。好吧,恰好你自

己的程序也带有一个 DLL 且需要载入到地址 80000000。两个 DLL 当然不能被载入到同一个地址,载入器必须将其中一个移到另一个地址。这种情况时常发生,还被叫做重定位。

这里有个问题: 在你首次编写一个程序并写了一个调用 GetModuleHandleA 的指令,编译器会准确的知道正确的 DLL 在哪,然 后它会放一个地址在指令里,有些类似于 "Call 80000000"。现在,当你的程序被载入内存时,它仍然会让这个 CALL 调用 80000000 (我这里说的有点过于简单了)。不过,如果载入器将这个 DLL 移到 80000E300 会怎么样?你的 CALL 会调用错误的函数!

PE文件和此后的 Windows 文件围绕这个问题提出的解决方法是建立一个跳转表。意思是你的代码在首次编译时,每一个对GetModuleHandleA 的调用都指向你的程序的一个地点,然后这个地点就会立即跳转到一个随意的地址(这是最后的正确的地址)。事实上,所有对 DLL 函数的调用都采用了同样的技术。它们每一个调用特定的地址,然后立即跳转到一个随意的地址。当载入器载入所有的 DLL 时,它会遍历"跳转表",然后在内存中用真实的函数地址替换掉所有的随意地址。下面是所有真实地址被填充后的跳转表的样子:

```
DWORD
DWORD
DWORD
DWORD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              gdi32.DeleteObject wser32.CreateDialogParamAuser32.DefWindowProcAuser32.DestroyWindow
                                                                                                    14204000
74204000
70204000
6C204000
                                                                                                                                                                                                                                               DS:[<&gdi32.DeleteObject>]
DS:[<&user32.CreateDialogParamA>]
DS:[<&user32.DefWindowProcA>]
DS:[<&user32.DestroyWindow>]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              user32.DispatchMessageA
user32.DispatchMessageA
user32.GetDlgItem
user32.GetDlgItemTextA
user32.GetMessageA
user32.IsDialogMessageA
user32.LoadCursorA
                                                                                                                                                                                                                                                DS:[<&user32.DispatchMessageA>]
DS:[<&user32.GetDlgItem>]
DS:[<&user32.GetDlgItem>]
                                                                                                                                                                                                                                               DS:[<&user:
DS:[<&user:
00401264
                                                                                                    68204000
                                                                                                                                                                                          DHORD
                                                                                                                                                                                                                                               DS:[<&user32.GetMessageA>]
DS:[<&user32.IsDialogMessageA>]
DS:[<&user32.LoadCursorA>]
00401276
00401270
                                                                                                                  204000
                                                                                                                                                                                          DWORD
                                                                                                                                                                                          DWORD
DWORD
                                                                                                                                                                  JMP DWORD PTR DS:[<&user32.loadCursorA>]

JMP DWORD PTR DS:[<&user32.LoadCursorA>]

JMP DWORD PTR DS:[<&user32.LoadIconA>]

JMP DWORD PTR DS:[<&user32.LoadIconA>]

JMP DWORD PTR DS:[<&user32.MessageBoxA>]

JMP DWORD PTR DS:[<&user32.MessageBoxA>]

JMP DWORD PTR DS:[<&user32.SetQuitMessage>]

JMP DWORD PTR DS:[<&user32.SetDlgItemMessageA>]

JMP DWORD PTR DS:[<&user32.SetDlgItemMessageA>]

JMP DWORD PTR DS:[<&user32.SetDlgItemMessageA>]

JMP DWORD PTR DS:[<&user32.SetDlgItemMessageA>]

JMP DWORD PTR DS:[<&user32.ShowWindow>]

JMP DWORD PTR DS:[<&user32.TranslateMessage>]

JMP DWORD PTR DS:[<&user32.TranslateMessage>]

JMP DWORD PTR DS:[<&user32.TranslateMessage>]

JMP DWORD PTR DS:[<&user32.ExitProcess>]

JMP DWORD PTR DS:[<&user32.ExitProcess>]

JMP DWORD PTR DS:[<&user32.GetCommandLineA>]

JMP DWORD PTR DS:[<&user32.GetModuleHandleA>]

JMP DWORD PTR DS:[<&user32.ImageList_Add>]

JMP DWORD PTR DS:[<&comct132.ImageList_Create>]

JMP DWORD PTR DS:[<&comct132.ImageList_Destroy>]

JMP DWORD PTR DS:[<&comct132.InitCommonControls>

DB 000
                                                                                                      40204000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              user32.LoadCursorH
user32.LoadIconA
user32.LoadImageA
user32.MessageBoxA
user32.PostQuitMessage
user32.RegisterClassExA
user32.SendDlgItemMessageA
                                                                                                                  204000
                                                                                                    30204000
34204000
                                                                     00401294
                                                                                                     3C204000
78204000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             user32.SendDlgItemMessageA
user32.SetDlgItemTextA
user32.SetFocus
user32.ShowWindow
user32.TranslateMessage
user32.UpdateWindow
kerne132.ExitProcess
kerne132.GetCommandLineA
kerne132.GetModuleHandleA
comot132.ImageList_Add
comot132.ImageList_Destroy
comot132.ImageList_Destroy
004012A6
004012AC
004012B2
                                                                                                      44204000
                                                                                                     48204000
4C204000
004012B8
004012BE
004012C4
004012CA
                                                                                                    54204000
20204000
                                                                                                    20204000
1C204000
24204000
00204000
0C204000
08204000
004012DC
004012EE
004012F4
004012F5
004012F6
004012F7
```

这个有点复杂,下面我举个例子。我会写一个短程序,使用完全随意的信息(只是为了证明我们的观点)来调用一个 Kernel32 DLL 中的函数 ShowMarioBrosPicture。下面是我的程序(没有特指哪种语言):

```
main()
{
    call ShowMarioBrosPicture();
    call ShowDoYouLikeDialog()
    exit();
}
ShowDoYouLikeDialog()
{
    If (user clicks yes)
    {
        call ShowMarioBrosPicture();
        Call ShowMessage("Yes, it's our favorite too!")
    }
    else
    {
        call showMessage("You obviously never played Super Mario Bros.");
}
```

这些代码被编译之后,对函数的调用将会被真实的地址替换,就 像下面这样(再次声明,这里没有特指某种语言):

```
401000
         call 402000
                         // Call ChowMarioBrosPicture
401002
         call 401006
                         // Call showDoYouLikeDialog
         call ExitProcess
401004
401006
         Code for "Do You like It" dialog
        if (user clicks yes)
40109A
       call 402000 // call showMarioBrosPicture
40109C
         call 4010FE // call show message
40109E
       call ExitProcess
4010a1
      if (user clicks no)
4010a3
      call 4010FE // call show message
4010a5
4010a7
       call ExitProcess
4010FE code for show message
40110A retn
```

这些代码的后面就有可能是我们的跳转表(本例中,跳转表中只有 ShowMarioBrosPicture)。

402000 JMP XXXXXXXX

我们的程序(译者注:这里作者应该是将 our program 写成了 out program, 所以我给翻译成我们的, 小伙伴们可以自己查阅)并不知道 ShowMarioBrosPicture 在哪(或者说不知道 Kerner32 DLL 在哪),我们程序的编译器只是用实际的调用地址填充 X (并不是正真的地址,你知道那么意思就行)。

当 Windows 载入器载入我们的程序时,它首先将二进制文件载入内存,完成跳转表的构建,不过跳转表里没有任何真实的地址。然后开始载入 DLL 到我们的内存空间,最后开始找出所有函数驻留的地方。一旦它找到了 showMarioBrosPicture 的地址,它就准备进入跳转表并

用函数的真实地址替换掉 X。假定 showMarioBrosPicture 的地址是77CE550A。我们的跳转表代码就会被替换成如下:

402000 JMP 77CE550A

因为 011y 能够发现该地址指向的是 showMarioBrosPicture, 所以它会帮助性的进入跳转表并将跳转表显示如下:

402000 JMP DWORD PTR DS: [<&kernel32.showMarioBrosPicture>]

现在,让我们回到FirstProgram看看跳转表:

```
DWORD PTR DS:[<&gdi32.DeleteObject>]
DWORD PTR DS:[<&user32.CreateDialogParamA>]
DWORD PTR DS:[<&user32.DefWindowProcA>]
DWORD PTR DS:[<&user32.DefWindowProcA>]
DWORD PTR DS:[<&user32.DestroyWindow>]
DWORD PTR DS:[<&user32.DispatchMessageA>]
DWORD PTR DS:[<&user32.GetDlgItem>]
DWORD PTR DS:[<&user32.GetDlgItem>]
DWORD PTR DS:[<&user32.GetMessageA>]
DWORD PTR DS:[<&user32.GetMessageA>]
DWORD PTR DS:[<&user32.IsDialogMessageA>]
DWORD PTR DS:[<&user32.LoadCursorA>]
DWORD PTR DS:[<&user32.LoadCursorA>]
DWORD PTR DS:[<&user32.LoadGursorA>]
DWORD PTR DS:[<&user32.LoadGursorA>]
DWORD PTR DS:[<&user32.MessageBoxA>]
DWORD PTR DS:[<&user32.MessageBoxA>]
DWORD PTR DS:[<&user32.MessageBoxA>]
DWORD PTR DS:[<&user32.PostQuitMessage>]
DWORD PTR DS:[<&user32.SetDlgItemTextA>]
DWORD PTR DS:[<&user32.SetDlgItemTextA>]
DWORD PTR DS:[<&user32.SetDlgItemTextA>]
DWORD PTR DS:[<&user32.TranslateMessage>]
DWORD PTR DS:[<&user32.TranslateMessage>]
DWORD PTR DS:[<&user32.TranslateMessage>]
DWORD PTR DS:[<&user32.GetCommandLineA>]
DWORD PTR DS:[<&user32.GetCommandLineA>]
DWORD PTR DS:[<&user32.GetCommandLineA>]
DWORD PTR DS:[<&user32.ImageList_Add>]
DWORD PTR DS:[<&user32.ImageList_Create>]
DWORD PTR DS:[<&comct132.ImageList_Destroy>]
0040124C
00401252
00401258
0040125E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gdi32.DeleteObject
user32.CreateDialogParamA
user32.DefWindowProcA
user32.DestroyWindow
user32.DispatchMessageA
                                                                                                                                                     14204000
74204000
70204000
60204000
                                                                                  68204000
  00401264
                                                                                                                                                      68204000
60204000
64204000
5C204000
58204000
40204000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         user32.DispatchMessageH
user32.GetDlgItem
user32.GetDlgItemTextA
user32.GetMessageA
user32.IsDialogMessageA
user32.LoadCursorA
user32.LoadIconA
 0040126A
00401270
  00401276
 0040127C
00401282
 00401288
0040128E
00401294
                                                                                                                                                        20204000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      user32.LoadIconA
user32.LoadImageA
user32.MessageBoxA
user32.PostQuitMessage
user32.RegisterClassExA
user32.SendDlgItemMessageA
user32.SetDlgItemMextA
user32.SetFlocus
user32.ShowWindow
user32.TranslateMessage
user32.UpdateWindow
kernel32.ExitProcess
kernel32.GetCommandLineA
                                                                                                                                                        30204000
34204000
38204000
  0040129A
                                                                                                                                                        3C204000
78204000
44204000
 004012A0
004012A6
  00401200
 004012B2
004012B8
                                                                                                                                                        48204000
4C204000
                                                                                                                                                        50204000
54204000
20204000
  004012BE
 004012C4
004012CA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         kernelsz.Exitrrocess
kernelsz.GetCommandLineA
kernelsz.GetModuleHandleA
comctlsz.ImageList_Add
comctlsz.ImageList_Create
comctlsz.ImageList_Destroy
comctlsz.InitCommonControls
 004012D0
004012D6
004012DC
                                                                                                                                                        1C204000
24204000
00204000
  004012E2
                                                                                                                                                        0C204000
004012E2
004012E8
004012EE
004012F4
004012F5
004012F6
004012F7
                                                                                                                                                      08204000
04204000
```


在首次编写这个程序时,各种 DLL 中的函数被调用,但是编译器不知道我们的程序在运行的时候这些函数是在内存的什么地方,所以它要创建一些像下面这样的东西(不是很准确这里):

```
40124C JMP XXXXX // gdi32. DeleteObject
401252 JMP XXXXX // user32. CreateDialogParamA
401258 JMP XXXXX // user32. DefWindowProcA
40125E JMP XXXXX // user32. DestroyWindow
```


在载入器将我们的程序载入之后,再载入所有的 DLL 并查找所有的 BLD 并查找所有的 BB 的函数的地址。然后它会遍历每一个函数,用这些函数当前驻留的真实地址替换,就行前面图片中的那样。如果仔细想想的话,这确实是

相当巧妙的处理方法。如果不这样做的话,那么载入器就得遍历整个程序,并对每个 DLL 中的每个函数的调用都用真实的地址进行替换。那个工作量就大了。使用这种方法,载入器对于每个函数的调用只需要替换一个地方,就是跳转表那样的。


还是看看我们自己的程序吧。重载应用并按下F7。点击选中401002 那行指令(和前面做的一样),再按下空格(和前面做的一样):




再一次提醒你注意那个地址,4012D6。现在按F7步入那个CALL,注意我们来到了4012D6。如果你向上翻,你会注意到我们来到了跳转表的中间:



现在,再点一下F7,我们就会来到GetModuleHandleA的真正的地址7780B741。有两种方法可以知道我们现在正在模块kernel32中,两者在不同的场合你都可能用到。第一个是Olly的CPU窗口标题:




你能看到它显示的是"module kernel32"。第二种方法是到内存 映射窗口杳看地址:



你会发现我们所在的地址(7780B741)是在 kernel32 的代码段地址空间中。

现在我们回头看看其他的函数调用。重启应用,按F8直到40100C 处。那行代码是对GetCommandLineA的调用。点击选中指令再按下空 格键,你就能够看见它指向的地址,是4012D0:




(不好意思, 鼠标把地址挡住了, 它是 4012D0) 现在我们来试试


手动定位该地址,你会经常用到这种方法的。按 Ctr1+G 或点那个**转到**图标型,输入我们想要转到的地址:



你的"GOTO(转到)"窗口可能不太一样,这个问题待会解决。现在点击 OK,我们就会跳到跳转表中 Get Command Line A 的位置:



按下F7 我们就来到了 kernel32 中的 GetCommandLineA 的开始处。 这个函数从 7C812FBD 开始:



五、跳入及跳出 DLL

当我们围着一个程序转的时候,你不知道什么时候就在 DLL 中结束了。如果你正在尝试攻克一些保护方案时,通常你是不愿意在 DLL 中转的,因为 Windows DLL 中真的没什么东西。关于这方面的一个告诫,如果你正试着逆向的程序本身就带有 DLL 并且你就是想将它们也进行逆向工程(或者是保护机制确实在 DLL 中)。这里有几种从 DLL 回

到我们的程序的方法。一个方法是单步通过所有的 DLL 函数代码直到最后你返回到程序,当然这可能得一会时间(有些情况下像 VB 程序,就是永远)。第二个选择是,点开"Debug"菜单并选择"Execute till user code (执行直到用户代码)"或者按 Alt+F9。意思是执行 DLL 中的代码直到我们返回到我们自己的程序代码。要注意的是,有时候这不一定好使,因为如果 DLL 访问了一个在我们的程序空间中的 buffer或者变量的话,Olly 就会停在那儿,所以你最终可能会按 Alt+F9 好几次才能回来。

我们来试试这个方法。我们当前应该暂停在 7C812FBD, 也就是GetCommandLineA 的开始处。好,按下 Alt+F9。我们会回到程序中对kernel32调用的指令的后面那条指令(往上一行就是那个 CALL)。

现在我们来试试另外一个回到我们的代码的方法。重启程序,单步步过(F8)直到对GetCommandLineA调用的那个CALL(40100C)。单步步入(F7)那个CALL,并且单步步入那个jmp进入跳转表。现在,我们回到了GetCommandLineA的开始处:



现在打开内存映射窗口,滚动到我们的程序的代码段那块(起始地是 400000,写着 PE Header):


Address	Size	Owner	Section	Contains	Type	Acces:
30404000 30410000 30520000 30530000 30830000	00016000 00041000 00041000 00005000 00005000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00103000 00103000 00001000 00001000	FirstPro FirstPro FirstPro	.text .rdata .data .rsrc	PE header SFX,code data,imports resources	Map 00041004 Map 00041002 Map 00041002 Map 00041002 Map 00041020 Map 00041020 Map 00041020 Imag 01001002 Priv 00021004 Map 00041020 Priv 00021004	22222222222222222222222222222222222222
00840000 00850000 00860000 00990000 5D090000 5D091000 5D102000 5D125000	00003000 00001000 00002000 00001000 00071000 00003000 00020000	comct 132 comct 132 comct 132	.text .data .rsrc .reloc	PE header SFX,code,imports,exports resources	Priv 00021004 Map 00041002 Priv 00021040 Map 00041002 Imag 01001002 Imag 01001002 Imag 01001002 Imag 01001002 Imag 01001002 Imag 01001002	RW RWE RRE RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

现在,点击选中 401000 那行,我们的.text 区段在那行。按下 F2 设一个内存访问断点(或右键选择 Breakpoint on access):

M Memo	ory map			le le		
Address	Size	Owner	Section	Contains	Туре	Acces: ^
00240000 00250000 00250000 00280000 00220000 00320000 00350000 00400000 00400000 00400000 00400000 00400000 00400000 00520000	00001000 00001000 00001000	FirstPro FirstPro FirstPro FirstPro FirstPro comct 132 comct 132 comct 132 comct 132 comct 132	.text .rdata .data .rsrc .text .data .rsrc .reloc	PE header SFX,code data,imports resources PE header SFX,code,imports,exports resources	Priv 00021004 Map 00041002 Map 00041002 Map 00041002 Map 00041002 Map 00041002 Map 00041020 Imag 01001002 Priv 00021004 Map 00041002 Priv 00021004 Map 00041002 Imag 01001002)
<						> .:

现在,运行程序。011y 会断在和上面相同的那行,就是 401011 处,也就是我们对 DLL 调用 CALL 之后的那行!!! 好,现在删除内存断 点,否则你会纳闷,为什么每次你运行程序的时候它都会断在下一行 六、再议堆栈 堆栈是逆向工程中的非常重要的一部分,如果对它理解的不够深入的话,你永远也不会成为一个伟大的逆向工程师。下面我们针对它做几个实验:


首先,看看寄存器窗口(在重启应用之后),看那个 ESP 寄存器。 该寄存器中的地址指向栈顶。本例中, ESP 的值是 12FFC4。现在看看 下面的堆栈窗口,列表中的顶部地址和 ESP 中的地址是一样的。



现在按F8(或者F7)一次,将0压入堆栈,再看看堆栈窗口:



就像我们上次课提到的那样,该操作将 0 (null) 压入堆栈。现在看看 ESP 寄存器:



已经变成了 12FFCO。因为,在向堆栈中压入一个字节后,该字节就变成了新的栈顶。按 F8 一次,单步步过对 GetModuleHandleA 的调

用,再看看堆栈窗口:



注意我们的堆栈已经向下回退了一位(ESP 寄存器也回到了原来的值)。这是因为 GetModuleHandleA 函数使用了这个被压入堆栈的 0,并把它作为参数。然后把它"POP(弹)"出了堆栈,因为这个 0 已经没用了。就行上一课提到的,这是向函数传递参数的一种方法:将参数压栈,被调用的函数将它们弹出栈,使用它们,然后返回,通常我们需要的信息都在寄存器里(后面会看到)。


接着继续...。如果你按 F8 两次单步步过对 GetCommandLineA 的调用,会发现堆栈并没有改变。因为,我们没有向堆栈中压入任何信息以供函数使用。接下来,是一个 PUSH OA 的指令。这是准备传递给下一个被调用函数的第一个参数。单步步过,然后你会发现 OA 出现在了栈顶, ESP 寄存器下移了 4(当你向堆栈压入一个值时, ESP 寄存器会向下移,因为堆栈在内存中是向下"增长"的。译者注:堆栈是从高址向低址增长。)现在再按一次 F8, ESP 寄存器会再次下移 4。因为我们向堆栈中压入了 00000000。为什么呢?

我们看看做这个压入操作的那行代码, 在401013 处:

PUSH DWORD PTR DS:[40302c]

这行代码的意思(我保证你知道什么意思,因为你已经学了汇编

语言:p) 是取地址 40302C 开始的 4 字节内容,然后将它们压入堆栈。那么在 40302C 的是什么呢?好吧,当然是 00000000!(开个玩笑)我们来自己看看。右键 401013 处的指令,选择"Follow in Dump(数据窗口跟随)"->"Memory Address(内存地址)"。然后会在内存数据窗口中显示以 40302C 开始的内存中的内容:



显然,哪里可没有那么多内容!不过你至少知道 0 是从哪儿来的。如果你想知道更多的细节比如这块内存是干什么的,这块内存空间被用来存储变量,并且最终会被这些变量填充。不过对于目前来说,所有的变量都被初始化为 0。

现在按一下 F8, 我们遇到了另一个 PUSH 指令, 不过这次是从 403028 开始。如果你在数据窗口中向上翻, 会看到该地址处也是 0 (在 我们上一次课修改的字符串的后面)。这一块正在做的是将内存指针压 栈, 当前被设置为 0, 我们的代码将会以变量的形式使用。单步步过上一个 PUSH 然后单步步入对地址 40101C 的调用。你应该注意的第一件 事是有什么东西被压入堆栈里了: 我们的 CALL 的返回地址, 401026。

任何代码在使用 CALL 指令时,在我们还没有执行这个调用前,下一条将要被执行的指令(译者注:非 CALL 内部的指令)的地址会被自动的压入堆栈。原因是,我们调用的函数执行完后,它需要知道返回

到什么地方。被自动压入堆栈的地址就是返回地址。看那个堆栈窗口的顶部:



可以看到 011y 已经指出了它是一个返回地址,并且它指回到我们的程序 (FirstPro),需要被返回的地址是 40102C (CALL 的下一条指令)。

现在,在函数的结尾,一个 RETN 指令将会被执行(你肯定知道它是"return"的意思,因为它出现在你的汇编语言书的开头处)。这个返回指令真正的意思是"弹出栈顶的地址,将正在运行的代码指向这个地址"(它主要是用弹出的值替换 EIP 寄存器——存储当前正在运行的行的地址)。那么现在,被调用的函数在执行完后准确的知道了要返回到哪!事实上,如果你向下滚动一点,就会发现 4011A3 处的 RETN 语句会从堆栈中弹出这个地址,然后从该地址开始运行:



(RETN 语句后面的那个 10, 意思是给我返回地址, 然后再从堆栈中删除 10h 字节的空间, 因为我再也不需要它们了。看看你汇编语言书籍的下一页吧)

这里我们花点时间来启动一句,我保证在逆向工程社区会火的口头禅。我喜欢叫它"Random's Essential Truths About Reversing Data (Random 关于逆

向数据的必备真言——译者注:大体这个意思吧,就这么翻吧,反正咱们也不会喊)",或者 R. E. T. A. R. D(首字母缩写的听起来还不错)。我正式开启下面这个即将成为传奇的戒律:

#1. You MUST learn assembly language (#1、你必须学习汇编语言).

如果你还没有的话,在逆向工程领域你不会取得成功。就是那么简单。

本次教程我准备最后谈论的是, 011y 怎么处理参数和本地变量的显示。如果你双击 EIP 寄存器, 我们就能跳回到代码的当前行(在40101C处), 往下可以看到好几行蓝色标记的行, 显示的有 LOCAL 字样(其中一个显示 ARG):

如果你没有任何编程经验,你可能不太知道本地变量和参数之间有什么不同。对于参数,就像我们早些时候讨论的,是传递给函数的变量,通常通过堆栈传递。本地变量是被调用函数"创建"的用来临时性存储数据的一种变量。下面是一个例子程序,其中有两个不同的概念:

```
main()
{
    sayHello("R4ndom");
}
sayHello(String name)
{
```

```
int numTimes = 3;
String hello = "Hello, ";

for( int x = 0; x < numTimes; x++)
    print( hello + name );
}</pre>
```

程序中,字符串"R4ndom"是传递给 sayHello 函数的参数。在汇编语言中,这个字符串(至少是这个字符串的地址)会被压入堆栈,以便于 sayHello 函数引用。一旦控制权转给了 sayHello 函数,sayHello 需要设置一对本地变量(LOCAL VARIABLES),这对变量函数会使用,不过一旦函数执行完毕就不再需要它们了。例子中的本地变量是整形数据 numTimes、字符串 hello、整形 x。不幸的是,为了防止堆栈不够负责,参数和本地变量都存储在堆栈中。堆栈通过 ESP 寄存器来实现这个,不过寄存器可没有超能力。它通常指向栈顶,不过它是可以被修改的。所以,可以说我们进入了 sayHello 函数,并且堆栈中有下面的数据:

- 1、字符串"R4ndom"的地址
- 2、让我们进入函数的那个 CALL 的返回地址。

如果我们想要创建一个本地变量,我所需要做的的是从 ESP 寄存器中减去一定的值,这样就会在堆栈中创建一定的空间! 假如我们将 ESP 减去 4 (会有 4 个字节大小,或者一个 32 位的数)。堆栈会像下面这样:

- 1、空的32位数
- 2、字符串"R4ndom"的地址
- 3、让我们进入函数的那个 CALL 的返回地址。

现在, 我们可以在这个地址里放任何数据, 比如, 我们可以让它

存储 sayHello 函数中的变量 numTimes。因为我们的函数使用了三个变量(所有的都是 32 位长),需要从 ESP 减去 12 字节(或十六进制的 0xC),然后我们就有了三个可以使用的变量。堆栈就会像下面这样:

- 1、指向字符串"hello"的空的32位地址。
- 2、变量"x"的空的32位数
- 3、变量 "numTimes" 的空的 32 位数
- 4、字符串"R4ndom"的地址
- 5、让我们进入函数的那个 CALL 的返回地址。

现在,sayHello 可以填充、修改以及重用这些地址以用于我们的变量,在第一个位置处有传递给函数的参数(就是字符串"R4ndom")。当 sayHello 执行完毕后,它有两种方法来删除这些变量和参数(因为函数执行完毕后不在需要它们),然后将堆栈还原: 1)它可以将 ESP寄存器修改回它被修改之前; 2)使用后面带数字的 RETN 指令。第一种方法,为了让程序能够记住 ESP 的原始数据,它使用了另一个寄存器——EBP,目的是当我们第一次进入 sayHello 函数时能够追踪到堆栈指向的原始位置。当函数准备返回时,它从 EBP 中拷贝 ESP 的原始值(开始的时候存储在 EBP 中)到 ESP 和 BAM 中。返回地址现在在堆栈的顶部,当 RETN 指令运行时,它用通过这个返回到我们的主程序中。

第二种方法,你可以告诉 CPU 堆栈中有多少字节你不再需要了,然后它就会从栈顶删除这些字节。在我们的例子里,我们用 RETN 16 (十六进制就是 0xF),这样就会从栈顶除去 16 字节(或 4 个 32 位数),将返回我主程序的地址留在新的栈顶。具体的返回机制依赖于编译器,不过你两个都会看到。

现在, 我们回到我们的 FirstProgram. exe:



可以看到 011y 已经注释出了一个参数和 12 个本地变量。在我们的程序中这些本地变量是用来追踪类似于图标、我们输入的文本的缓存地址、输入的文本长度等。完成后,就会弹出这些值、将 ESP 寄存器值改回 EBP 或 RETN 一个数字(本例中,三个都有!!!)

我知道堆栈是非常复杂的设计,但是我保证在混乱一段时间以后你会掌握它的窍门。汇编语言的书也会帮很大忙的。

(最近忙着装修进度较慢,而且第三章和第四章真的好长,这一章近万字,翻译不易呀)