### 单维路由


单维路由根据单个路由字段值判断SQL应当分发到哪个分库执行

- 将[0-1023]分为不同的区段,每个区段代表一个分库,其中区段的个数以及每个区段的长度由用户自定义;
- 用SQL中的拆分字段值对1024取模,结果落入哪个区段,SQL便被路由到那个分库执行(如果拆分字段不是数值类型,则首先做一次hash)

#### 基本示例

假设现在需要将一张表平均拆分到4个分库,路由字段为字符串类型。

- 首先将[0-1023]平均分为4个区段, [0-255], [256-511], [512-767], [768-1023],
- 然后对字符串(或子串,由用户自定义)做hash, hash结果对1024取模
- 最终得出的结果落入那个区段, 便路由到哪个分库。




在Cobar配置中,我们把区段的个数成为partitionCount, 每个区段的长度为partitionLength,满足∑(partitionCount \* partitionLength) = 1024。

function定义如下:

假如路由字段是数值类型, 按照如下配置


### 扩容

这种路由方法可以很容易实现扩容,假设现在需要将4个分库扩容为8个分库,只需要将[0-1023]平分为8个区段即可,如下:



### 不均匀分布

如果需要不均匀分库,则将[0-1023]分成不均匀的区段即可



# 多维路由

# 自定义路由算法

用户可以自定义路由算法,具体可以参照com.alibaba.cobar.route.function.PartitionByLong或者com.alibaba.cobar.route.function.PartitionByString编写代码