
docker 基础 (1)



【操作步骤】

1. 安装 docker 环境

下载安装脚本: curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh 执行安装脚本: sudo sh get-docker.sh 将操作用户添加入 docker 组: sudo usermod -aG docker ubuntu 查看 docker 环境信息: docker version; docker info

2. docker 镜像

https://hub.docker.com/

下载 debian image 最新版: docker pull debian 下载 python: 3.5的 image: docker pull python: 3.5 下载 python image 的最新版: docker pull python

列出本地的 image: docker image 1s

3. docker 容器

生成容器并运行: docker run hello-world 生成容器并运行时,指定容器的名字: docker - name myapp hello-world 启动容器 (不生成): docker start xxxxx 列出系统中的容器(1): docker container ls -a 列出系统中的容器(2): docker ps -a

4. 删除容器与镜像

删除容器: docker rm xxxxx 删除镜像: docker rmi hello-world

【参考】

● docker 命令参考

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/cli/

docker 基础 (2)

【操作步骤】

1. docker 容器主程序

生成新的容器,更改其主程序: docker run --name p1 python echo abcd 生成新的容器,增加容器的标准输入: docker run --name p2 -it python

2. attach 与 detach

启动已有容器 pl: docker start pl

启动已有容器 pl, 进入 attach 状态: docker start -a pl

启动已有容器 p2: docker start p2

容器 p2 进入 attach 状态: docker attach p2

停止容器 p2: docker stop p2

启动容器 p2, 进入 attach 状态: docker start -ai p2

以 detach 方式生成并启动容器 p3: docker run --name p3 -itd python

3. 在容器中执行命令

执行非交互式的命令: docker exec p3 uname 执行交互式的命令: docker exec -it p3 bash

【参考】

● docker 命令参考

 $\underline{\texttt{https://docs.\,docker.\,com/engine/reference/commandline/cli/}}$

HomeAssistant 的 docker 安装



【操作步骤】

- 1. 找到合适的 HomeAssistant docker 镜像
- 2. 下载 HomeAssistant 镜像(可省略)
- 3. 启动 HomeAssistant 容器

```
docker run --name="home-assistant" -d --init --restart always \
  -v /etc/ha_config:/config -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
  --net=host homeassistant/home-assistant:latest
```

- 4. 访问
- 5. 在容器中访问主机硬件 在 docker run 命令中,增加参数 --device /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0

【参考】

- hub.docker 中的 HomeAssistant 镜像 https://hub.docker.com/search?q=homeassistant&type=image
- 在 docker 中安装 HomeAssistant
 https://www.home-assistant.io/docs/installation/docker/

HomeAssistant docker 容器的典型使用

docker容器 HomeAssistant

主程序:

python -m homeassistant --config /config HA配置目录:

容器中的/config 也就是主机上的/etc/ha config

【操作步骤】

1. 配置

编辑配置目录下的 configuration.yaml 文件

sensor

- platform: bitcoin
 display_options:
 exchangerate
 trade volume btc
- 2. 重启

docker restart home-assistant

3. 查错

前端菜单: 开发者工具-info

日志文件: 配置目录下的 home-asssitant.log

attach 后看标准输出: docker attach home-assistant (需要 kill -9 进程号退出)

4. 升级

```
docker stop home-assistant
docker rm home-assistant
docker pull homeassistant/home-assistant:latest
docker run --name="home-assistant" -d --init --restart always \
    -v /etc/ha_config:/config -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
    --net=host homeassistant/home-assistant:latest
```

5. 容器的典型使用方式与备份

备份配置目录: sudo tar -czvf ha_config.tar.gz /etc/ha_config

恢复配置目录: sudo tar -xzvf ha_config.tar.gz -C /

HomeAssistant docker 容器的非典型使用

【操作步骤】

1. 运行容器中的命令

```
查看容器内进程: docker exec home-assistant ps -ef
生成 abc. txt 文件: docker exec home-assistant touch abc. txt
```

2. 进入容器的 bash

docker exec -it home-assistant bash

3. apt 安装

```
apt-get update
apt-get install vim
```

4. pip 安装

配置国内镜像

vi /etc/pip.conf

内容:


[global]

index-url=https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/

安装 python 包

pip install esptool

5. 容器的备份与恢复



```
从容器生成镜像: docker commit home-assistant backup ha:20190726
```

从镜像生成文件: docker save -o backup_ha_20190726.tar backup_ha:20190726

从文件导入镜像: docker load --input backup ha 20190726.tar

从镜像生成容器:

```
docker run --name="recovery-ha" -d --init --restart always \
  -v /etc/ha_config:/config -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
  --net=host backup ha:20190726
```

6. 使用 Dockerfile 生成新的镜像

Dockerfile 文件

```
FROM homeassistant/home-assistant:latest
```

```
COPY pip.conf /etc/pip.conf
RUN apt-get update -y
RUN apt-get install vim nano -y
RUN pip install --no-cache-dir esptool
```

生成镜像命令

```
docker build --tag=my_customize_ha:20190726 .
```

【参考】

● docker 官网 https://www.docker.com/

Dockerfile 参考
 https://docs.docker.com/engine/reference/builder/