实验 3: RV64 虚拟内存管理

1. 实验目的

- 学习虚拟内存的相关知识,实现物理地址到虚拟地址的切换。
- 了解 RISC-V 架构中 SV39 分页模式,实现虚拟地址到物理地址的映射,并对不同的段进行相应的权限设置。

2. 实验环境

• Docker in Computer System Ⅱ Lab3

3. 实验步骤

3.2.1 setup_vm 的实现

● 将 0x80000000 开始的 1GB 区域进行两次映射,其中一次是等值映射(PA == VA),另一次是将其映射至高地址(PA + PV2VA_OFFSET == VA)。如下图所示

- 映射到高地址是为了转化到虚拟地址,而等值映射则是为了保证在转化到虚拟地址前pc运行不会出错。
- 因为现在只是最初的映射,我们采用1GB的superpage的映射,将权限全部赋值为1,为之后严谨的映射做准备。
 - 1. 由于是进行 1GB 的映射 这里不需要使用多级页表。
 - 2. 将 va 的 64bit 作为如下划分: | high bit | 9 bit | 30 bit | high bit 可以忽略

中间9 bit 作为 early_pgtbl 的 index

低 30 bit 作为 页内偏移 这里注意到 30 = 9 + 9 + 12, 即我们只使用根页表, 根页表的每个 entry 都对应 1GB 的区域。所以最开始的映射是1G.

3. Page Table Entry 的权限 V \mid R \mid W \mid X 位设置为 1,这里权限设置非常宽松,之后还会细粒度的设置每一个模块的不同权限。

```
void setup_vm(void) {
    //PHY_START[39:31]=000000010=2
    early_pgtbl[2]=(unsigned long)(0X2<<28) | 0xf;//XWRV=1111
    //VM_START[39:31]=110000000=384
    early_pgtbl[384]=(unsigned long)(0x2<<28) | 0xf;//<<28 -> VPN[2] superpage
}
```

同样的,我们需要在head.s中改写kernel在初始化时做的步骤。

```
1 _start:
2    la sp,boot_stack_top
3    call setup_vm
4    call relocate
5    call mm_init
```

```
call setup vm final
9 relocate:
     # set ra = ra + PA2VA_OFFSET
     # set sp = sp + PA2VA OFFSET
     li t1, 0xFFFFFFDF8000000
12
13
     add ra, ra, t1
14
     add sp, sp, t1
16
      # set satp with early pgtbl
17
     la t3, early pgtbl;
18
      srli t3, t3, 12; # PPN = PA >> 12
19
      li t1, 0x8000000000000000
      or t3, t1, t3
       csrw satp, t3
       # flush tlb
       sfence.vma zero, zero
       ret
```

4.2.2 setup_vm_final 的实现

- 由于 setup_vm_final 中需要申请页面的接口,应该在其之前完成内存管理初始化,可能需要修改 mm.c 中的代码,mm.c 中初始化的函数接收的起始结束地址需要调整为虚拟地址。
- 以下函数分模块对所有物理内存 (128M) 进行映射,并设置正确的权限,通过 create_mapping 函数来构建映射。

```
void setup_vm_final(void) {
       memset(swapper_pg_dir, 0x0, PGSIZE);
       // No OpenSBI mapping required
       // mapping kernel text X|-|R|V
 5
       unsigned long va = VM_START + OPENSBI_SIZE;
       unsigned long pa = PHY_START + OPENSBI_SIZE;
 6
       unsigned long text_length = (unsigned long)_srodata - (unsigned long)_stext;
       create_mapping(swapper_pg_dir, va, pa, text_length, 11); //X|-|R|V = 1011
 8
9
       // mapping kernel rodata -|-|R|V
11
       va += text_length;
       pa += text_length;
13
       unsigned long rodata length = (unsigned long) sdata - (unsigned long) srodata;
14
       create mapping (swapper pg dir, va, pa, rodata length, 3); //-|-|R|V = 0011
15
       // mapping other memory -|W|R|V
16
17
       va += rodata_length;
       pa += rodata length;
19
       unsigned long other length = PHY SIZE - rodata length - text length - OPENSBI SIZE;
       create mapping (swapper pg dir, va, pa, other length, 7); //-|W|R|V = 0111
       // set satp with swapper pg dir
       unsigned long temp = (unsigned long) swapper pg dir - PA2VA OFFSET;
       temp = (unsigned long) temp >> 12;
24
       csr write(satp, temp);
27
      // flush TLB
       asm volatile("sfence.vma zero, zero");
       return;
30 }
```

• 在这里我采用了输出调试的问题,发现之前经常出现的问题是因为 text_length rodata_length 长度设置的问题,导致在 create_mapping函数里地址访问错误,会自动跳到程序开始,体现为一直输出mm_init。

这里我们建立了39位的页表。

• Sv39 模式定义物理地址有 56 位,虚拟地址有 64 位。但是,虚拟地址的 64 位只有低 39 位有效(由模式决定),通过 虚拟内存布局图我们可以发现 其 63-39 位 为 0 时代表 user space address,为 1 时 代表 kernel space address。Sv39 支持三级页表结构,VPN2-0分别代表每级页表的 虚拟页号 ,PPN2-0分别代表每级页表的 物理页号 。物理地址和虚拟地址的低12位表示页内偏移(page offset)。

在Sv39模式中建立页表的步骤有以下几步:

- 1. 一共有3级页表,优先级顺序为vpn[2], vpn[1], vpn[0].
- 2. 查看本级页表va对应的地址index位是否有效,若有效则证明在此虚拟地址空间已有分配过内存,可以直接访问。若没有则需要新申请一段内存,并将页表项改写为有效。
- 3. 读出在vpn作为index时本级页表的ppn以及权限flag,若为vpn[0]则可以直接将ppn[0]+offset拼接访问到物理地址,若不为 vpn[0]或权限位flag都为0则继续访问下一层页表目录。最终将物理地址分配好后写入地址和权限位。

```
create mapping(uint64 *pgtbl, uint64 va, uint64 pa, uint64 sz, int perm) {
       unsigned long va_temp, pa_temp;
       for(va_temp=va,pa_temp=pa; va_temp < va+sz; va_temp += PGSIZE, pa_temp += PGSIZE) {</pre>
           unsigned long *cur_page_addr, *cur_pte_addr, cur_pte_data;
           cur page addr=pgtbl;
           for(int level = 2; level > 0; level--){
               if(level==2){
               //VPN[2]->PPN[1]
9
               cur_pte_data = cur_page_addr[(va_temp>>30) & (PGNUM-1)];//va[39:31]=VPN[2]
               cur pte addr = &cur page addr[(va temp>>30) & (PGNUM-1)];
10
11
               }
               else if(level==1){
               //VPN[1]->PPN[0]
               cur pte data = cur page addr[(va temp>>21) & (PGNUM-1)];//va[30:22]=VPN[1]
               cur pte addr = &cur page addr[(va temp>>21) & (PGNUM-1)];
15
16
               if((cur pte data&1)){//valid, then find next page table entry
17
                  cur page addr = (unsigned long *)(((cur pte data>>10)<<12) +</pre>
   PA2VA_OFFSET);//cur_page_data[54:11]=PPN2
               else {//not valid
21
                    cur page addr = (uint64 *)kalloc();
                   memset(cur page addr, 0, PGSIZE);
                   WritePTE(cur pte addr, ((unsigned long)cur page addr - PA2VA OFFSET)>>12, 0, 1);
                   //malloc new page and set entry
               }
           //write VPN[0]
27
           WritePTE(&cur page addr[(va temp>>12) & (PGNUM-1)], (pa temp)>>12, perm, 1);
30 }
```

4.3 编译及测试

```
1 docker start oslab1
2 docker exec -it oslab1 bash
3 cd hav/sys3/lab3
4 make debug

1 docker exec -it oslab1 bash
2 riscv64-unknown-linux-gnu-gdb vmlinux
3
4 target remote:1234
5 退出 OEMU 的方法为: 使用 Ctrl+A, 松开后再按下 x 键即可退出 OEMU
```

遇到问题

开始设置有问题,一直在输出mm_init,采取输出调试,发现是在create_mapping时第二次页表分配赋值时出错,怀疑是地址设置错误。



于是输出 text , rodata 地址,发现地址并不对齐,也不是预期的设置0x1000的空间。在更改了段地址设置后程序运行成功。

实验结果

```
SET [PID = 28 COUNTER = 1 PRIORITY = 3]
SET [PID = 29 COUNTER = 3 PRIORITY = 8]
SET [PID = 30 COUNTER = 8 PRIORITY = 9]
SET [PID = 31 COUNTER = 8 PRIORITY = 4]
switch to [PID = 3 COUNTER = 7 PRIORITY = 10]
[PID = 3] is running. auto_inc_local_var = 1. thread space begin at 0xffffffe007fbc000
[PID = 3] is running. auto_inc_local_var = 2. thread space begin at 0xffffffe007fbc000
[PID = 3] is running. auto_inc_local_var = 3. thread space begin at 0xffffffe007fbc000
[PID = 3] is running. auto_inc_local_var = 4. thread space begin at 0xffffffe007fbc000
[PID = 3] is running. auto_inc_local_var = 5. thread space begin at 0xffffffe007fbc000
[PID = 3] is running. auto_inc_local_var = 6. thread space begin at 0xffffffe007fbc000
[PID = 3] is running. auto_inc_local_var = 7. thread space begin at 0xffffffe007fbc000
switch to [PID = 5 COUNTER = 5 PRIORITY = 10]
[PID = 5] is running. auto_inc_local_var = 1. thread space begin at 0xffffffe007fba000
[PID = 5] is running. auto_inc_local_var = 2. thread space begin at 0xffffffe007fba000
[PID = 5] is running. auto_inc_local_var = 3. thread space begin at 0xffffffe007fba000
[PID = 5] is running. auto_inc_local_var = 4. thread space begin at 0xffffffe007fba000
[PID = 5] is running. auto_inc_local_var = 5. thread space begin at 0xffffffe007fba000
switch to [PID = 6 COUNTER = 10 PRIORITY = 10]
[PID = 6] is running. auto_inc_local_var = 1. thread space begin at 0xffffffe007fb9000
                      auto inc local var
                                              thread
                                                     space begin
```

4. 思考题

1. 验证 .text , .rodata 段的属性是否成功设置,给出截图。

在输入分配之后,我们将分配地址及分配地址上的数据输出,可以发现,其末尾位被置为了。

```
text memory: ffffffe000200000 ~ ffffffe000202000
enter create mapping
'&ffffffe007ffe010 = 0000000020080803
rodata memory: ffffffe0002020000 ~ ffffffe000203000
enter create mapping
&ffffffe007ffe018 = 0000000020080c07
&ffffffe007ffe020 = 0000000020081007
&ffffffe007ffe028 = 0000000020081407
```

2. 为什么我们在 setup vm 中需要做等值映射?

因为在刚切换到虚拟内存的时候,pc还没有切换到虚拟地址上,pc会在物理地址上继续读取指令,因此如果我们不进行等值映射,pc在读取指令的时候会发生错误。

我们所做的等值映射是为了在pc切换到虚拟地址之前保证程序不发生错误,而实际上只会部分等值映射的内存被使用,大部分是无效的,为提升效率我们直接映射1GB。

3. 在 Linux 中,是不需要做等值映射的。请探索一下不在 setup_vm 中做等值映射的方法。

可以在遇到硬件报错page fault的时候,在中断处理程序中将pc加上PA2VA_OFFSET将pc指向虚拟地址页继续运行。