十、PE文件





- ❖可执行文件的格式是操作系统本身执行机制的反映
- ❖ 掌握可执行文件的数据结构及其运行原理,是研究 软件安全的必修课
- ❖ Win16平台上,可执行文件格式是NE
- ❖Win32平台上,可执行文件格式是PE,Win32可执行文件,如*.EXE、*.DLL、*.OCX等
- ❖ PE的意思就是Portable Executable(可移植、可执行),是Win32可执行文件的标准格式






❖描述PE文件格式的地方主要是winnt.h,有你想知道的everything

```
// 4 byte packing is the default
#define IMAGE DOS SIGNATURE
                                      0x5A4D
#define IMAGE OS2 SIGNATURE
                                      0x454E
                                                // NE
#define IMAGE OS2 SIGNATURE LE
                                     0x454C
#define IMAGE VXD SIGNATURE
                                      0x454C
#define IMAGE NT SIGNATURE
                                      0x00004550 // PE00
                                  // 16 bit headers are 2 byte packed
#include "pshpack1.h"
#define IMAGE_DOS_SIGNATURE
                                      0x4D5A
#define IMAGE_OS2_SIGNATURE
                                      0x4E45
                                                // NE
#define IMAGE OS2 SIGNATURE LE
#define IMAGE NT SIGNATURE
WORD e_magic;
   WORD e cblp;
   WORD e_crlc;
   WORD e cparhdr;
         e minalloc;
         e_maxalloc;
   WORD e ss;
```










- ❖ PE文件使用一个平面地址空间,所有代码和数据合并在一起
- ❖文件的内容分割为不同的区块 (Section)
- ❖区块中包含代码或数据,各个区块按页边界对齐
- ❖区块没有大小限制,是一个连续结构
- ❖每个区块有自己的属性,例如是否包含代码,是否只读或可读/写等



PE的基本概念 – 地址







PE的基本概念 – 基地址



- ❖当PE文件通过Windows加载器载入内存后,内存中的版本称为模块(Module)
- ❖映射文件的起始地址称为模块句柄(hModule), 可以通过模块句柄访问内存中的其他数据结构
- ❖ PE文件加载到内存后,初始内存地址即为基地址



PE的基本概念 – 相对虚拟地址



- 经商演之業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
- ❖在Windows系统中,PE文件被系统加载器映射到内存中。每个程序都有自己的虚拟空间,这个虚拟空间的内存地址称为虚拟地址
- ❖相对虚拟地址是内存中的一个简单的、相对于PE文件载入地址的偏移位置,是一个相对地址(或称偏移量)
- ❖例如,假设一个EXE文件从400000h处载入,而且它的代码区块开始于401000h处,代码区块的RVA计算方法如下:

目标地址401000h - 载入地址400000h = RVA1000h

虚拟地址(VA) = 基地址(ImageBase) + 相对虚拟地址(RVA)



PE的基本概念 - 文件偏移地址






- ❖当PE文件储存在磁盘中时,某个数据的位置相对于 文件头的偏移量称为文件偏移地址 (File Offset) 或物理地址 (RAW Offset)
- ❖文件偏移地址从PE文件的第1个字节开始计数,起始值为0
- ❖用十六进制工具(例如Hex Workshop、WinHex等)打开文件时所显示的地址就是文件偏移地址



PE的基本概念 – 地址









- ❖每个PE文件都是以一个DOS程序开始的,有了它,一旦程序在DOS下执行,DOS就能识别出这是一个有效的执行体,然后运行紧随MZ header的DOS stub (DOS块)
- ❖ DOS stub实际上是一个有效的EXE,在不支持PE文件格式的操作系统中它将简单地显示一个错误提示,类似于字符串This program cannot be run in MS-DOS mode
- ❖程序员也可以根据自己的意图实现完整的DOS代码。 用户通常对DOS stub不太感兴趣,因为在大多数情况 下它是由汇编器/编译器自动生成的
- ❖ 通常把DOS MZ头与DOS stub合称为DOS文件头



MS-DOS头部



```
typedef struct _IMAE_DOS_HEADER
    //DOS .EXE header
                                                位置
  WORD e magic; //Magic number;
                                                     0x00
  WORD e cblp; //Bytes on last page of file
                                                     0x02
  WORD e cp; //Pages in file
                                                     0x04
  WORD e crlc; //Relocations
                                                     0x06
  WORD e cparhdr; //Size of header in paragraphs
                                                           0x08
  WORD e minalloc; //Minimum extra paragraphs needed
                                                               OxOA
  WORD e maxalloc; //Maximum extra paragraphs needed
                                                                0x0C
  WORD e ss; //Initial (relative) SS value
                                                    OxOE
  WORD e sp; //Initial SP value
                                                   0x10
  WORD e csum; //Checksum
                                                     0x12
  WORD e ip; //Initial IP value
                                                  0x14
  WORD e cs; //Initial (relative) CS value
                                                     0x16
  WORD e Ifarlc; //File address of relocation table
                                                        0x18
  WORD e ovno; //Overlay number
                                                      0x1A
  WORD e res[4]; //Reserved words
                                                      0x1C
  WORD e oemid; //OEM identifier (for e oeminfo)
                                                           0x24
  WORD e oeminfo; //OEM information; e oemid specific
                                                              0x26
  WORD e res2[10]; //Reserved words
                                                       0x28
  LONG e Ifanew; //File address of new exe header
                                                          0x3C
} IMAGE DOS - HEADER, *PIMAGE DOS HEADER;
```





- ❖e_magic: 需要被设置为5A4Dh,名为 IMAGE_DOS_SIGNATURE,在ASCII表示法里它 的ASCII值为"MZ",是MS-DOS的创建者之一 Mark Zbikowski名字的缩写
- ❖e_lfanew: 真正的PE文件头的相对偏移(RVA), 指出真正的PE头的文件偏移位置,占用4字节,位 于从文件开始偏移3Ch字节处





- ❖ PE结构中紧随MZ文件头之后的DOS插桩程序(DOS Stub)
- ❖可以通过IMAGE_DOS_HEADER结构来识别一个合法的DOS头
- ❖可以通过该结构的e_lfanew(偏移60, 32bits)成员来找到PE开始的标志0x00004550("PE\0\0")
- ❖ 病毒通过MZ、PE这两个标志,初步判断当前程序是否是目标文件——PE文件。如果要精确校验指定文件是否为一有效PE文件,则可以检验PE文件格式里的各个数据结构,或者仅校验一些关键数据结构
- ❖ 大多数情况下,没有必要校验文件里的每一个数据结构,只要一些关键数据结构有效,就可以认为是有效的PE 文件





Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F	
00000000	4D	5A	90	00	03	00	00	00	04	00	00	00	FF	FF	00	00	MZ1ÿÿ
00000010	B8	00	00	00	00	00	00	00	40	00	00	00	00	00	00	00	7@
00000020	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000030	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	صو	BO	00	00	00	
00000040	0E	1F	BA	0E	00	B4	09	CD	21	B8.	BI	4C	CD	21	54	68	?.???L?Th
00000050	69	73	20	70	72	6F	67	72	مينظر	6D	20	63	61	6E	6E	6F	is program canno
00000060	74	20	62	65	20	72	75	JOE.	20	69	6E	20	44	4F	53	20	t be run in DOS
00000070	6D	6F	64	65	2E	سطلا	OD	0A	24	00	00	00	00	00	00	00	mode\$
00000080	5D	17	1D	DB	19	76	73	88	19	76	73	88	19	76	73	88]?vs?vs?vs@
00000090	19	76	25	88	0A	76	73	88	E5	56	61	88	18	76	73	88	.vs?vs堝Va?vs⊄
OA000000	52	69	63	68	19	76	73	88	00	00	00	00	00	00	00	00	Rich.vs?
00000080	50	45	00	00	4C	01	03	00	2C	97	B8	3D	DO	00	00	00	PEL 楼=





- ❖ 紧接着DOS Stub的是PE header
- ❖ PE header是IMAGE NT HEADERS的简称,即NT 映像头(PE文件头),存放PE整个文件信息分布的重要字段,包含了许多PE装载器用到的重要域
- ❖执行体在支持PE文件结构的操作系统中执行时, PE装载器将从DOS MZ header中找到PE header 的起始偏移量,从而跳过DOS Stub直接定位到真 正的文件头PE header

PNTHeader = ImageBase + dosHeader→e_Ifanew





❖ PE文件头的结构

■ 字符串 "PE\0\0" (Signature)(4H字节)

■ 映像文件头:关于PE文件物理分布的基本信息

■ 可选映像头: PE文件逻辑分布的信息

检验PE文件 的有效性?





- ❖NT映像头的主要部分,包含有PE文件的基本信息
- ❖一个域指出了IMAGE_OPTIONAL_HEADER的大小





❖ Machine:可执行文件的目标CPU类型。PE文件可以在多种机器上使用,不同平台上指令的机器码不同

机器	标志
Intel i386	14Ch
MIPS R3000	162h
MIPS R4000	166h
Alpha AXP	184h
Power PC	1F0h

❖ NumberOfSections: 区块 (Section) 的数目, 块表紧跟在IMAGE NT HEADERS后面





- ❖ TimeDateStamp:表示文件的创建时间。这个值是自1970年1月1日以来用格林威治时间(GMT)计算的秒数,是一个比文件系统的日期/时间更精确的文件创建时间指示器
- ❖ SizeOfOptionalHeader: 紧跟
 IMAGE_FILE_HEADER, 表示数据的大小
- ❖ Characteristics: 文件属性,有选择地通过几个值的运算得到。普通EXE文件的这个字段的值一般是010h,DLL文件的这个字段的值一般是2102h





特征值	含义							
0001h	文件中不存在重定位信息							
0002h	文件可执行。如果为 0, 一般是链接时出问题了							
0004h	行号信息被移去							
0008h	符号信息被移去							
0020h	应用程序可以处理超过 2GB 的地址。该功能是从 NT SP3 开始被支持的。因为大部分数据库服务器需要很大的内存,而 NT 仅提供 2GB 给应用程序,所以从 NT SP3 开始,通过加载 /3GB 参数,可以使应用程序被分配 2~3GB 区域的地址,而该处原来属于系统内存区							
0080h	处理机的低位字节是相反的							
0100h	目标平台为 32 位机器							
0200h	.DBG 文件的调试信息被移去							
0400h	如果映像文件在可移动介质中,则先复制到交换文件中再运行							
0800h	如果映像文件在网络中,则复制到交换文件后才运行							
1000h	系统文件							
2000h	文件是 DLL 文件							
4000h	文件只能运行在单处理器上							
8000h	处理机的高位字节是相反的							

```
typedef struct IMAGE OPTIONAL HEADER
 WORD Magic;
                           //幻数,一般为10BH
 BYTE MajorLinkerVersion;
                            //链接程序的主版本号
 BYTE MinorLinkerVersion;
                            //链接程序的次版本号
 DWORD SizeOfCode;
 DWORD SizeOfInitializedData;
 DWORD SizeOfUninitializedData:
 DWORD AddressOfEntryPoint;
                            //程序开始执行的入口地址,这是一个RVA(相对虚拟地址)
 DWORD BaseOfCode;
                           //代码段的起始RVA 一般来说 是 1000h
 DWORD BaseOfData;
                           //数据段的起始RVA
 DWORD ImageBase;
                               //可执行文件默认装入的基地址
 DWORD SectionAlignment;
                               //内存中块的对齐值(默认的块对齐值为1000H, 4KB个字节)
 DWORD FileAlignment;
                                //文件中块的对齐值(默认值为200H字节,为了保证块总是从磁盘的扇区开始的。
 WORD MajorOperatingSystemVersion;
 WORD MinorOperatingSystemVersion;
 WORD MajorImageVersion;
 WORD MinorImageVersion;
 WORD MajorSubsystemVersion;
                                //要求最低之子系统版本的主版本号 默认 0004
 WORD MinorSubsystemVersion;
                                //要求最低之子系统版本的次版本号 默认 0000
 DWORD Win32VersionValue:
                                //保留字
                                                   默认00000000
 DWORD SizeOfImage;
                               //映像装入内存后的总尺寸
                                                       一般为00004000 映射到内存中一个块1000内存
 DWORD SizeOfHeaders;
                               //部首及块表的大小
                                                         一般为0000000
 DWORD CheckSum;
                               //CRC检验和
 WORD Subsystem;
                               //程序使用的用户接口子系统
 WORD DIICharacteristics;
                               //DLLmain函数何时被调用,默认为0
 DWORD SizeOfStackReserve;
 DWORD SizeOfStackCommit;
 DWORD SizeOfHeapReserve;
 DWORD SizeOfHeapCommit;
 DWORD LoaderFlags;
                              //与调试有关,默认为0
 DWORD NumberOfRvaAndSizes;
                               //数据目录结构的数目
 IMAGE DATA DIRECTORY DataDirectory[IMAGE NUMBEROF DIRECTORY ENTRIES]; //数据目录表
```



PE文件头 - 可选映像头



- ❖ Magic: 这是一个标记字,说明文件是ROM映像 (0107h) 还是普通可执行的映像 (010Bh),一般是010Bh
- ❖ AddressOfEntryPoint:程序执行入口RVA。对于DLL,这个入口点在进程初始化和关闭时及线程创建和毁灭时被调用
- ❖ ImageBase: 文件在内存中的首选载入地址
- ❖ DataDirectory:数据目录表,由数个相同的 IMAGE_DATA_DIRECTORY结构组成,指向输出表、输入 表、资源块等数据

```
typedef struct _IMAGE_DATA_DIRECTORY
{
    DWORD VirtualAddress;
    DWORD Size;
} IMAGE_DATA_DIRECTORY, *PIMAGE_DATA_DIRECTORY;
```



PE文件头 - 可选映像头



序 号	成 员	结构	偏移量 (PE/PE32+)	
0	Export Table	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT	78h / 88h	
1	Import Table	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_IMPORT	80h / 90h	
2	Resources Table	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_RESOURCE	88h / 98h	
3	Exception Table	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXCEPTION	90h / A0h	
4	Security Table	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_SECURITY	98h / A8h	
5	Base relocation Table	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_BASERELOC	A0h / B0h	
6	Debug	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_DEBUG	A8h / B8h	
7	Copyright	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_COPYRIGHT		
8	Global Ptr	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_GLOBALPTR	B8h / C8h	
9	Thread local storage (TLS)	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_TLS	C0h / D0h	
10	Load configuration	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_LOAD_CONFIG	C8h / D8h	
11	Bound Import	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_BOUND_IMPORT	D0h / E0h	
12	Import Address Table (IAT)	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_IAT	D8h / E8h	
13	Delay Import	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_DELAY_IMPORT	E0h / F0h	
14	COM descriptor	IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_COM_DESCRIPTOR	E8h / F8h	
15	保留,必须为0		F0h / 100h	





Basic PE Header In	atormation ———			C OK
EntryPoint:	00001000	Subsystem:	0002	Save
ImageBase:	00400000	NumberOfSections:	0003	- 5010
SizeOflmage:	00003038	TimeDateStamp:	3DB8972C	Sections
BaseOfCode:	00001000	SizeOfHeaders:	00000400 ? +	Directories
BaseOfData:	00002000	Characteristics:	010F	FLC
SectionAlignment:	00001000	Checksum:	000020A7 ?	TDSC
FileAlignment:	00000200	SizeOfOptionalHeader:	0300	
Magic:	0108	NumOfRvaAndSizes:	00000010 + -	Compare

Directory Informati	RVA	Size	OK
ExportTable:	00000000	00000000 L H	Save
ImportTable:	00002040	0000003C L H	
Resource:	00000000	00000000 L H	
Exception:	00000000	00000000 L H	
Security:	00000000	000000000 H	
Relocation:	00000000	00000000 L H	
Debug:	00000000	00000000 L H	
Copyright	00000000	00000000 L H	
Globalptr:	00000000	00000000	
TIsTable:	00000000	00000000 L H	14 2
LoadConfig:	00000000	00000000 L H	
BoundImport:	00000000	00000000 L H	
IAT:	00002000	00000040 H	
DelayImport	00000000	00000000 L H	-/
COM:	00000000	00000000 L H	
Reserved:	00000000	00000000 H	17. 12. IV



};

区块表(节表)



❖节表是紧挨着NT映像头的一结构数组,包含了它 所关联的区块的信息,例如位置、长度、属性typedef struct_IMAGE_SECTION_HEADER BYTE Name[IMAGE SIZEOF SHORT NAME]; union DWORD PhysicalAddress; //不用关心,始终是NULL DWORD VirtualSize; //指出实际的、被使用的区块的大小(也就是区块的数据没 有对齐处理的实际大小)16H个 } Misc: DWORD VirtualAddress; //该块装载到内存中的RVA DWORD SizeOfRawData; //该块在磁盘文件中所占的大小 DWORD PointerToRawData; //该块在磁盘文件中的偏移 DWORD PointerToRelocations; //在EXE文件中无意义 DWORD PointerToLinenumbers; WORD NumberOfRelocations; //由pointerToRelocations指向的重定位的数目 WORD NumberOfLinenumbers; DWORD Characteristics; //块属性



区块表 (节表)



字段值	地址	用。途				
IMAGE_SCN_CNT_CODE	00000020h	包含代码,常与10000000h 一起设置				
IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA	00000040h	该块包含已初始化的数据				
IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA	00000080h	该块包含未初始化的数据				
IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE	02000000h	该块可被丢弃,因为它一旦被载入,进程就不再需要它了。 常见的可丢弃块是.reloc(重定位块)				
IMAGE_SCN_MEM_SHARED	10000000h	该块为共享块				
IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE	20000000h	该块可以执行。通常当 00000020h 标志被设置时,该标志 也被设置				
IMAGE_SCN_MEM_READ	40000000h	该块可读。可执行文件中的块总是设置该标志				
IMAGE_SCN_MEM_WRITE	80000000h	该块可写。如果 PE 文件中没有设置该标志,装载程序就 会将内存映像页标记为可读或可执行				





- ❖ Characteristics: 块属性。该字段是─组指出块属性(例如代码/数据、可读/可写等)的标志。
- ❖ 多个标志值求或即为Characteristics的值
- ❖ 这些标志中的很多都可以通过链接器的/SECTION开关设置
- ◆ "E0000020h=20000000h | 40000000h | 80000000h | 00000020h"表示该块包含执行代码,可读、可写、可执行
- ◆ "C00000040h=40000000h | 80000000h | 00000040h"
 表示该块可读、可写,包含已初始化的数据
- ◆ "60000020h=20000000h | 40000000h | 00000020h"
 表示该块包含执行代码,可读、可执行





- ❖ PE文件的真正内容划分成块,称之为Section(节),紧 跟在节表之后
- ❖每个节是一块拥有共同属性的数据,比如代码/数据、读/写等
- ❖可以把PE文件想象成─逻辑磁盘,PE header是磁盘的Boot扇区,节表就是根目录,而Section就是各种文件,每种文件自然就有不同属性如只读、系统、隐藏、文档等等
- ❖ 节的划分是基于各组数据的共同属性而不是逻辑概念——如果PE文件中的数据/代码拥有相同属性,它们就能被归入同一节中
- ❖ 节名称仅仅是个区别不同节的符号而已,类似"data"、 "code"的命名只为了便于识别,惟有节的属性设置决 定了节的特性和功能





- ❖ 区块中的数据逻辑通常是关联的
- ❖至少两个区块:一个代码块,一个是数据块
- ❖每个区块都有特定的名字,表示区块的用途





.text

- 默认的代码区块,它的内容全是指令代码
- Windows NT默认的做法是将所有的可执行代码组成了 一个单独的节,名为 ".text"或 ".code"

.data

默认的读/写数据区块。全局变量、静态变量一般放在这里

.rdata

默认的只读数据区块,但程序很少用到该块中的数据。

.idata

包含其他外来DLL的函数及数据信息,即输入表。
 将.idata区块合并到另一个区块已成为惯例,典型的是.rdata区块





❖.edata

- ■輸出表
- 引出函数节是本文件向其他程序提供的可调用函数列表
- 这个节一般用在DLL中,EXE文件中也可以有这个节,但 通常很少使用
- 当PE装载器执行一个程序,它将相关DLLs都装入该进程的地址空间。然后根据主程序的引入函数信息,查找相关DLLs中的真实函数地址来修正主程序。PE装载器搜寻的是DLLs中的引出函数

· .rsrc

 资源,包含模块的全部资源,例如图标、菜单、位图等。 这个区块是只读的,无论如何都不应该命名为.rsrc以外 的名字,也不能被合并到其他区块里





.data

■ 已初始化数据节.data中存放的是在编译时已经确定的数据,这个节有时也叫DATA

.bss

■ 未初始化数据节.bss存放的是没有初始化的全局变量和 静态变量

.reloc

重定位节存放有一个重定位表。若装载器不是把程序装载到程序编译时默认的基地址时,就需要这个重定位表来做一些调整

₩ 区块对齐



- ❖区块的大小是要对齐的:磁盘文件内和内存中
- ❖ PE文件头指出了这两个值,它们可以不同
- ❖在PE文件头里,FileAlignment定义了磁盘区块的对齐值。每一个区块从对齐值的倍数的偏移位置开始,在不足的地方一般以00h来填充,形成区块间隙

例如,在PE文件中,一个典型的对齐值是200h,这样每个区块从200h的倍数的文件偏移位置开始。假设区块的第1个节在400h处,长度为90h,那么400h~490h为这一区块的内容,而文件对齐值是200h,为了使这一节的长度为FileAlignment的整数倍,490h~600h会被0填充,这段空间称为区块间隙,下一个区块的开始地址为600h

₩ 区块对齐




- ❖在PE文件头里, SectionAlignment定义了内存中区块的对齐值。当PE文件被映射到内存中时,区块总是至少从一个页边界处开始
- ❖ 当一个PE文件被映射到内存中时,每个区块的第1 个字节对应于某个内存页
- ❖在x86系列CPU中,内存页是按4KB (1000h)排列的,在x86系统中,PE文件区块的内存对齐值一般为1000h,每个区块从1000h的倍数的内存偏移位置开始

.text区块在磁盘文件中的偏移位置是400h,在内存中将是 其载入地址之上的1000h字节处。.rdata区块在磁盘文件偏 移的600h处,在内存中将是载入地址之上的2000h字节处



文件偏移与虚拟地址的转换








文件偏移与虚拟地址的转换









- ❖可执行文件使用来自其他DLL的代码或数据的动作 成为输入
- ❖ 当文件载入时,定位所有被输入的函数和数据,并 让正在载入的文件可以使用那些地址
- ❖输入表保存的是函数名和其驻留的DLL名等动态链接所需的信息





- ❖输入函数就是被程序调用但其执行代码不在程序中的函数,位于相关的DLL文件中
- ❖ 在调用者程序中只保留相关的函数信息
- ❖当PE文件载入内存后,Windows加载器才将相关
 DLL载入
- ❖ 隐式链接和显式链接(LoadLibrary, GetProcAddress)





- ❖在PE文件内有一组数据结构,它们分别对应于被输入的DLL
- ❖每一个这样的结构都给出了被输入的DLL的名称并 指向一组函数指针
- ❖这组函数指针称为输入地址表(Import Address Table, IAT)
- ❖每一个被引入的API在IAT里都有保留的位置,在那里它将被Windows加载器写入输入函数的地址
- ❖最后一点特别重要:一旦模块被载入,IAT中将包含所要调用输入函数的地址





- ❖在PE文件头的可选映像头中,数据目录表的第2个成员指向输入表
- ❖输入表以一个IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR (IID)数组开始
- ❖每个被PE文件隐式链接的DLL都有一个ⅡD
- ❖在这个数组中,没有字段指出该结构数组的项数, 但它的最后一个单元是"NULL"





```
typedef struct IMAGE IMPORT DESCRIPTOR
  union
    DWORD Characteristics;
    DWORD OriginalFirstThunk; //INT(Import Name Table) address (RVA)
  DWORD TimeDateStamp;
  DWORD ForwarderChain;
  DWORD Name; //library name string address (RVA)
  DWORD FirstThunk; //IAT(Import Address Table) address (RVA)
} IMAGE IMPORT DESCRIPTOR;
typedef struct IMAGE IMPORT BY NAME
  WORD Hint; //ordinal
  BYTE Name[1]; //function name string
} IMAGE IMPORT BY NAME, *PIMAGE IMPORT BY NAME;
```

输入表的结构



- ❖OriginalFirstThunk (Characteristics) : 包含指向输入名称表 (INT) 的RVA
 - INT是一个IMAGE THUNK_DATA结构的数组,数组中的每个IMAGE_THUNK_DATA结构都指向 IMAGE_IMPORT_BY_NAME 结构,数组以一个内容为0的IMAGE_THUNK_DATA结构结束
- ❖ Name: DLL名字的指针。它是一个以"00"结尾的ASCII字符的RVA地址,该字符串包含输入的DLL名,例如"KERNEL32.DLL""USER32.DLL"
- ❖ FirstThunk:包含指向输入地址表(IAT)的RVA。IAT是一个IMAGE_THUNK_DATA结构的数组







```
struct IMAGE THUNK_DATA32
 union
   DWORD ForwarderString;
   DWORD Function; //被输入的函数的内存地址
   DWORD Ordinal; //高位为1则被输入的API的序数值
   DWORD AddressOfData; //高位为0则指向IMAGE_IMPORT_BY_NAME 结
松水
 } u1;
} IMAGE THUNK DATA32;
//IMAGE THUNK DATA64与IMAGE THUNK DATA32的区别,仅仅是把
DWORD换成了64位整数。
struct IMAGE IMPORT BY NAME
 WORD Hint; //指出函数在所在的dll的输出表中的序号
 BYTE Name[1]; //指出要输入的函数的函数名
} IMAGE IMPORT BY NAME, *PIMAGE IMPORT BY NAME;
```























Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	Ε	F	
00000600	AO	21	00	00	8E	21	00	00	80	21	00	00	00	00	00	00	7
00000610	10	21	00	00	1C	21	00	00	F4	20	00	00	EO	20	00	00	.11??
00000620	50	21	00	00	64	21	00	00	02	21	00	00	CE	20	00	00	Pldll7
00000630	BC	20	00	00	2E	21	00	00	42	21	00	00	00	00	00	00	?IBI
00000640	8C	20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	74	21	00	00	?tl
00000650	10	20	00	00	7C	20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000000660	B4	21	00	00	00	20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	7
00000670	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	AO	21	00	00	anner and the
00000680	8E	21	00	00	80	21	00	00	00	00	00	00	10	21	00	00	7
00000690	1C	21	00	00	F4	20	00	00	E0	20	00	00	50	21	00	00	.1??P1
000006A0	64	21	00	00	02	21	00	00	CE	20	00	00	BC	20	00	00	dll??
00000680	2E	21	00	00	42	21	00	00	00	00	00	00	58	00	43	72	.1B1X.Cr
000006C0	65	61	74	65	57	69	6E	64	6F	77	45	78	41	00	83	00	eateWindowExA.?
000000600	44	65	66	57	69	6E	64	6F	77	50	72	6F	63	41	00	00	DefWindowProcA
000000E0	94	00	44	69	73	70	61	74	63	68	4D	65	73	73	61	67	?DispatchMessag
000006F0	65	41	00	00	28	01	47	65	74	4D	65	73	73	61	67	65	eA(.GetMessage
00000700	41	00	97	01	4C	6F	61	64	43	75	72	73	6F	72	41	00	A.?LoadCursorA.





OrignalFirstThunk	TimeDateStamp	ForwardChain	Name	First Thunk		
8C20 0000	0000 0000	0000 0000	7421 0000	1020 0000		
7C20 0000	0000 0000	0000 0000	B421 0000	0020 0000		
0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000		

DLL 名称	OrignalFirstThunk	TimeDateStamp	ForwardChain	Name	First Thunk
USER32.dll	0000 208C	0000 0000	0000 0000	0000 2174	0000 2010
KERNEL32.dll	0000 207C	0000 0000	0000 0000	0000 21B4	0000 2000

1021 0000	1C21 0000	F420 0000	E020 0000
5021 0000	6421 0000	0221 0000	CE20 0000
BC20 0000	2E21 0000	4221 0000	0000 0000






提示名表(RVA)	提示名表(File Offset)	Hint	ApiName
00002110h	710h	019Bh	LoadIconA
0000211Ch	71Ch	01DDh	PostQuitMessage
000020F4h	6F4h	0128h	GetMessageA
000020E0h	6E0h	0094h	DispatchMessageA
00002150h	750h	072Dh	TranslateMessage
00002164h	764h	028Bh	UpdateWindow
00002102h	702h	0197h	LoadCursorA
000020CEh	6CEh	0083h	DefWindowProcA
000020BCh	6BCh	0058h	CreateWindowExA
0000212Eh	72Eh	01EFh	RegisterClassExA
00002142h	742h	0265h	ShowWindow







Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F	
00002000	D9	AC	E5	77	AB	E2	E5	77	63	98	E5	77	00	00	00	00	佻銓 鍂c樺w
00002010	DD	16	D2	77	77	F2	D1	77	18	91	D1	77	05	91	D1	77	?櫃w蜓w.懷w.懷ww
00002020	BC	8A	D1	77	05	AB	D1	77	07	CA	D1	77	EO	AB	D1	77	紛棋. w. 恃w鸭祺
00002030	F4	19	D1	77	72	EC	D1	77	DF	C1	D1	77	00	00	00	00	?棋r煅w吡祺
00002040	8C	20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	74	21	00	00	?tl
00002050	10	20	00	00	7C	20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00002060	B4	21	00	00	00	20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	?
00002070	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	AO	21	00	00	?
00002080	8E	21	00	00	80	21	00	00	00	00	00	00	10	21	00	00	211
00002090	1C	21	00	00	F4	20	00	00	EO	20	00	00	50	21	00	00	.1??Pl
000020A0	64	21	00	00	02	21	00	00	CE	20	00	00	BC	20	00	00	d11??
000020B0	2E	21	00	00	42	21	00	00	00	00	00	00	58	00	43	72	.1B1X.Cr
00002000	65	61	74	65	57	69	6E	64	6F	77	45	78	41	00	83	00	eateWindowExA.?





- ❖创建一个DLL时,实际上创建了一组能让EXE或其他DLL调用的函数,此时PE装载器根据DLL文件中输出的信息修正被执行文件的IAT
- ❖ 当一个DLL函数能被EXE或另一个DLL文件使用时, 它就被"输出了" (Exported)
- ❖其中,输出信息被保存在输出表中,DLL文件通过 输出表向系统提供输出函数名、序号和入口地址等 信息





```
typedef struct IMAGE EXPORT DIRECTORY
  DWORD Characteristics;
  DWORD TimeDateStamp; //creation time date stamp
  WORD MajorVersion;
  WORD MinorVersion;
  DWORD Name; //address of library file name
  DWORD Base; //ordinal base
  DWORD NumberOfFunctions; //number of functions
  DWORD NumberOfNames; //number of names
  DWORD AddressOfFunctions; //address of function start address array
  DWORD AddressOfNames; //address of function name string array
  DWORD AddressOfNameOrdinals; //address of ordinal array
} IMAGE EXPORT DIRECTORYM, *pIMAGE EXPORT DIRECTORY;
```






- ❖Name: 指向一个ASCII字符串的RVA。这个字符串是与这些输出函数相关联的DLL的名字(例如KERNEL32.DLL)
- ❖ NumberOfFunctions: EAT中的条目数量
- ❖ NumberOfNames: 输出函数名称表 (ENT) 里的条目数量
- ❖ AddressOfFunctions: EAT的RVA
- ❖ AddressOfNames: ENT的RVA











Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F	
00000000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	32	40	00	00	
00000C10	01	00	00	00	01	00	00	00	01	00	00	00	28	40	00	00	(@
00000C20	2C	40	00	00	30	40	00	00	08	10	00	00	ЗE	40	00	00	,@0@>@
00000030	00	00	44	6C	6C	44	65	6D	6F	2E	44	4C	4C	00	4D	73	DllDemo.DLL.Ms
00000C40	67	42	6F	78	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	gBox

Characteristics	TimeDateStamp	MajorVersion	MinorVersion	Name	Base		
0000 0000	0000 0000	0000	0000	3240 0000 0100 0000			
NumberOfFunctions	NumberOfNames	AddressOfFunctions	AddressOfNames	AddressOfNameOrdinals			
0100 0000	0100 0000	2840 0000	2C40 0000	3040 0000			





