如何在Ubuntu14.04上安装docker

要在Ubuntu 14.04上安装Docker，请按以下步骤操作：

1. 更新系统：`sudo apt-get update`
2. 安装Docker的必要依赖：`sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common`
3. 添加Docker官方GPG密钥：`curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -`
4. 将Docker存储库添加到系统中：`sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"`
5. 再次更新系统以获取Docker：`sudo apt-get update`
6. 安装Docker：`sudo apt-get install docker-ce`
7. 启动Docker服务：`sudo service docker start`
8. 验证Docker是否已正确安装：`sudo docker run hello-world`

现在您已经在Ubuntu 14.04上成功安装了Docker。

我想用中科大docker-ce的镜像安装docker

您可以使用中科大Docker CE镜像安装Docker。要这样做，请按以下步骤操作：

1. 更新系统：`sudo apt-get update`
2. 安装Docker的必要依赖：`sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common`
3. 添加Docker官方GPG密钥：`curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -`
4. 使用以下命令将Docker存储库替换为中科大：`sudo sed -i 's/download.docker.com/mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/g' /etc/apt/sources.list.d/docker.list`
5. 再次更新系统以获取Docker：`sudo apt-get update`
6. 安装Docker：`sudo apt-get install docker-ce`
7. 启动Docker服务：`sudo service docker start`
8. 验证Docker是否已正确安装：`sudo docker run hello-world`

现在，您已经使用中科大的Docker CE镜像在Ubuntu 14.04上安装了Docker。

我在Virtual Box里装了Ubuntu14.04，如何让虚拟机开机自动启动ssh服务，我能在本机上用ssh连上虚拟机。

您可以使用以下步骤以Ubuntu 14.04虚拟机开机自动启动SSH服务：

1. 在虚拟机内终端中输入以下命令以安装SSH服务：`sudo apt-get install openssh-server`
2. 确保SSH服务已正确启动：`sudo service ssh status`
3. 在虚拟机的终端中输入以下命令以设置SSH服务开机自动启动：`sudo update-rc.d ssh defaults`
4. 在虚拟机重启后，您可以在本机上使用以下命令连接到虚拟机：`ssh <username>@<virtual machine IP address>`

如果您已经配置了虚拟机的网络连接，即可以在本机上使用SSH连接到虚拟机。

那我怎么能知道自己虚拟机的ip呢

您可以使用以下步骤获取虚拟机的IP地址：

1. 在虚拟机的终端中输入以下命令：`ifconfig`
2. 您将看到以下输出，其中网络接口的IP地址显示在"inet"字段下：

```
sql                                                    Copy code
ec50      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:23:21:f38
          inet addr:192.168.56.102  Bcast:192.168.56.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe23:21f8/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1051 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:771 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:94738 (94.7 KB)  TX bytes:111740 (111.7 KB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536  Metric:1
          RX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:3000 (3.0 KB)  TX bytes:3000 (3.0 KB)
```

请使用上面显示的IP地址（例如，192.168.56.101）连接到虚拟机。

我发现我将虚拟机网络设置为网络地址转换，并不能用ssh连上，这是为什么？

如果您将虚拟机的网络设置为NAT（网络地址转换），则该虚拟机将通过宿主机的网络连接到互联网，但不为外部网络进行通信。因此，您不能通过SSH连接连接到该虚拟机。

如果要连接到该虚拟机，您可以使用以下步骤将虚拟机的网络设置更改为桥接模式：

1. 在虚拟机管理器中选择虚拟机并选择"设置"
2. 在设置对话框中选择"网络"，并将网络连接设置更改为"桥接模式"
3. 保存更改并重新启动虚拟机
4. 在虚拟机的终端中输入以下命令以获取新的IP地址：`ifconfig`
5. 使用新的IP地址连接到虚拟机。

在桥接模式下，虚拟机将直接与物理网络进行通信，因此您可以通过SSH连接到该虚拟机。

Virtual Box中有很多网络设置，桥接网卡、内部网络、仅主机网络各有什么不一样

VirtualBox中有三种网络配置选项：桥接网卡、内部网络和仅主机网络。

1. 桥接网卡：桥接网卡模式允许虚拟机直接访问宿主机的网络并具有独立的IP地址。该模式适用于需要使用宿主机的网络资源的虚拟机。
2. 内部网络：内部网络模式允许多个虚拟机之间通信，但不允许访问宿主机网络。该模式适用于在虚拟机内部建立一个私有网络，以便进行内部通信。
3. 仅主机网络：仅主机网络模式允许虚拟机与宿主机通信，但不能与其他虚拟机或外部网络通信。该模式适用于测试或在主机上的应用程序。

因此，您需要根据您的需求选择最合适的网络配置。

那用仅主机网络能用ssh连接吗？

是的，您可以使用仅主机网络模式连接虚拟机并使用SSH协议进行连接。但是，由于主机网络模式仅允许主机与虚拟机通信，因此您需要在宿主机上使用虚拟机的IP地址进行连接。如果您希望在外部网络中连接虚拟机，则需要使用桥接网卡模式。

好的，关于ssh连接我已经了解了，我还想请教下刚才提到的安装docker的问题。

好的，为了在Ubuntu14.04上安装Docker CE，您

上面说到安装docker时用apt-get，那我用apt行不行？

是的，您可以使用 `apt` 命令来安装Docker CE。因为它是对 `apt-get` 命令的一个替代，它还支大多数情况下是等价的。因此，您可以使用以下命令安装Docker CE：

```
sql                                                    Copy code
sudo apt update
sudo apt install docker-ce
```

如果您安装特定版本的Docker CE，您可以在安装命令后添加版本号。例如：

```
php                                                    Copy code
sudo apt install docker-ce=<version>
```

我输入命令'sudo sed -i 's/download.docker.com/mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/g' /etc/apt/sources.list.d/docker.list'报错：'sed: 无法读取 /etc/apt/sources.list.d/docker.list: 没有那个文件或目录'

如果您收到这个错误，说明您的系统中不存在名为 `/etc/apt/sources.list.d/docker.list` 的文件。您需要创建该文件并将内容添加到该文件中，例如：

```
bash                                                   Copy code
sudo touch /etc/apt/sources.list.d/docker.list
sudo echo "deb [arch=amd64] https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linux/ubun
```

您可以使用此方法创建和修改文件，并将其作为替代方案来使用 `sed` 命令。

上面的命令报错为权限不够

如果您收到"权限不够"错误，说明您需要使用超级用户权限来执行该命令。您可以使用 `sudo` 命令来执行命令，例如：

```
bash                                                   Copy code
sudo touch /etc/apt/sources.list.d/docker.list
sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linu
```

这将允许您使用超级用户权限在文件中创建和修改内容。

docker已经安装好，但是 'docker run' 权限不足，怎么办？

如果您在运行Docker命令时遇到"权限不足"错误，则表示您需要使用超级用户权限才能运行该命令。您可以使用以下命令在命令前加上 `sudo`：

```
php                                                    Copy code
sudo docker run <image_name>
```

这样，您将使用超级用户权限运行Docker命令。如果您长期需要使用Docker，可以将您的用户添加到Docker用户组中，以避免每次使用Docker命令时都需要输入 `sudo`。

怎样避免每次使用Docker命令时都需要输入sudo？

您可以将您的用户添加到Docker用户组，以避免每次使用Docker命令时都需要输入 `sudo`。下面是步骤：

1. 检查Docker用户组是否存在：

```
shell                                                  Copy code
$ cat /etc/group | grep docker
```

2. 如果不存在，则创建Docker用户组：

```
ruby                                                   Copy code
$ sudo groupadd docker
```

3. 将当前用户添加到Docker用户组：

```
ruby                                                   Copy code
$ sudo usermod -aG docker $USER
```

4. 重新登录系统，然后检查是否可以使用Docker命令：

```
ruby                                                   Copy code
$ docker run hello-world
```

现在，您应该能够在不使用 `sudo` 的情况下使用Docker命令了。