

ORACLE OBJECT SEQUENCE

SEQUENCE



순차적으로 정수 값을 자동으로 생성하는 객체로 자동 번호 발생기 역할을 함

✓ 시퀀스 생성

```
1027
CREATE SEQUENCE 시퀀스명
                                                            ex)
                                                                 100
                                → 처음 발생시킬 시작 값, 기본값 1
        [START WITH 숫자]
                                                              가
  가
                                → 다음 값에 대한 증가치, 기본값 1
        [INCREMENT BY 숫자]
                                                                    가
        [MAXVALUE 숫자 | NOMAXVALUE] → 발생시킬최대값, 10의 27승-1까지 가능
        [MINVALUE 숫자 | NOMINVALUE] → 발생시킬 최소값, -10의 26승
                                → 시퀀스가 최대값까지 증가 완료 시
        [CYCLE | NOCYCLE]
                                  CYCLE은 START WITH 설정 값으로 돌아감
                    가
                                  NOCYCLE은 에러 발생
                          -1028
                                → CACHE는 메모리 상에서 시퀀스 값 관리
        [CACHE | NOCACHE];
                                  기본값 20
```

▶ SEQUENCE



✓ 예시

CREATE SEQUENCE SEQ_EMPID

START WITH 300

INCREMENT BY 5

MAXVALUE 310

NOCYCLE

NOCACHE;

SELECT SEQ EMPID.CURRVAL **FROM** DUAL;

SELECT SEQ EMPID.NEXTVAL **FROM** DUAL;

SELECT SEQ EMPID.CURRVAL **FROM** DUAL;

SELECT SEQ EMPID.NEXTVAL **FROM** DUAL;

SELECT SEQ EMPID.NEXTVAL **FROM** DUAL;

SELECT SEQ_EMPID.NEXTVAL **FROM** DUAL;

ORA-08002: sequence SEQ_EMPID, CURRVAL is not yet defined in this session 08002, 00000 - "sequence %s, CURRVAL is not yet defined in this session" *Cause: sequence CURRVAL has been selected before sequence NEXTVAL *Action: select NEXTVAL from the sequence before selecting CURRVAL









ORA-08004: sequence SEQ_EMPID,NEXTVAL exceeds MAXVALUE and cannot be instantiated 08004, 00000 - "sequence %s,NEXTVAL %s %sVALUE and cannot be instantiated"

*Cause: instantiating NEXTVAL would violate one of MAX/MINVALUE
*Action: alter the sequence so that a new value can be requested

► SEQUENCE



✓ 시퀀스 조회

SELECT * **FROM** USER_SEQUENCES;

	MIN_VALUE	MAX_VALUE	⊕ INCREMENT_BY	CYCLE_FLAG	♦ ORDER_FLAG	⊕ CACHE_SIZE	
1 SEQ_EMPID	1	310	5	N	N	0	315





✓ CURRVAL

현재 생성된 시퀀스 번호 확인

시퀀스명.CURVAL

✓ NEXTVAL

다음 시퀀스 번호 가져오기

시퀀스명.NEXTVAL





✓ 시퀀스 수정

시퀀스 수정 시 CREATE에 사용한 옵션을 변경 가능 단 START WITH 값 변경은 불가하기 때문에 변경하려면 삭제 후 다시 생성 최소값(MINVALUE)은 현재 사용중인 시퀀스 번호보다 높게 설정 불가능

ALTER SEQUENCE 시퀀스명
[INCREMENT BY 숫자]
[MAXVALUE 숫자 | NOMAXVALUE]
[MINVALUE 숫자 | NOMINVALUE]
[CYCLE | NOCYCLE]
[CACHE | NOCACHE];





✓ 예시

ALTER SEQUENCE SEQ_EMPID

INCREMENT BY 10

MAXVALUE 400

NOCYCLE

NOCACHE;

Sequence SEQ_EMPID이(가) 변경되었습니다.





✓ 시퀀스 삭제

DROP SEQUENCE 시퀀스명;

✓ 예시

DROP SEQUENCE SEQ_EMPID;

Sequence SEQ_EMPID이(가) 삭제되었습니다.



► SEQUENCE

✓ NEXTVAL/CURRVAL 사용 가능 여부

사용 가능	 서브 쿼리가 아닌 SELECT문 INSERT문의 SELECT절 INSERT문의 VALUE절 UPDATE문의 SET절
사용 불가	 VIEW의 SELECT절 DISTINCT 키워드가 있는 SELECT문 GROUP BY, HAVING, ORDER BY 절이 있는 SELECT문 SELECT, DELETE, UPDATE의 서브 쿼리 CREATE TABLE, ALTER TABLE 명령의 DEFAULT값





✓ 예시

CREATE SEQUENCE SEQ_EID

START WITH 300

INCREMENT BY 1

MAXVALUE 10000

NOCYCLE

NOCACHE;

INSERT INTO EMPLOYEE VALUES(SEQ_EID.NEXTVAL, '홍길동',

'66666-366666', 'hong_gd@kh.or.kr', '01012344444',

'D2', 'J7', 'S1', 5000000, 0.1, 200, SYSDATE, NULL, DEFAULT);