第八讲 路由综合实验与故障诊断



路由综合实验与故障诊断

- OSPF介绍
- OSPF配置
- 路由综合实验举例
- 故障诊断




OSPF介绍 — 概述

- OSPF (Open Shortest Path First)使用链路状态路由算法,是目前Internet上应用最广泛的Intra-AS路由协议。
- OSPF很复杂(244页RFC文档)
 - RIP仅39页RFC文档
- OSPF走过了一段很长的历史道路:
 - 1989: RFC 1131 OSPF Version 1
 - 1991: RFC 1247 OSPF Version 2
 - 1994: RFC 1583 OSPF Version 2 (revised)
 - 1997: RFC 2178 OSPF Version 2 (revised)
 - 1998: RFC 2328 OSPF Version 2 (current version)



自治系统




内部路由协议IGP RIPJGRP,OSPF


由同一机构管理,使用同一组选路策略(路由协议)的路由器的集合



链路状态路由协议算法



(一) 网络的拓扑结构 (二) 每台路由器的链(三) 由链路状态数据库得路状态数据库 图的带权有向图 /



OSPF介绍 - 特点

- OSPF 支持多种对距离的度量(物理距离,时延,带宽等)。
- 度量取值的范围是(0,65535),并且可以是不对称的。
- OSPF支持在开销相同的最短路线之间的负载平衡 (Load Balancing)
- OSPF支持分层路由(区域划分及路由分级)。
- OSPF支持Multicast路由。
- 安全
 - OSPF支持三种认证方式。




OSPF介绍 – Packet格式

- OSPF Packet被直接封装在IP分组中传送。
- IP分组首部protocol域取值为89。

IP header OSPF Packet



OSPF介绍 - Packet格式 (续)



OSPF介绍- Packet类型


Туре	Packet name	Protocol function
1 2	Hello Database Description	发现和维护邻居节点 当发现新邻居节点时,向该邻 居节点报告自己的数据库内容
3 4 5	Link State Request Link State Update Link State Ack	向邻居节点请求链路信息 向邻居节点发送链路信息 应答Link State Update

OSPF介绍 - 分层路由

- OSPF支持两层路由结构:
 - Area:运行最短路径算法的基本单位
 - Backbone:所有Area都连接到Backbone
- 四种路由器 (四种概念所定义的集合可以相交)
 - Area internal router
 - Area border router
 - Backbone router
 - AS boundary router



OSPF介绍 - 分层路由 (续)





OSPF介绍 - 与RIP比较

OSPF

链路状态路由算法

距离向量路由算法

- 收敛速度快
 - 收敛速度慢
- 支持多种对链路开销的度量•
- 仅能用跳数来表示链路的开销 最大网络范围是15跳

RIP

没有网络范围的限制

简单

复杂

- 在小规模的AS中应用较多
- 在大规模的AS中应用较多 •



OSPF配置 — 创建/关闭OSPF进程

- 要在路由器上使能OSPF功能,必须先创建OSPF进程、指定该进程关联的区域以及区域包括的网段。
- 创建/关闭OSPF进程
 [H3C]ospf [process-id | router-id]
 [H3C]undo ospf process-id

process-id 为进程号,缺省值为1。目前,系统支持OSPF多进程。当在一台路由器上启动多个OSPF进程时,需要指定不同的进程号。OSPF进程号是本地概念,不影响与其它路由器之间的报文交换。因此,不同的路由器之间,即使进程号不同也可以进行报文交换。

注:

- (1) 缺省情况下,系统不运行OSPF协议,即不运行OSPF进程。
- (2) OSPF的大部分特性都需要在OSPF视图下配置,接口视图下也有部分OSPF相关属性的配置。

OSPF配置 — Router ID

• 配置路由器的ID:

[H3C] router id router-id

例如: [H3C] router id 1.1.1.1

• 取消路由器的ID:

[H3C] undo router id

注:1. 路由器的ID号是一个32比特的无符号整数,为点分十进制格式,它是路由器所在自治系统中的唯一标识。一台路由器如果要运行OSPF协议,则必须存在Router ID

- 2. 如果路由器所有的接口都没有配置IP地址,那么用户必须配置路由器ID号,否则OSPF无法运行。
- 3. 通常的做法是将路由器的ID配置为与该路由器某个接口的IP地址,Router ID,则按照下面的规则进行选择:这样便可以保证它的唯一性。缺省情况下,未配置全局Router ID。如果没有配置全局
- (1) 如果存在配置IP地址的Loopback接口,则选择Loopback接口地址中最大的作为Router ID
- (2) 如果没有配置IP地址的Loopback接口,则从其他接口的IP地址中选择最大的作为Router ID(不考虑接口的up/down状态)



OSPF配置 — 配置接口所在区域

创建/删除区域

[H3C-ospf-1] [undo] area area-id

例如:[H3C-ospf-1] area O

[H3C-ospf-1-area-0.0.0.0]

在区域中指定/取消网段

[H3C-ospf-1-area-0.0.0.0] [undo] network *ip-addr wildcard-mask*

ip-addr:路由器接口IP或路由器接口所在的网段地址

wildcard-mask: 反子网掩码

例如: [H3C-1-ospf-area0] network 192.168.1.1 0.0.0.255

也可以在指定接口上使能ospf(仅V7支持此配置命令)

[H3C- Serial1/0] ospf process-id area area-id

[H3C- Serial1/0] ospf 1 area 0

注:在系统视图下使用**ospf** 命令启动OSPF 后,还必须在区域视图下向该区域中加入网段,然后OSPF才会在该网段上运行(V5&V7)。



OSPF配置 — 路由引入

• 引入/取消其它协议的路由 [H3C-ospf-1] [undo] import-route *protocol protocol*: Direct, Static, RIP, BGP, IS-IS

当OSPF网络中的设备需要访问运行其他协议的网络中的设备时,需要将其他协议的路由引入到OSPF网络中。

OSPF是一个无环路的动态路由协议,但这是针对域内路由和域间路由而言的,其对引入的外部路由环路没有很好的防范机制,所以在配置OSPF引入外部路由时一定要慎重,防止手工配置引起的环路。

注:在缺省情况下,OSPF不引入其它协议的路由。



OSPF配置 — 显示与调试

- 显示当前OSPF运行状态与配置信息 [任意视图] display ospf
- 对OSPF报文进行调试
 - <H3C> terminal debugging
 - <H3C> terminal monitor
 - <H3C> debugging ospf 1 packet [interface type num]
- 关闭OSPF报文调试
 - <H3C> undo debugging ospf packet



OSPF配置 — 举例(V5&V7)



配置 RouterA [RouterA] interface serial 1/0 [RouterA-serial1/0] ip address 2.2.2.1 24 [RouterA-serial1/0] interface G 0/0 [RouterA-G0/0] ip address 1.1.1.1 24 [RouterA] ospf [RouterA-ospf-1] area 0

[RouterA] router id 1.1.1.1

[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.255 [RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.1 0.0.0.255



OSPF配置 — 举例(V5&V7续)



配置 RouterB

[RouterB] router id 3.3.3.1 [RouterB] interface serial 1/0 [RouterB-serial1/0] ip address 2.2.2.2 24 [RouterB-serial1/0] interface G 0/0 [RouterB-G0/0] ip address 3.3.3.1 24 [RouterB] ospf [RouterB-ospf-1] area 0 [RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.255 [RouterB-ospf-1-area-0.0.0.1] network 3.3.3.1 0.0.0.255



OSPF配置 — 举例(V7)



路由器A


router id 1.1.1.1 ospf interface Gigabitethetnet 0/0 ip addr 1.1.1.1 255.255.255.0 ospf 1 area 1 interface serial 1/0 ip addr 2.2.2.1 255.255.255.0 ospf 1 area 0

路由器B

router id 3.3.3.1 ospf interface Gigabitethetnet 0/0 ip addr 3.3.3.1 255.255.255.0 ospf 1 area 2 interface serial 1/0 ip addr 2.2.2.2 255.255.255.0 ospf 1 area 0



综合实验举例 — 实验环境



- 路由器之间的链路层协议都封装PPP
- 在路由器A与B之间使用静态路由
- 在路由器B与C之间运行路由协议RIP
- 在路由器C与D之间运行路由协议OSPF





综合实验举例 — 路由配置

- 路由器A
 - [RA] ip route-static 0.0.0.0 0 192.0.0.2
- 路由器B
 - [RB] ip route-static 202.0.0.0 24 192.0.0.1
 - [RB] rip
 - [RB-rip-1] network 192.0.1.1
 - [RB-rip-1] network 202.0.1.1



综合实验举例 — 路由配置(续)

- 路由器C
 - [RC] rip
 - [RC-rip-1] network 192.0.1.2
 - [RC-rip-1] network 202.0.2.1
 - [RC] ospf
 - [RTC-ospf-1]area 0
 - [RC-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.0.2.0 0.0.0.255
 - [RC-ospf-1-area-0.0.0.0]network 202.0.2.0 0.0.0.255
 - [RC-G0/0] ospf 1 area 0 //V7特有命令
 - [RC-Serial1/0] ospf 1 area 0 //V7特有命令



综合实验举例 — 路由配置(续)

- 路由器D
 - [RD] ospf
 - [RD-ospf-1]area 0
 - [RD-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.0.2.0 0.0.0.255
 - [RD-ospf-1-area-0.0.0.0]network 202.0.3.0 0.0.0.255
 - [RD-G0/0] ospf 1 area 0 //V7特有命令
 - [RD-Serial1/0] ospf 1 area 0 //V7特有命令




路由器RB上的路由表(主要部分):

[RB] display ip routing-table Routing Tables:

NO	utilig rables.					
D	estination/Mask	Proto	Pref	Metric	Nexthop	Interface
	127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	LoopBack0
	127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	LoopBack0
	192.0.0.0/24	Direct	0	0	192.0.0.2	Serial 1/0
	192.0.0.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	LoopBack0
	192.0.0.1/32	Direct	0	0	192.0.0.1	Serial 1/0
	192.0.1.0/24	Direct	0	0	192.0.1.1	Serial2/0
	192.0.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	LoopBack0
	192.0.1.2/32	Direct	0	0	192.0.1.2	Serial2/0
	202.0.1.0/24	Direct	0	0	202.0.1.1	GE0/0
	202.0.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	LoopBack0
	202.0.0.0/24	Static	60	1	192.0.0.1	Serial1/0
	202.0.2.0/24	RIP	100	1	192.0.1.2	Serial2/0

由上可见,路由表的信息缺少到202.0.3.0/24和192.0.2.0/24的表项







路由器RB上的路由表(模拟器全部):

[RTB]display ip routing-table

Destinations: 24 Routes: 24

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.0.0.0/24	Direct	0	0	192.0.0.2	Ser1/0
192.0.0.0/32	Direct	0	0	192.0.0.2	Ser1/0
192.0.0.1/32	Direct	0	0	192.0.0.1	Ser1/0
192.0.0.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.0.0.255/32	Direct	0	0	192.0.0.2	Ser1/0
192.0.1.0/24	Direct	0	0	192.0.1.1	Ser2/0
192.0.1.0/32	Direct	0	0	192.0.1.1	Ser2/0
192.0.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.0.1.2/32	Direct	0	0	192.0.1.2	Ser2/0
192.0.1.255/32	Direct	0	0	192.0.1.1	Ser2/0
202.0.0.0/24	Static	60	0	192.0.0.1	Ser1/0
202.0.1.0/24	Direct	0	0	202.0.1.1	GE0/0
202.0.1.0/32	Direct	0	0	202.0.1.1	GE0/0
202.0.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
202.0.1.255/32	Direct	0	0	202.0.1.1	GE0/0
202.0.2.0/24	RIP	100	1	192.0.1.2	Ser2/0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0



由上可见,路由表的信息缺少到202.0.3.0/24和192.0.2.0/24的表项

路由器RC上的路由表(模拟器全部):

[RTC] display ip routing-table

Destinations: 24 Routes: 24

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	2 Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.0.1.0/24	Direct		0	192.0.1.2	Ser2/0
192.0.1.0/32	Direct	0	0	192.0.1.2	Ser2/0
192.0.1.1/32	Direct	0	0	192.0.1.1	Ser2/0
192.0.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.0.1.255/32	Direct	0	0	192.0.1.2	Ser2/Ó
192.0.2.0/24	Direct	0	0	192.0.2.1	Ser1/0
192.0.2.0/32	Direct	0	0	192.0.2.1	Ser1/0
192.0.2.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.0.2.2/32	Direct	0	0	192.0.2.2	Ser1/0
192.0.2.255/32	Direct	0	0	192.0.2.1	Ser1/0
202.0.1.0/24	RIP	100	1	192.0.1.1	Ser2/0
202.0.2.0/24	Direct	0	0	202.0.2.1	GE0/0
202.0.2.0/32	Direct	0	0	202.0.2.1	GE0/0
202.0.2.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
202.0.2.255/32	Direct	0	0	202.0.2.1	GE0/0
202.0.3.0/24 O	_INTRA	10	1563	192.0.2.2	Ser1/0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	-	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	2 Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0



由上可见,路由表的信息缺少到202.0.0.0/24和192.0.0.0/24的表项



路由器RD上的路由表(模拟器全部):


[RTD]dis ip ro

Destinations: 18 Routes: 18

Destination/Mask	Proto Pre Cost	: NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct 0 0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/8	Direct 0 0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct 0 0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct 0 0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/3	2 Direct 0 0	127.0.0.1	InLoop0
192.0.2.0/24	Direct 0 0	192.0.2.2	Ser1/0
192.0.2.0/32	Direct 0 0	192.0.2.2	Ser1/0
192.0.2.1/32	Direct 0 0	192.0.2.1	Ser1/0
192.0.2.2/32	Direct 0 0	127.0.0.1	InLoop0
192.0.2.255/32	Direct 0 0	192.0.2.2	Ser1/0
202.0.2.0/24 O	INTRA 10 1563	192.0.2.1	Ser1/0
202.0.3.0/24	Direct 0 0	202.0.3.1	GE0/0
202.0.3.0/32	Direct 0 0	202.0.3.1	GE0/0
202.0.3.1/32	Direct 0 0	127.0.0.1	InLoop0
202.0.3.255/32	Direct 0 0	202.0.3.1	GE0/0
224.0.0.0/4	Direct 0 0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct 0 0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/3	2 Direct 0 0	127.0.0.1	InLoop0



由上可见,路由表的信息缺少到202.0.0.0/24,202.0.1.0/24,192.0.0.0/24,192.0.1.0/24的表项



综合

综合实验举例 — 路由引入(续)

- 路由器B
 - [RB-rip-1] import-route static
 - [RB-rip-1] import-route direct
- 路由器C
 - [RC-rip-1] import-route ospf
 - [RC-rip-1] import-route direct
 - [RC] ospf
 - [RC-ospf-1] import-route rip
 - [RC-ospf-1] import-route direct

至此,整个网络应该完全连通



故障

故障诊断 — 故障分类

- 连通性问题
 - 硬件故障(网络设备、传输介质、电源等)
 - 软件配置问题
 - 兼容性问题
- 性能问题
 - 网络拥塞
 - 路由环路




故障诊断 — 诊断方法

- 分层
 - 按照网络协议层由下至上诊断故障
- 分段
 - 将网络划分为不同的部分来分别诊断故障
- 替换法
 - 通过替换网络组件来确定故障位置



故障诊断 — 分层诊断



由下至上诊断故障

故障诊断 — 分段诊断

- 把网络分段,逐段排除故障
 - 主机本身
 - 主机到路由器
 - 路由器本身
 - 路由器到路由器



故障诊断 — 替换法

- 替换法是检查硬件问题最常用的方法
 - 当怀疑是网线问题时,更换一根确定是好的网线试一试;
 - 当怀疑是接口模块有问题时,更换一个其它接口模块试一试
- 在实际网络故障排错时,可以先用分段法找出故障大概位置,然后再用替换法确定之。



故障诊断 — 诊断工具

- ping 命令
- tracert 命令
- display 命令
- debugging 命令
- Wireshark



故障诊断 — display命令

- display current-configuration
- display interface *type number*
- display ip routing-table
- display acl
- display firewall
- display nat
- display rip
- display ospf



故障诊断 — display命令(续)

[H3C]display interface Serial 1/0

Serial1/0

Current state: UP

Line protocol state: UP

Description: Serial1/0 Interface

Bandwidth: 64 kbps

Maximum transmission unit: 1500

Hold timer: 10 seconds, retry times: 5 Internet address: 202.0.0.2/24 (primary)

Link layer protocol: PPP

LCP: opened, IPCP: opened

Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/100/0

Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0

Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/75/0

Last link flapping: 0 hours 3 minutes 37 seconds

Last clearing of counters: Never

Current system time:2020-10-18 09:40:14

Last time when physical state changed to up:2020-10-18 09:36:36

Last time when physical state changed to down:2020-10-18 09:36:34



故障诊断 — debugging命令

- 开启debugging
 - < H3C > terminal debugging
 - < H3C > terminal monitor
 - < H3C > debugging rip 1 packet [interface type num]
- 关闭debugging
 - < H3C > undo debugging rip 1 packet



故障诊断 — Wireshark

- 对于交换机,可以结合端口镜像功能来使用
- 观察ICMP消息来诊断故障
- 观察协议的运行过程来诊断故障





感谢大家的理解与合作 本课程讲课部分结束

- 不闻不若闻之 /
- 见之不若知之,
- 知之不若行之。
- 学至于行而止矣。

一《荀子•儒效》

希望大家学以致用

