Linux 开机启动流程


```
Linux 开机启动流程
  启动流程概览
  详细讲解
     开机软件 —— BIOS、Grub
        名词解释
        流程解释
        BIOS
     开机文档 —— menu.lst、grub.conf
        Grub 配置文档
        流程解释
     init 程序
        流程解释
        init 执行的相关文件
  实验
     rhel6 单用户模式修改密码
     rhel7 单用户模式修改密码
  Linux 开机启动流程课后作业
```

启动流程概览

- 1. 加载 BIOS 的硬件信息并自我测试,依据设定取得第一个可开机的装置;
- 2. 读取并执行第一个开机装置内 MBR 的 boot Loader (grub, spfdisk 等程序);
- 3. 依据 boot loader 的设定加载 Kernel
- 4. Kernel 会开始侦测硬件并加载驱动程序;
- 5. 在硬件驱动成功后, Kernel 会主动呼叫 init 程序
- 6. init 会取得 run-level 信息;
- 7. init 执行 /etc/rc.d/rc.sysinit 档案来准备软件执行的作业环境(如网络、时区等);
- 8. init 执行 run-level 的各个服务的启动 (script 方式);
- 9. init 执行 /etc/rc.d/rc.local 档案;
- 10. init 执行终端仿真程序 mingetty 来启动 login 程序,
- 11. 最后等待用户登入

详细讲解

开机软件 —— BIOS、Grub



名词解释

- 1. BIOS 一个写入到主板上的一个软件程序,在开机的时候,计算机系统会主动执行第一个程序
- 2. HD 硬盘
- 3. MBR 主要启动记录区(Master Boot Record)该硬盘里的第一个扇区 512 bytes
- 4. boot loader 开机管理程序,可读取核心文件并执行 446 bytes
- 5. DPT 磁盘分割表(disk partition table)记录整颗硬盘分割状态 64 bytes
- 6. 55AA 2 bytes

流程解释

- 通电后,服务器主版上的一个软件 BIOS 启动,他的任务就是找到带有开机程序的设备,此处以硬盘为例, BIOS 的任务结束;
- 该硬盘上的第一个扇区中有一个开机管理程序, rhel6 上为 grub1, rhel7 上为 grub2, 版本不同;
- 接下去就是 grub 在工作了。

BIOS

开机时按下 pause break 暂停中断,可以看到 bios 的大概信息:



AMIBIOS(C)2006 American Megatrends, Inc.

基本输入输出系统的版本为 AMIBIOS, 为美国趋势科技

2006 年生产

HP System BIOS - 033 (09/01/2011)

惠普系统的基本输入输出系统,支持到 2011/01/09 的硬件

Processor 1 Initiallized at 2.26 GHz with 8 MB cache

处理器 cpu 一个,频率为 2.26GHz, 8M 缓冲

16384MB Total Memory Detected

16G 内存

Asset Tag: 0111049

资产编号为 0111049

BMC Firmware Version 04.04(Jul/01/2009)

BMC SDR Version: 2.18.1.17


basebiard management controller 底板管理控制器的缩写,时一个在 IPMI 结构下提供智能管理的控制器 IPMI 时智能平台管理界面,即与 intel 结构的企业系统中所使用外围设备采用的一种工业标准。

USB Device(s): 1 Keyboard, 1 Mouse

usb 设备有一个鼠标一个键盘,此处可以查看是否有人恶意用 usb 设备要攻击服务器

Auto-Detecting AHCI PORT 1.. IDE Hard Disk 自动检测


开机按下 F10.进入 BIOS 管理界面






IPMI

HP 服务器远程管理平台





开机文档 —— menu.lst、grub.conf

Grub 配置文档

- menu.lst
- · grub.conf

```
[root@rhel6 grub]# 11 /boot/grub/
total 274
-rw-r--r-. 1 root root 63 Jul 2 2015 device.map
-rw-r--r-. 1 root root 13380 Jul 2 2015 e2fs stage1 5
-rw-r--r-. 1 root root 12620 Jul 2 2015 fat_stage1_5
-rw-r--r-. 1 root root 11748 Jul 2 2015 ffs stage1 5
-rw----. 1 root root 796 Jul 2 2015 grub.conf
-rw-r--r-. 1 root root 11756 Jul 2 2015 iso9660 stage1 5
-rw-r--r-. 1 root root 13268 Jul 2 2015 jfs stage1 5
lrwxrwxrwx. 1 root root 11 Jul 2 2015 menu.lst -> ./grub.conf
-rw-r--r-. 1 root root 11956 Jul 2 2015 minix_stage1_5
-rw-r--r-. 1 root root 14412 Jul 2 2015 reiserfs_stage1_5
-rw-r--r-. 1 root root 1341 May 7 2010 splash.xpm.gz
-rw-r--r-. 1 root root 512 Jul 2 2015 stage1
-rw-r--r-. 1 root root 126100 Jul 2 2015 stage2
-rw-r--r-. 1 root root 12024 Jul 2 2015 ufs2 stage1 5
-rw-r--r-. 1 root root 11364 Jul 2 2015 vstafs_stage1_5
-rw-r--r-. 1 root root 13964 Jul 2 2015 xfs stage1 5
[root@rhel6 grub]# vim grub.conf
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Red Hat Enterprise Linux (2.6.32-431.el6.x86_64)
开机启动的系统名称,指定启动硬盘位置在第一个硬盘的第一个分区
root (hd0,0)
指定核心文件的名称及位置 /boot/ ,指定语言等等
kernel /vmlinuz-2.6.32-431.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/vg_rhel6-LogVol01 rd_NO_LUKS
LANG=en_US.UTF-8 rd_NO_MD SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYBOARDTYPE=pc
KEYTABLE=us rd LVM LV=vg rhel6/LogVol01 rd NO DM rhgb quiet
指定核心加载的模块文件 /boot/
initrd /initramfs-2.6.32-431.el6.x86_64.img
```

流程解释

- grub 软件的任务就是找到核心文件,并加载该文件
- 内核的第一任务就是驱动硬件
- 内核第二任务就是呼叫 init 程序,接下来就交给 init 了

init 程序

流程解释

- init 程序挂接 /etc 和 /lib 所在的目录分区
- 执行 /etc/inittab 文件,取得 run-level 信息,判断是否开启终端、网络等
- 执行 /etc/rc.d/rc.sysinit 初始化环境 (如网络、时区等)
- 执行 run-level 的各个服务的启动 (script 方式);
- 执行 /etc/rc.d/rc.local 档案
- 执行终端仿真程序 mingetty 来启动 login 程序,最后等待用户登入

init 执行的相关文件

```
[root@rhel6 ~]# cat /etc/inittab
# Default runlevel. The runlevels used are:
# 0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
# 1 - Single user mode
# 2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
# 3 - Full multiuser mode
# 4 - unused
# 5 - X11
# 6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
id:5:initdefault:
[root@rhel6 etc]# 11 /etc/rc.d
total 60
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 2 2015 init.d
-rwxr-xr-x. 1 root root 2617 Oct 10 2013 rc
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 2 2015 rc0.d
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 2 2015 rc1.d
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 2 2015 rc2.d
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 2 2015 rc3.d
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 2 2015 rc4.d
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 2 2015 rc5.d
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 2 2015 rc6.d
-rwxr-xr-x. 1 root root 220 Oct 10 2013 rc.local
-rwxr-xr-x. 1 root root 19432 Oct 10 2013 rc.sysinit
```

备注:以上分析均为 rhel6 操作系统, rhel7 启动改为 systemd 模式,相关文件在 /usr/lib/systemd/system/*

实验

rhel6 单用户模式修改密码

- 1> 进入到数及时界面时,按上下键进入以下界面,选择 kernel 一行,按下 e 进行编辑
- 2> 在最后追加 1 或者 single 后,按下 esc3> 再按下 b,启动后,进入单人模式后,输入 passwd 进行密码修改,修改完成后, reboot 即可。



```
Applications Places rt-viewer
                                                                        中 40 😡 Mon 12:47 🖾 kiosk
                                        rhel6 (1) - Virt Viewer
File View Sendkey Help
Telling INIT to go to single user mode.
init: rc main process (874) killed by TERM signal
[root@rhel6 /]# mount
/dev/mapper/vg_rhel6-LogVol01 on / type ext4 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,rootcontext="system_u:object_r:tmpfs_t:s0")
/dev/vda1 on /boot type ext4 (rw)
/dev/mapper/vg_rhe16-LogVo100 on /home type ext4 (rw)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
[root@rhel6 / ]# _
rhel6 (1) - Virt Viewer
                                                                                         1/4
```

rhel7 单用户模式修改密码

- 1> 进入如下界面后按 e 进入编辑模式
- 2> 找到 linux16 开始的那一行,删除没用的,在最后追加 rd.break,然后按 Ctrl-x 重启即可进入单人模式
- 3> 进入单人模式后,用 mount 命令查看一下,会发现根目录时只读模式,因此需要重新挂载为读写模式


```
mount -o remount,rw /sysroot
chroot /sysroot
passwd
touch /.autorelabel ===>autorelabel 自动重新标记, selinux
exit
exit
```

Red Hat Enterprise Linux Server 7.1 (Maipo), with Linux 3.10.0-229.e17.x+
Red Hat Enterprise Linux Server 7.1 (Maipo), with Linux 0-rescue-aeba48e+

Use the f and 1 keys to change the selection.

Press 'e' to edit the selected item, or 'c' for a command prompt.

The selected entry will be started automatically in 3s.



Linux 开机启动流程课后作业

1. 名词解释

BIOS

MBR

boot loader

grub

DPT

55AA

- 1. 请自己描述 linux 开机启动的流程,并画出流程图。
- 2. linux 破解 root 密码