2021/05/04 Windows32位内核 第9课 中断异常、使用未公开函数遍历进程

笔记本: Windows32位内核 **创建时间:** 2021/5/4 星期二 15:01

作者: ileemi

- 通过页目录表读取进程内存
- 进程的遍历
 - API 分析
 - 代码实现
 - 使用未公开的内核函数
 - 完整代码示例
- 任务管理
- 中断异常
 - 中断机制
 - 中断分类
 - 中断向量表
 - IDTR与IDT的关系
 - 中断描述符表的格式

通过页目录表读取进程内存

代码示例:

```
/*
强制读写进程内存
pDirBase: 目标进程的页目录表的地址
pAddress: 访问的地址:
pBuf: 目标地址
nLen: 读取的字节数
*/
void MyReadProcessMemory(void* pDirBase,
void* pAddress,
void* pBuf,
unsigned int nLen)
{

void* p01dCR3; // 保存旧的CR3

//PHYSICAL_ADDRESS PA = MmGetPhysicalAddress(NULL);
//void* va = MmMapIoSpace(PA);
```

```
// 保存旧的cr3后进行修改
__asm
{
    mov eax, cr3
    mov pOldCR3, eax
    mov eax, pDirBase
    mov cr3, eax
}

// pBuf — 零环地址,防止出现进程问题
RtlCopyMemory(pBuf, pAddress, nLen);

// 恢复原CR3
__asm
{
    mov eax, pOldCR3
    mov cr3, eax
}
```


存在CR3遍历的问题,页目录表需要手工填写。正确的写法应该通过进程PID定位对应的页目录表,然后在进行内存操作。在内核中封装函数最后给 "NTSTATUS" 状态。

进程的遍历

读取进程内存,需要指定进程PID以及页目录项。

页目录表由操作系统管理,线程切换不需要切换页目录表(多个进程同属于一个进程),所以页目录表属于对应的进程中。通过上面的关系,可以通过进程对象定位其对应的页目录表的地址以及PID。

操作系统系统内核中获取进程相关信息的API:



在切换进程的时候会用到页目录表的地址,可通过搜索切换进程的内核API(没有公开的API,系统内部可以存在一些未公开的API函数)。

通过Windbg在指定模块中进行单词匹配搜索:

```
• Ring0: x nt!*swap* x nt!*process*
```

• Ring3: x ntdll!*swap*, x ntdll!*process*

```
76f41a62 cc int 3
0:000> x ntdll!*swap*
76ef5174 ntdll!RtlReleaseSwapReference (void)
76ef5334 ntdll!RtlAcquireSwapReference (void)
76ef7836 ntdll!SwapSplayLinks (void)
76f4e970 ntdll!RtlUshortByteSwap (@RtlUshortByteSwap@4)
76f4e950 ntdll!RtlUlonglongByteSwap (@RtlUlonglongByteSwap@8)
76f4e940 ntdll!RtlUlongByteSwap (@RtlUlongByteSwap@4)
0:000> x ntdll!*process*
76eba107 ntdll!RtlpProcessIFEOKeyFilter (void)
76f97fc0 ntdll!PsspDumpObject_Process (void)
76ef645a ntdll!LdrpProcessInitializationComplete (void)
76eef1c0 ntdll!RtlSetThreadSubProcessTag (void)
76eea4b3 ntdll!LdrpProcessDetachNode (void)
76ee350 ntdll!RtlCreateProcessParametersInternal (void)
76ee45d0 ntdll!RtlExitUserProcess (void)
76ee05ec ntdll!LdrpProcessMappedModule (void)
76ee05ec ntdll!RtlWow64GetProcessMachines (void)
```

API 分析

PsGetCurrentProcessId -- 获取进程PID,从对应的进程对象中获取。通过分析该函数,必然可以找到这个进程对象,通过进程对象可以定位对应的页目录表地址。

PsGetCurrentThread 函数在内核中的实现代码:线程对象 = FS 首地址 + 偏移 (124H), FS 是一个指向_KPCR 的结构体(处理器控制区)。KPCR_BASE 每个CPU有一个,固定地址为: 0xFFDFF000

```
kd> u PsGetCurrentThread
nt!PsGetCurrentThread:
                                eax, dword ptr fs: [00000124h]
8052890c 64a124010000
                        mov
80528912 c3
                        ret
80528913 cc
                        int
                                3
  PsGetCurrentProcess 函数在内核中的实现代码: 进程对象在 _EPROCESS 中。
kd> u PsGetCurrentProcess
nt!IoGetCurrentProcess:
                             eax, dword ptr fs: [00000124h]
804ef608 64a124010000 mov
804ef60e 8b4044 mov eax,dword ptr [eax+44h]
                     ret
804ef611 c3
                      int 3
804ef612 cc
                                   进程对象 = 线程对象 + 偏移44H
                      int 3
804ef613 cc
                       int
                               3
804ef614 cc
  PsGetCurrentProcessId 函数在内核中的实现代码:
kd> u PsGetCurrentProcessId
nt!PsGetCurrentProcessId:
                             eax, dword ptr fs: [00000124h]
80528650 64a124010000 mov
                             eax, dword ptr [eax+1ECh]
80528656 8b80ec010000
                      mov
8052865c c3
                      ret
8052865d cc
                      int
                              3 进程PID = 线程对象 + 偏移1ECH
8052865e cc
                      int
                              3
8052865f cc
                      int
                              3
通过 dt _ETHREAD 查看线程结构体,验证上面的偏移地址:
kd> dt CLIENT ID
                   +0x1ec Cid
                                      : CLIENT ID
ntdll! CLIENT ID
                       : Ptr32 Void ————通过线程获取进程对象
  +0x000 UniqueProcess
  +0x004 UniqueThread : Ptr32 Void
可以看出其是通过线程获取进程对象(线程属于进程)。使用 dt EPROCESS -b 命令
可以展开结构体中的数据成员以及子结构。
每个进程都有自己的 _EPROCESS ,同时都有自己的页目录表:
kd> dt _EPROCESS -b
ntdll!_EPROCESS
                     : KPROCESS
  +0x000 Pcb
                       : _DISPATCHER_HEADER
    +0x000 Header
       +0x000 Type
                        : UChar
                        : UChar
       +0x001 Absolute
       +0x002 Size
                          : UChar
      +0x002 S1Ze : UChar
+0x003 Inserted : UChar
+0x004 SignalState : Int4B
+0x008 WaitListHead : _LIST_ENTRY
         +0x000 Flink : Ptr32
+0x004 Blink : Ptr32
     +0x010 ProfileListHead : _LIST_ENTRY
       +0x000 Flink : Ptr32
       +0x004 Blink
                          : Ptr32
    +0x018 DirectoryTableBase : Uint4B
     +0x020 LdtDescriptor : _KGDTENTRY
                       : Uint2B
       +0x000 LimitLow
                          : Uint2B
       +0x002 BaseLow
       +0x004 HighWord
                         : __unnamed
         +0x000 Bytes
                           : __unnamed
  进程的遍历,通过 EPROCESS 中的 ActiveProcessLinks 进行遍历,其是一个双
  向链表,指向下一个进程。
```

+0x088 ActiveProcessLinks : _LIST_ENTRY

+0x000 Flink : Ptr32 +0x004 Blink : Ptr32

```
__KPCR + 0x120 = _KPRCB + 0x4 --> 就可以得到当前正在运行的线程
+0x0d4 InterruptMode : Uint4B
+0x0d8 Spare1 : UChar __KPCR
+0x0dc KernelReserved2 : [17] Uint4B
+0x120 PrcbData : _KPRCB
kd> dt _KPRCB
ntdll!_KPRCB __ETHREAD 第一个成员就是 _KTHREAD
+0x000 MinorVersion : Uint2B
+0x002 MajorVersion : Uint2B
+0x004 CurrentThread : Ptr32 _KTHREAD
+0x008 NextThread : Ptr32 _KTHREAD
+0x00c IdleThread : Ptr32 _KTHREAD
```

经过分析,通过当前线程可以获取当前进程,通过当前进程就可以获取进程链表,即可进行遍历。也就是说可以通过 "FS" 寄存器遍历进程。

```
: _KAPC_STATE
  +0x034 ApcState
     +0x000 ApcListHead : _LIST_ENTRY
+0x000 Flink : Ptr32
                                                           KTHREAD
         +0x004 Blink
                                   : Ptr32
     +0x010 Process : Ptr32
     +0x014 KernelApcInProgress : UChar
     +0x015 KernelApcPending : UChar
     +0x016 UserApcPending : UChar
  +0x04c ContextSwitches : Uint4B
kd> dt EPROCESS
ntdll! EPROCESS
   +0x000 Pcb : _KPROCESS
+0x06c ProcessLock : _EX_PUSH_LOCK
+0x070 CreateTime : _LARGE_INTEGER
+0x078 ExitTime : _LARGE_INTEGER
   +0x080 RundownProtect : _EX_RUNDOWN_REF
   +0x084 UniqueProcessId : Ptr32 Void
   +0x088 ActiveProcessLinks : _LIST_ENTRY
   +0x090 QuotaUsage : [3] Uint4B
```

代码实现

使用偏移(硬编码)来获取进程相关的信息(存在操作系统版本兼容性问题)。 早期的做法是在遍历进程前先获取系统的版本号(PsGetVirsion),根据系统版 本做相应的处理(返回所需结构体成员的偏移值)。

```
PEPROCESS Process = NULL; // 保存进程对象
__asm
{
    mov eax, fs: [124h] // ETHREAD
    mov eax, [eax + 44h] // EPROCESS
    mov Process, eax
}
```

采用硬编码编写内核程序存在操作系统版本问题,可使用操作系统公开的内核 API:

```
PEPROCESS Process = NULL; // 保存进程对象
Process = PsGetCurrentProcess(); // 等价上面三行汇编代码的结果
```

防止使用公开的内核API被Hook,还可通过内核API的代码特征获取偏移:


```
CHAR* pCode = PsGetCurrentProcess; // 获取内核API的地址:
//CHAR* pCode = MmGetSystemAddress("PsGetCurrentProcess"); // 动态获取导
出函数
// 804ef608 64a124010000 mov eax, dword ptr fs:[00000124h]
ULONG offsel = *(ULONG*)(pCode + 2);
// 804ef60e 8b4044 mov eax, dword ptr [eax+44h]
ULONG offse2 = *(pCode + 8); // 2 + 6 — 上一条指令的长度
```

使用未公开的内核函数

对于公开的内核函数没有使用偏移,也就是通过未公开函数进行操作。如果公开的内核函数内部调用了未公开内核函数,可通过公开函数找到未公开函数进行特征搜索。如果运气好,未公开的内核函数中使用了偏移,整个操作系统的内核代码在 "nt.dll" 模块中 (ntkrpamp.exe文件)。

ntkr*.exe 有多个,内核代码不固定,受物理地址扩展、单核、多核的影响(其对应的操作系统代码页就不相同)。__asm cpuid // 操作系统判断CPU的型号,加载对应的内核代码。

当前被调试的操作系统为单核开启PAE,对应的系统代码为: ntkrnlpa.exe



ntkrnlpa.exe 可执行文件就是一个驱动程序,可以看成是一个dll,其中的API也就相当于导出函数(官方没有对应文档说明的就是未公开的函数)。

可以在 ntkr*.exe (操作系统内核代码)中,搜索内部的导出函数(查看其参数,判断返回值以及调用约定)。

例如: 获取进程名

```
F PsGetProcessExitStatus
                                                          00450754
                                                                        870
  PsGetProcessExitTime
                                                          004F117E
                                                                        871
                                                          0045076C
   f PsGetProcessId
                                                                         872
                                                          00450784
  FsGetProcessInheritedFromUniqueProcessId
                                                          0045079A
                                                                        874
  FSGetProcessJob
                                                          004507B2
                                                                         875
  FsGetProcessPeb
                                                          004507F2
                                                                        876
 text:00450784 ; Exported entry 873. PsGetProcessImageFileName
text:00450784
text:00450784 ; ======== S U B R O U T I N E =============================
text:00450784
text:00450784 ; Attributes: bp-based frame
text:00450784
text:00450784
                              public PsGetProcessImageFileName
                                                     ; CODE XREF: sub_543286+65↓p
; sub_5538A6+4B↓p
text:00450784 PsGetProcessImageFileName proc near
text:00450784
                                                      ; DATA XREF: .
text:00450784
text:00450784 arg_0
                             = dword ptr 8
text:00450784
.text:00450784
                             mov
                                      edi, edi
text:00450786
                             push
                                      ebp
text:00450787
                              mov
                                      ebp, esp
text:00450789
                                      eax, [ebp+arg 0]
.text:0045078C
                             add
                                      eax, 174h
text:00450791
                                      ebp
                              pop
text:00450792
text:00450792 PsGetProcessImageFileName endp
.text:00450792
```

通过 "PsGetProcessImageFileName" 即可替换硬编码来获取进程名,在驱动中使用需要向前声明,代码示例:

```
// 声明
UCHAR* PsGetProcessImageFileName(PEPROCESS Process);

//pImageFileName = (char*)curProcess + 0x174;
pImageFileName = PsGetProcessImageFileName(Process);
```

提高内核代码的通用性,尽量将 "硬编码" 转换为公开的内核API或者未公开的内核API。

完整代码示例

```
UCHAR* PsGetProcessImageFileName(PEPROCESS Process);
void DriverUnload(struct _DRIVER_OBJECT* DriverObject) {
 UNREFERENCED PARAMETER(DriverObject);
 DbgPrint("[51asm] DriverUnload\n");
页目录地址由操作系统维护,进程页由操作系统创建
NTSTATUS EnumProcessDirBase() {
 PEPROCESS Process = NULL; // 保存进程对象
 PEPROCESS curProcess = NULL; // 保存当前进程(记录链表起点)
 HANDLE Pid; // 保存进程PID
 UCHAR* pImageFileName = NULL; // 保存进程名
 DbgPrint("[51asm] EnumProcessDirBase Begin\n");
 * 数据关系: 进程对象 PID NAME DIRBASE
    线程对象 TID PRO FK(PROCESS)
  KPCR + Ox120 (KPRCB) +
 Process = PsGetCurrentProcess();
 //// 通过代码特征获取偏移
 //CHAR* pCode = PsGetCurrentProcess; // 获取内核API的地址
导出函数
 //ULONG offse2 = *(pCode + 8); // 2 + 6 -- 上一条指令的长度
```

```
curProcess = Process;
   // 获取进程PID
   Pid = PsGetProcessId(curProcess);
息存在操作系统兼容性问题
   pImageFileName = PsGetProcessImageFileName(curProcess);
   DbgPrint("[51asm] _EPROCESS:%p PID:%u ImageFileName:%s\n",
     curProcess, Pid, pImageFileName);
   // 获取下一个进程的 EPROCESS -- ActiveProcessLinks 链表位置
   curProcess = (PEPROCESS)*(void**)((char*)curProcess + 0x88);
    // 减去 Ox88, 获取 EPROCESS 首地址
   curProcess = (PEPROCESS) ((char*) curProcess - 0x88);
  while (Process != curProcess);
 DbgPrint("[51asm] EnumProcessDirBase End\n");
  return STATUS_SUCCESS;
NTSTATUS
DriverEntry(
  __in struct _DRIVER_OBJECT* DriverObject,
  __in PUNICODE_STRING RegistryPath
 char ch = 0;
 UNREFERENCED_PARAMETER(DriverObject);
  UNREFERENCED PARAMETER(RegistryPath);
  EnumProcessDirBase();
  DbgPrint("[51asm] DriverEntry ch:%02x\n", ch);
  DriverObject->DriverUnload = DriverUnload;
```

```
return 0;
}
```

任务管理

任务是处理器可以分派、执行和挂起的一个工作单元。它可以用于执行程序、任务或进程、操作系统服务实用程序、中断或异常处理程序,或内核或执行实用程序。

任务管理:线程切换最大的问题就是保存环境,恢复环境。由硬件自动保存环境切换环境效率会很快。

任务由两个部分组成:任务执行空间和任务状态段(TSS)。任务执行空间由一个代码段、一个堆栈段和一个或多个数据段(见图7-1)组成。如果操作系统或执行人员使用处理器的特权级别保护机制,则任务执行空间还将为每个权限级别提供一个单独的堆栈。

TSS指定构成任务执行空间的段,并提供任务状态信息的存储位置。在多任务处理系统中,TSS还提供了一种链接任务的机制。任务由其TSS的段选择器标识。当任务加载到处理器中进行执行时,TSS的段选择器、基本地址、限制和段描述符属性将加载到任务寄存器中(参见第2.4.4节 "任务寄存器(TR)")。

如果为该任务实现了分页,则该任务所使用的页面目录的基本地址将被加载到控制寄存器CR3中。

任务寄存器(TR)指定段选择子。指向一个内存地址,保存寄存器的值。当线程切换的时候,CPU会将此时所有的寄存器环境保存到TR寄存器指向的内存地址中。线程切换不旦需要切换寄存器也可能需要独立的一个栈(任务在哪环上运行,就切换哪环的栈)。




Figure 7-1. Structure of a Task

寄存器环境保存在 "_ETHREAD" --> "_KTHREAD" --> "_KTRAP_FRAME" 中,如下 图所示:

+0x130 Win32Thread : Ptr32 Void +0x134 TrapFrame : Ptr32 KTRAP_FRAME +0x138 ApcStatePointer : [2] Ptr32 _KAPC_STATE +0x140 PreviousMode : Char

+0x141 EnableStackSwap : UChar

kd> dt _KTRAP_FRAME

ntdll!_KTRAP_FRAME
+0x000 DbgEbp : Uint4B
+0x004 DbgEip : Uint4B
+0x008 DbgArgMark : Uint4B +0x008 DbgArgMark : Uint4B +0x00c DbgArgPointer : Uint4B +0x010 TempSegCs : Uint4B +0x014 TempEsp : Uint4B +0x018 Dr0 : Uint4B +0x01c Dr1 : Uint4B +0x020 Dr2 : Uint4B +0x024 Dr3 : Uint4B +0x028 Dr6 : Uint4B +0x02c Dr7 : Uint4B +0x030 SegGs : Uint4B +0x034 SegEs : Uint4B +0x038 SegDs : Uint4B



修改 "KTRAP FRAME"结构体中成员的值也就修改了对应进程的寄存器环境。


TSS: 任务状态段, 也称为系统描述符。

中断异常

3章 - 6节

中断请求: IRQ

中断处理例程(ISR): 为中断提供对应的回调函数。



中断机制

CPU中的两个针脚:


CLI (clear interrupt) : 指令清除标志寄存器。


NMI (I/O通道检查错): 不可以屏蔽中断,需要立即处理。通过NMI引脚发给

CPU.

INTR (Inter8295A中断控制器): 通过 "cli" 可以屏蔽中断信号,控制中断优先级。

请求通过INTR引脚发送给CPU。





中断分类

外部中断 (硬件中断): 硬件产生叫做中断, 软件产生叫做异常。

内部中断 (软件中断)

可屏蔽中断(INTR) 外部中断(硬件中断) 非屏蔽中断(NMI,中断类型码2) 中断分类 单步中断(中断类型码1) 断点中断(中断类型码3) 内部中断(软件中断) 溢出中断(中断类型码4) Int n 中断 int n n占一个字节, 总共有256个中断向量号, 表示中断类型码 8086CPU在收到中断信息后,中断过程: 1.(从中断信息)取得中断类型码 2.标志寄存器入栈 3.设置标志寄存器TF=0 IF=0 4.CS入栈,IP入栈 5.jmp far ptr [n*4+2]:[n*4] ISR 写法: 1.保存用到的寄存器 2.处理中断 3.恢复用到的寄存器 4.iret指令返回

中断向量表

Table 6-1. Protected-Mode Exceptions and Interrupts

Vector	Mnemonic	Description	Туре	Error Code	Source
0	#DE	Divide Error	Fault	No	DIV and IDIV instructions.
1	#DB	Debug Exception	Fault/ Trap	No	Instruction, data, and I/O breakpoints; single-step; and others.
2	-	NMI Interrupt	Interrupt	No	Nonmaskable external interrupt.
3	#BP	Breakpoint	Trap	No	INT3 instruction.
4	#OF	Overflow	Trap	No	INTO instruction.
5	#BR	BOUND Range Exceeded	Fault	No	BOUND instruction.
6	#UD	Invalid Opcode (Undefined Opcode)	Fault	No	UD instruction or reserved opcode.
7	#NM	Device Not Available (No Math Coprocessor)	Fault	No	Floating-point or WAIT/FWAIT instruction.
8	#DF	Double Fault	Abort	Yes (zero)	Any instruction that can generate an exception, an NMI, or an INTR.
9		Coprocessor Segment Overrun (reserved)	Fault	No	Floating-point instruction. ¹
10	#TS	Invalid TSS	Fault	Yes	Task switch or TSS access.
11	#NP	Segment Not Present	Fault	Yes	Loading segment registers or accessing system segments.
12	#SS	Stack-Segment Fault	Fault	Yes	Stack operations and SS register loads.
13	#GP	General Protection	Fault	Yes	Any memory reference and other protection checks.
14	#PF	Page Fault	Fault	Yes	Any memory reference.

Table 6-1. Protected-Mode Exceptions and Interrupts (Contd.)

Vector	Mnemonic	Description	Туре	Error Code	Source
15	-	(Intel reserved. Do not use.)		No	
16	#MF	x87 FPU Floating-Point Error (Math Fault)	Fault	No	x87 FPU floating-point or WAIT/FWAIT instruction.
17	#AC	Alignment Check	Fault	Yes (Zero)	Any data reference in memory. ²
18	#MC	Machine Check	Abort	No	Error codes (if any) and source are model dependent. ³
19	#XM	SIMD Floating-Point Exception	Fault	No	SSE/SSE2/SSE3 floating-point instructions ⁴
20	#VE	Virtualization Exception	Fault	No	EPT violations ⁵
21	#CP	Control Protection Exception	Fault	Yes	RET, IRET, RSTORSSP, and SETSSBSY instructions can generate this exception. When CET indirect branch tracking is enabled, this exception can be generated due to a missing ENDBRANCH instruction at target of an indirect call or jump.
22-31	-	Intel reserved. Do not use.			
32-255	_	User Defined (Non-reserved) Interrupts	Interrupt		External interrupt or INT <i>n</i> instruction.

IDTR与IDT的关系

因为中断只传递到处理器核心一次,所以配置错误的IDT可能会导致不完整的中断处理和/或中断交付的阻塞。需要遵循IA-32设置IDTR基础/限制/访问字段和门描述符中的每个字段的IA-32架构规则。英特尔64的架构也是如此。这包括通过GDT或LDT隐式引用目标代码段并访问堆栈。





Figure 6-1. Relationship of the IDTR and IDT

中断描述符表的格式

idtr (48位): 寄存器 idtr 的改、获取可通过 lidt 和 sidt 指令进行操作。

idt表 (中断描述符表): CPU手册中称为门描述符,属于系统描述符。



dq idtr 可获取中断表项, idtr表的解析如下:

```
kd> dq idtr
8003f400 80538e00`0008f19c 80538e00`0008f314
8003f410 00008500`0058113e 8053ee00`0008f6e4 // 第3项负责断点异常
8003f420 8053ee00`0008f864 80538e00`0008f9c0
...
// 异常处理完毕必须使用 iret 返回,表示异常处理完毕。
// 8053efd1 cf iretd — d 需要平衡堆栈
idtr表 第0项的解析:
80538e00 - 0008f19c

offset: 8053 f19c
Segment Selector: 0008
8e00 -- 1000 1110 0000 0000
P: 1
DPL: 00 -- Ring0
```

函数地址: cs: ip -- 0008: 8053f19c

在Windows中代码段的基址为0, 所以偏移 8053f19c 也就是函数首地址:

```
kd> dg 8
                               P Si Gr Pr Lo
           Limit Type 1 ze an es ng Flags
0008 00000000 ffffffff Code RE Ac 0 Bg Pg P Nl 00000c9b
kd> u 8053f19c
nt!KiTrap00:
8053f19c 6a00
                      push
8053f19e 66c74424020000 mov
                             word ptr [esp+2],0
8053f1a5 55
            push
                              ebp
8053f1a6 53
                      push
                             ebx
                    push
8053f1a7 56
                              esi
148 57
8053f1a9 0fa0
                              edi
                      push
                      push
                              fs
8053f1ab bb30000000
                      mov
                             ebx,30h
```

!idt -a 命令在Windbg中用来显示所有的中断描述符表项 (256项):

```
f3: 8053e2cc nt!KiUnexpectedInterrupt195
f4: 8053e2d3 nt!KiUnexpectedInterrupt196
f5: 8053e2da nt!KiUnexpectedInterrupt197
f6: 8053e2e1 nt!KiUnexpectedInterrupt198
f7: 8053e2e8 nt!KiUnexpectedInterrupt199
f8: 8053e2ef nt!KiUnexpectedInterrupt200
f9: 8053e2f6 nt!KiUnexpectedInterrupt201
fa: 8053e2fd nt!KiUnexpectedInterrupt202
fb: 8053e3d4 nt!KiUnexpectedInterrupt203
fc: 8053e3d5 nt!KiUnexpectedInterrupt204
fd: 8053e312 nt!KiUnexpectedInterrupt205
fe: 8053e320 nt!KiUnexpectedInterrupt206
ff: 8053e320 nt!KiUnexpectedInterrupt207
```

uf addr 命令在Windbg中用来显示当前函数地址开始的所有汇编代码。

eb addr cf -- 修改idtr表第三项(中断处理函数)一个字节为 iretd,中断处理函数直接返回,使系统断点功能失效。

eax

bl 查看所有断点

8053f6d4 50

bc idx 删除指定下标的断点

键盘中断: idt 表的第93项

dq idtr + 93 * 8 u 函数首地址偏移

bp addr -- 下断, 在调试的操作系统中按键盘, 查看断点是否断下。

push