## 2020/07/14\_MFC\_第12课\_CAD07\_试图分割\_工具栏\_状态栏

**笔记本**: MFC

**创建时间:** 2020/7/14 星期二 10:35

作者: ileemi

标签: MFC单文档试图分割, MFC状态栏的使用, 工具栏, 消息反射的几种方法


- 单文档和多文档
- 将MFC默认视图改为Edit
- 消息反射
- 试图分割
- 工具栏的创建和使用
- 状态栏

# 单文档和多文档

单文档 -- 单试图 有一个 CDocument --> CDoc


多文档 -- 多视图

有多个 CDocument --> CDoc



## 将MFC默认视图改为Edit

## MFC 类的创建在类向导中创建:




MFC 单文档中新建的 MFC类 (CCodeView) 可以在 "...App" 类的 "InitInstance" 方法中进行切换试图:

```
101
      // 注册应用程序的文档模板。 文档模板
102
      +//将用作文档、框架窗口和视图之间的连接
103
      CSingleDocTemplate* pDocTemplate;
104
      *pDocTemplate = new CSingleDocTemplate(
105
      · IDR MAINFRAME,
      RUNTIME_CLASS(CMFCTestDoc),
106
      RUNTIME CLASS(CMainFrame),
107
                                   //主 SDI 框架窗口
      RUNTIME_CLASS(CMFCTestView));
108
      if (!pDocTemplate)
109
110
      return FALSE;
111
      AddDocTemplate(pDocTemplate);
112
113
      // 分析标准 shell 命令、DDE、打开文件操作的命令行
114
115
      CCommandLineInfo cmdInfo;
116
      ParseCommandLine(cmdInfo);
117
```

原来为CAD绘图:



# 消息反射



子窗口 --> 消息 --> 父窗口 子窗口 <-- 消息 <-- 父窗口

## 反射由框架自动转发给子窗口, 父窗口接收到消息发送给子窗口

反射消息的各种方法:

自定义消息

EN\_ 开头的是获取类消息:

EN\_CHANGE等

EM\_开头的是设置类消息:


EM SETRECT等

WM\_COMMAND 消息存在的问题:

每一个窗口都有一个窗口过程函数,**WM\_COMMAND** 消息不是发送给控件本身的,是先发送给父窗口。


## 试图分割

## 创建一个继承 CTreeView 的类 "CCodeTreeView":



视图分割也需要一个**分割的控件**或者**窗口**。MFC 已经封装了一个分割条的类 "**CSplitterWnd**",可以将一个窗口拆分成多个视图。

#### 定义对象:



再窗口创建之前进行分割,在 CMainFrame 的 OnCreateClient() 方法内进行(原因是需要使用 OnCreateClient 的 *CCreateContext pContext\** 参数)。不在 OnCreate 中进行,是因为 OnCreate 缺少信息,不够早。

使用 CSplitterWnd 类的 CreateStatic 方法进行分割,分割后的每列应该说明其视 图种类(使用 CreateView 来说明),使用过程代码如下(**注意返回值,返回值不能** 

## 是基类,返回基类会造成视图分割失败):

MFC 中可以使用 **CSize** 直接给定长、宽。分割的视图各个视图响应自己的数据即可。文档数据是同一个文档数据。

#### 分割窗口窗口间的间距:

- 窗口间上下的高度由 CreateView 的 参数4 决定 (CSize)
- 窗口间左右的宽度由 SetColumnInfo 决定

为对话框分割的窗口设置初始化数值,分别在对应的类中的初始化消息函数 (OnInitialUpdate) 内设置。

#### 初始化文本信息:

### 添加树控件:

在对用类中的OnInitialUpdate内:

## 分割视图代码示例:

```
//·调用创建一个静态拆分器窗口并将其附加到CSplitterWnd对象
BOOL bCreateSpltr = m_SplitterWnd.CreateStatic(this, 1, 2);
                                                  //SIZE sz;
                                          135
136
137
138
139
140
141
                                                 ·//调用在拆分器適口中创建資格
·//m_SplitterWnd.CreateView(0, 0, RUNTIME_CLASS(CCodeTreeView), CSize(200, 50), pContext);
·m_SplitterWnd.CreateView(0, 1, RUNTIME_CLASS(CCodeView), CSize(200, 50), pContext);
                                                  // 再次分割,在0行0列进行分割,分割窗口为2行1列
m_SplitterWnd2.CreateStatic(
                                                  &m_SplitterWnd, 2, 1,
                                          142
                                          143
144
                                                   m SplitterWnd.ldFromRowCol(0, 0));
                                                  \label{eq:m_splitterWnd2.CreateView(0, 0, RUNTIME_CLASS(CCodeTreeView), CSize(200, 200), pContext);} \\ m_SplitterWnd2.CreateView(1, 0, RUNTIME_CLASS(CUIView), CSize(200, 200), pContext);}
                                                   m_SplitterWnd.SetColumnInfo(0, 300, 100);
                                                  //CRect rect(0, 0, 100, 50);
//<mark>m_SplitterWnd</mark>,GetDlgItem(m_SplitterWnd.IdFromRowCoI(0, 0))->MoveWindow(rect);
                                          151
                                                  // 返回值不能是基类,会造成返回不成功
return bCreateSpltr;
```

## 工具栏的创建和使用

#### 对应的MFC类:

#### CToolBar

在项目的资源中添加对应的 "ToolBar" 工具条的样式以及各种相关属性。工具栏的创建也是在主窗口进行的, "CMainFrame",在 CMainFrame 类中的 "OnCreate" 方法中进行。同时还需要在 "CMainFrame"类中添加一个工具栏对应的成员。

# 状态栏


对应的MFC类:

#### CStatusBar

在 **CMainFrame** 类中的 "**OnCreate**" 方法中已经创建了,只需要使用对应的API进行对应的更改即可。

SetPaneText -- 设置给定索引的指示符文本。

注意窗口是有焦点的,鼠标点击对应的窗口,再点击状态栏才会响应对应的消息:



### 获取主窗口:

```
CMainFrame* pMainFrame = (CMainFrame*)AfxGetMainWnd();
pMainFrame.xxx
.....
```