2021/02/05 PE 第5课 导入表、地址导入表

笔记本: PE

创建时间: 2021/2/5 星期五 10:39

作者: ileemi

表

导入表

- IMAGE IMPORT DESCRIPTOR
- IMAGE IMPORT BY NAME
- IMAGE THUNK DATA32
- 操作系统加载API的流程

静态反汇编工具会解析可执行文件中代码区的反汇编代码。还原可执行文件的OEP其实是有很大的价值的。

防止可执行文件被内存dump,可以程序运行起来破环其内存结构。

使用调试器对可执行文件进行内存dump时,破坏可执行文件在内存中的PE头后,再进行内存dump时,一般做法就是调试器从文件中获取目标进程的PE头(但是存在一定的风险(可执行文件的OEP可能不正确))。

防止内存dump,还可以将目标进程的二进制文件进行破坏。 随机基址不会影响RVA,可执行文件的入口地址为:模块基址+偏移(RVA)。

表

- **导入表** (IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_IMPORT) : 记录程序中所使用的所有 API, 操作系统加载DII后, 操作系统 将API的地址加载到程序中。
- 导出表 (IMAGE DIRECTORY ENTRY EXPORT)
- 导入地址表 (IMAGE DIRECTORY ENTRY IAT)
- 资源表 (IMAGE DIRECTORY ENTRY RESOURCE)
- 重定位表 (IMAGE DIRECTORY ENTRY BASERELOC)
- 线程局部存储 (IMAGE DIRECTORY ENTRY TLS)
- 绑定导入表 (IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_BOUND_IMPORT) : 将程序中使用的API地址固定写入到导入表中,现在基本不使用,老版本的软件使用。
- 延时加载表(IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_DELAY_IMPORT):程序中首次使用API函数时,就加载模块并将API在模块中的地址加载到程序中,解决软件启动速度的问题,现在基本不使用。
- .net表 (IMAGE DIRECTORY ENTRY COM DESCRIPTOR)
- 异常表 (IMAGE DIRECTORY ENTRY EXCEPTION) : 高版本编译器使用


导入表


导入表(IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_IMPORT): 记录程序中所使用的所有API,操作系统加载DII后,操作系统会将API的地址加载到程序中。 导入地址表(IMAGE DIRECTORY ENTRY IAT)

程序中调用API,程序编译的时候,编译器并不知道所使用的API的地址,但是会将所用的API相关信息填写到PE文件中(API名字,所属模块(程序需要加载对应的模块))。在程序运行的时候,操作系统会根据PE文件中所使用的API的信息将对应的地址填写到对应的位置上。

API名称和模块名称属于多对多的数据关系(不使用数据库的情况下可以使用指针(结构体的首地址)来当作外键)。导入表由编译器编写到可执行文件中,由操作系统去读取。

数据目录在选项头中,一个可执行程序中一定存在导入表,没有导入表,可执行文件就不能调用系统的任意一个API。





表的大小由表的格式决定。数据目录结构体:"IMAGE_DATA_DIRECTORY"。

导入表(可使用结构体首地址当作外键)会涉及到三个表(三个结构体),分别如下:

- IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR (主表)
- IMAGE IMPORT BY NAME
- IMAGE THUNK DATA32

IMAGE IMPORT DESCRIPTOR

导入表结构 (**表的大不固定,受所使用API的数量决定**)如下 (一项共20byte, 一项表示一个库):

```
///@[comment("MVI_tracked")]

typedef struct _IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR {
    union {
        DWORD Characteristics; // 0 for terminating null import

        // 指向函数名称表 (INT)
        DWORD OriginalFirstThunk; // RVA to original unbound IAT

} DUMMYUNIONNAME;

// 0 if not bound,


// -1 if bound, and real date\time stamp

// in IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_BOUND_IMPORT (new BIND)

// 0.W. date/time stamp of DLL bound to (Old BIND)

DWORD TimeDateStamp; // 时间微描述信息

DWORD ForwarderChain; // -1 if no forwarders
```



编译器生成可执行文件,导入表一般在代码断后面存储,由上图可知,该可执行陈旭加载了两个库。

可执行文件所需加载的API名称通过导入表的第一个成员进行表示(指向IMAGE_IMPORT_BY_NAME数据在文件中偏移),解析格式如下:





IMAGE IMPORT BY NAME

结构如下:

```
//API名称 模块名称(多对多)


typedef struct _IMAGE_IMPORT_BY_NAME {
    WORD Hint; //函数序号
    CHAR Name[1]; //函数名称(柔性数组,零结尾)
} IMAGE_IMPORT_BY_NAME, * PIMAGE_IMPORT_BY_NAME;
```

Hint:模块中导出函数的序号(**该序号受模块版本影响,不一定准确**),方便快速定位模块中目标API函数(目前已经不准确了)。




导入地址表 (IAT) 结构如下:

```
typedef struct _IMAGE_THUNK_DATA32 {
    union {
        DWORD ForwarderString; // PBYTE
        DWORD Function; // PDWORD
        DWORD Ordinal;
        DWORD AddressOfData; // PIMAGE_IMPORT_BY_NAME 最高位位1表示
序号录入
    } ul;
} IMAGE_THUNK_DATA32;
```



导入的每个模块都会有一个IAT表,模块对应的IAT表中的保存的API地址在内存中是连续存放的。编译器生成的可执行文件中,每个模块对应的IAT表在内存中也是连续的(可以对其进行修改)。

模块中导出函数可以通过函数名导出以及序号导出,使用序号导出,所使用API的名称也就不需要保存到可执行文件中,操作系统需要通过结构体 "IMAGE_THUNK_DATA32" 的成员 "u1" 的最高位进行区分(最高位为1表示序号导入,低2个字节为导出序号)。MFC程序多使用序号进行导入(需要动态使用,就是 "在共享 DLL 中使用 MFC")。



动态库静态使用会使用 "LoadLibrary", "#pragma comment(lib, "text.lib" -- 会生成导入表, "text.lib" 库中存放了模块名以及API名(用于生成导入表), 并没有函数的实现代码,告诉操作系统去加载对应的模块以及填充API的地址)。

操作系统加载API的流程

- LoadLibrary(Name), 失败退出
- GetProceAddress(OriginalFirstThunk[i]), 获取API地址
- 填充到IAT[i],将API地址填到导入地址表中

