
inline hook修改方案

l inline hook基本原理	3
2 inline hook改动一	4
3 switchcase可能导致的问题	5
3.1 switch原理	6
3.1.1 switch构造	6
3.1.2 目标跳转地址获取方式	6
3.2 解决方式	7
3.2.1 buffer构造	7
3.2.2 重定位方式	7
4 inline hook改动二	9

1 inline hook基本原理



上图中描述了inline hook的基本原理。首先获取函数0x0开始的12或14个字节。以12字节为例,图中标红处,将前12个字节的指令存入buffer并对ldr, add, b, bl等相关指令进行重新定位;随后将fopen前12字节替换为标绿处的指令。当开发者调用fopen时,会先跳入自定义函数。自定义函数调用原始函数的时候会先执行buffer中的指令,最后通过bx跳回12个字节之后的指令。

但是对于某些函数本身不足12个字节,例如libdvm.so中的dvmIsClassObject或dvmIsClassVerified。

```
.text:00048856
                           ; _DWORD __fastcall dvmIsClassObject(const Object *)
.text:00048856
                                           EXPORT _Z16dvmIsClassObjectPK6Object
.text:00048856
                           _Z16dvmIsClassObjectPK6Object
.text:00048856 03 68
                                           LDR
                                                           R3, [R0]
.text:00048858 18 6A
                                                           R0, [R3,#0x20]
                                           LDR
.text:0004885A C0 F3 00 70
                                           UBFX.W
                                                           R0, R0, #0x1C, #1
.text:0004885E 70 47
                                           RX
                                                           I R
.text:0004885E
                           ; End of function dvmIsClassObject(Object const*)
.text:00048860
                           ; dvmIsTheClassClass(ClassObject const*)
.text:00048860
                                           EXPORT _Z18dvmIsTheClassClassPK11ClassObject
.text:00048860
                           _Z18dvmIsTheClassClassPK11ClassObject
.text:00048860 00 6A
                                           LDR
                                                            R0, [R0,#0x20]
.text:00048862 C0 F3 00 70
                                           UBFX.W
                                                            R0, R0, #0x1C, #1
.text:00048866 70 47
                                                           I R
                                           RX
.text:00048866
                           ; End of function dvmIsTheClassClass(ClassObject const*)
```

2 inline hook改动一

因此需要将对前12或14个字节的改动改为<mark>前8或10个字节</mark>的改动。图中标绿色的指令总长度为12字节,实现的功能主要是**跳转到自己定义的函数**。但是完全可以用8个字节来实现。

```
修改为12个字节
thumb[0] = T$bx(A$pc);
thumb[1] = T$nop;
arm[0] = A$ldr_rd_$rn_im$(A$pc, A$pc, 4-8);
arm[1] = reinterpret_cast<uint32_t>(replace);
其对应的指令为:
bx pc
nop
ldr pc, [pc, #-4]
DCD
修改为8个字节
thumb[0] = 0xF85F;
thumb[1] = 0xF000;
arm[0] = reinterpret_cast<uint32_t>(replace);
其对应的指令为:
ldr pc, [pc, #-4]
DCD
```

3 switch...case...可能导致的问题

}

根据inline hook原理,将被hook的函数的前12或14字节保存在buffer中,并对其中需要重定位的指令进行重定位,之后在buffer中填充bx指令,再跳回到原函数的+12或者+14的位置处,继续执行原函数后面的指令。但是在类似以下的函数便出现了问题。

```
EXPORT AAssetManager_open
.text:00008AB4
                                          AAssetManager_open
PUSH
.text:00008AB4
.text:00008AB4 10 B5
                                                                              R2, #3 ; switch 4 cases
def_8ABA ; jumptable 00008ABA default case
[PC,R2] ; switch jump
.text:00008AB6 03 2A
                                                             CMP
.text:00008AB8 13 D8
.text:00008ABA DF E8 02 F0
                                                             TBB.W
.text:00008ABA
.text:00008ABE 02
.text:00008ABF 08
                                                             DCB 2
DCB 8
                                                                                        ; jump table for switch statement
                                           jpt_8ABA
.text:00008AC0 04
                                                             DCR 4
.text:00008AC2
.text:00008AC2
                                                                                       ; CODE XREF: AAssetManager_open+6îj
; jumptable 00008ABA case 0
                                           1oc_8AC2
.text:00008AC2 00 22
.text:00008AC4 04 E0
                                                             MOUS
                                                                               loc 8AD0
 AAsset* AAssetManager_open(AAssetManager* amgr, const char* filename, int mode) {
       Asset::AccessMode amMode;
       switch (mode) {
       case AASSET_MODE_UNKNOWN:
            amMode = Asset::ACCESS_UNKNOWN;
            break:
       case AASSET MODE RANDOM:
            amMode = Asset::ACCESS RANDOM;
       case AASSET_MODE_STREAMING:
            amMode = Asset::ACCESS_STREAMING;
            break;
       case AASSET_MODE_BUFFER:
            amMode = Asset::ACCESS BUFFER;
            break;
       default:
           return NULL;
```

函数是在0x8AB4开始的,如果挖掉前12个字节,很明显bx跳回来的时候则指向了0x8AC0处,此时无法解析指令,便导致了程序崩溃。

3.1 switch原理

3.1.1 switch构造

```
branchtable
DCB ((dest0 – branchtable)/2)
DCB ((dest1 – branchtable)/2)
DCB ((dest2 – branchtable)/2)
DCB ((dest3 – branchtable)/2)
dest0
...; r0 = 0时执行
dest1
...; r0 = 1时执行
dest2
...; r0 = 2时执行
dest3
...; r0 = 3时执行
```


在AAssetManager_open函数中,CMP R2, #3指令中,寄存器R2存储了传递的数值。 对于TBB.W [pc, r0] , 执行此指令时,PC的值正好等于branchtable。然后我们需要根据R2寄存器中的值来获取目标跳转地址。

3.1.2 目标跳转地址获取方式

那么,目标跳转地址的获取方式是什么呢?

从构造中可以得出R2为0的时候,跳转的目标地址为0x8AC2(2*2 + 0x8ABE)。

由于对该函数进行inline hook后,跳转到的地址为brancetable内部,因此需要手动根据传入的值,通过brancetable中的数值,进行计算进而得到要执行的下一条指令。下图中也表明了执行原理。其实要执行的下一条指令并不是TBB后面的值(PC+4),而是根据branchtable计算出来的新PC。



3.2 解决方式

3.2.1 buffer构造

先查看存储原始指令的buffer中内容。

```
original instructions |
|bx pc|
|nop|
```

|ldr pc, [pc, #-4]|; 标红处

|relocated address|; 标红处

| relocated addresses of original instructions |

只需要重新修改标红处即可。使得可以顺利执行下一条指令。

3.2.2 重定位方式

类似的函数有两种,第一种是前12个字节中不包含branchtable中的内容(libc.so中的 sysconf),第二种是前12个字节中包含branchtable(libandroid.so中的 AAssetManager_open等)。

```
.text:00013CEC 7F B5
                                                            {R0-R6,LR}
                                            PUSH
text:00013CEE 64 28
                                            CMP
                                                            R0, #0x64; switch 101 cases
text:00013CF0 00 F2 9C 80
                                            BHI.W
                                                            def_13CF4 ; jumptable 00013CF4 default case
.text:00013CF4 DF E8 00 F0
                                            TBB.W
                                                            [PC,R0]; switch jump
.text:00013CF4
                            jpt_13CF4
.text:00013CF8 33
                                            DCB 0x33
                                                                     ; jump table for switch statement
.text:00013CF9 A1
                                            DCB 0xA1
text:00013CFA 5E
                                            DCB 0x5E
.text:00013CFB A1
                                            DCB 0xA1
.text:00013CFC 36
                                            DCB 0x36
.text:00013CFD 39
                                            DCB 0x39
.text:00008AB4
                                           EXPORT AAssetManager_open
.text:00008AB4
                           AAssetManager_open
 text:00008AB4 10 B5
                                           PUSH
                                                           {R4,LR}
 text:00008AB6 03 2A
                                           CMP
                                                           R2, #3; switch 4 cases
                                                           def_8ABA ; jumptable 00008ABA default case
text:00008AB8 13 D8
                                           BHT
text:00008ABA DF E8 02 F0
                                                           [PC,R2]; switch jump
 text:00008ABA
 text:00008ABE 02
                           jpt_8ABA
                                           DCB 2
                                                                   ; jump table for switch statement
 text:00008ABF 08
                                           DCB 8
 text:00008AC0 04
                                           DCB 4
 .text:00008AC1 06
                                           DCB 6
.text:00008AC2
```

在sysconf或者AAssetManager_open中各有一个寄存器R0或R2。这两个寄存器保存着branchtable中某项的偏移。故计算跳转目标地址必须使用该寄存器的值进行计算。

计算方式:

```
if((T$pcrel$byte$tbb(area + 0x4) | | T$pcrel$byte$tbb(area + 0x3))
        && T$pcrel$byte$cmp$imm(*(area+1))) {
       /* wipe away the TBB instruction. replace it with "bx pc; nop" */
       buffer[start-1] = T$bx(A$pc);
       buffer[start-2] = T$nop;
       uint32_t *transfer = reinterpret_cast<uint32_t *>(buffer + start);
       int reg = *((unsigned char*)area + 3) & 0x07;
       int A$add$r9$reg = 0xe0899000 | reg;
       /* read (base + [offset]*2) */
       transfer[0] = 0xe92d0c00; /* push {r10,r11} */
       transfer[1] = 0xe59f9018; /* ldr r9, [pc,#0x18] */
       transfer[2] = 0xe59fa014; /* ldr r10, [pc,#0x14] */
       transfer[3] = A$add$r9$reg; /* add r9, reg */
       transfer[4] = 0xe5d9b000; /* ldrb r11, [r9] */
       transfer[5] = 0xe08aa08b; /* add r10, r11, LSL #1 */
       transfer[6] = 0xe28a9001; /* add r9, r10, #1 */
       transfer[7] = 0xe8bd0c00; /* pop {r10, r11} */
       transfer[8] = 0xe12fff19;  /* bx r9 */
       if(T$pcrel$byte$tbb(area + 0x4)) {
              transfer[9] = reinterpret_cast<uint32_t>(area+used/sizeof(uint16_t));
       } else if(T$pcrel$byte$tbb(area + 0x3)) {
              transfer[9] = reinterpret_cast<uint32_t>(area+used/sizeof(uint16_t)-1);
} else {
       buffer[start++] = T$bx(A$pc);
       buffer[start++] = T$nop;
       uint32_t *transfer = reinterpret_cast<uint32_t *>(buffer + start);
       transfer[0] = A$ldr_rd_$rn_im$(A$pc, A$pc, 4-8);
       transfer[1] = reinterpret_cast<uint32_t>(area+used/sizeof(uint16_t)) + 1;
}
```

算法:

- 1. 首先判断原函数第二条以及第四条指令是否为"带立即数的CMP"和"TBB"。
- 2. 通过CMP指令获取寄存器名称
- 3. 计算跳转地址, *(branchtable基地址+寄存器中数值)*2 + branchtabletable基地址
- 4. 最后是获取branchtable的基地址,对sysconf和AAssetManager_open分别进行计算。

4 inline hook改动二

由于将前12或14个字节的改动改为8或10个字节,故对于sysconf函数来说无需进行修改。但是类似于AAssetManager_open此类函数,需要获取前10个字节,因此仍需对TBB指令进行重定位。

```
if(T$pcrel$byte$tbb(area + 0x3) && T$pcrel$byte$cmp$imm(*(area+1))) {
         /* wipe away the TBB instruction. replace it with "bx pc; nop" */
         buffer[start-1] = T$bx(A$pc);
         buffer[start-2] = T$nop;
         uint32_t *transfer = reinterpret_cast<uint32_t *>(buffer + start);
         int reg = *((unsigned char*)area + 3) & 0x07;
         int A$add$r9$reg = 0xe0899000 | reg;
         /* read (base + [offset]*2) */
         transfer[0] = 0xe92d0c00;    /* push {r10,r11} */
transfer[1] = 0xe59f9018;    /* ldr r9, [pc,#0x18] */
transfer[2] = 0xe59fa014;    /* ldr r10, [pc,#0x14] */
transfer[3] = A$add$r9$reg;    /* add r9, reg */
         transfer[4] = 0xe5d9b000; /* ldrb r11, [r9] */
transfer[5] = 0xe08aa08b; /* add r10, r11, LSL #1 */
         transfer[6] = 0xe28a9001;    /* add r9, r10, #1 */
transfer[7] = 0xe8bd0c00;    /* pop {r10, r11} */
         transfer[8] = 0xe12fff19;  /* bx r9 */
         if(T$pcrel$byte$tbb(area + 0x3)) {
                   transfer[9] = reinterpret_cast<uint32_t>(area+used/sizeof(uint16_t));
         }
 } else {
         buffer[start++] = T$bx(A$pc);
         buffer[start++] = T$nop;
         uint32_t *transfer = reinterpret_cast<uint32_t *>(buffer + start);
         transfer[0] = A$ldr_rd_{rn_im}(A$pc, A$pc, 4-8);
         transfer[1] = reinterpret_cast<uint32_t>(area+used/sizeof(uint16_t)) + 1;
}
```