ArcSoftFace

C# Demo 说明文档



目录

1.	简介	·		1
	1.1	运行环	「境	1
	1.2	系统要	[求	1
	1.3	开发エ		1
	1.4	环境要	『字求	1
	1.5	支持的	的颜色空间格式	1
	1.6	产品功	b能简介	1
		1.6.1	人脸检测	1
		1.6.2	年龄检测	2
		1.6.3	性别检测	2
		1.6.4	人脸识别	2
		1.6.5	RGB 活体检测	2
		1.6.6	IR 活体检测	2
2.	快速	5上手		2
3.	接入	指南		3
	3.1	示例件	: 码	3
		3.1.1	引擎在线激活	3
		3.1.2	初始化引擎	3
		3.1.3	人脸检测	4
		3.1.4	提取特征	4
		3.1.5	人脸比对	4
		3.1.6	RGB 活体检测	5
		3.1.7	IR 活体检测	5
	3.2	通用方	ī法	6
		3.2.1	从 Bitmap 中读取 BGR 数据	6
		3.2.2	从 Bitmap 中读取 GRAY 数据	6
4.	常见问题			6
	4.1	常见问]题问答	6
	4.2	其他帮	臂助	7



1.简介

1.1 运行环境

Windows 平台 最低硬件配置 Intel® CoreTM i5-2300@2.80GHz 或者同级别芯片 推荐硬件配置 Intel® CoreTMi7-4600U@2.1GHz 或者同级别芯片

1.2 系统要求

Windows7 及以上

1.3 开发工具

VS2013 以上版本、USB 摄像头

1.4 环境要求

.Net Framework 4.0 以上

1.5 支持的颜色空间格式

支持图像的颜色空间格式: BGR24、ASVL_PAF_GRAY

1.6产品功能简介

1.6.1 人脸检测

从图片中检测人脸信息,人脸在图片中的位置坐标信息。如果图片中有多个人脸,请使用多人脸检测方法: ASFDetectFaces。不同的使用场景,初始化时使用不同模式:

- 1. 图片检测模式: ASF DETECT MODE IMAGE
- 2. 视频检测模式: ASF_DETECT_MODE_VIDEO



1.6.2 年龄检测

对图片中对应的人脸图片信息数据进行年龄检测。对应方法:通过 ASFProcess 方法从图片中检测人脸信息,通过 ASFGetAge 方法获取年龄检测结果。

1.6.3 性别检测

对图片中对应的人脸图片信息数据进行性别检测。对应方法:通过 ASFProcess 方法从图片中检测人脸信息,通过 ASFGetGender 方法获取性别检测结果。

1.6.4 人脸识别

通过 ASFFaceFeatureExtract 方法从图片中提取人脸特征信息,通过人脸识别 SDK 中人脸比对的方法: ASFFaceFeatureCompare, 对两个特征值进行比较,通过返回的相似度判断两个人是否是一个人。

1.6.5 RGB 活体检测

对图片中对应的人脸图片信息数据进行活体检测。对应方法:通过 ASFProcess 方法从图片中检测人脸信息,通过 ASFGetLivenessScore 方法获取活体检测结果。

1.6.6 IR 活体检测

对图片中对应的人脸图片信息数据进行活体检测。对应方法:通过 ASFProcess_IR 方法从图片中检测人脸信息,通过 ASFGetLivenessScore IR 方法获取活体检测结果。

2.快速上手

- 1. 安装 VS2013 环境安装包(vcredist_x86_vs2013.exe)
- 2. 从官网申请 sdk http://www.arcsoft.com.cn/ai/arcface.html ,下载对应的 sdk 版本(x86 或 x64)并解压
- 3. 将 libs 中的 "libarcsoft_face.dll"、"libarcsoft_face_engine.dll" 拷贝到工程 bin 目录的 对应平台的 debug 或 release 目录下
- 4. 将对应 appid、appkey、activecode 替换 App.config 文件中对应内容
- 5. 在 Debug 或者 Release 中选择配置管理器,选择对应的平台
- 6. 按 F5 启动程序
- 7. 点击"注册人脸"按钮增加人脸库图片
- 8. 点击"选择识别图"按钮增加人脸图片



- 9. 点击"开始匹配"按钮进行比较
- 10. 根据下面文本框查看相关信息

3.接入指南

3.1 示例代码

3.1.1 引擎在线激活

3.1.2 初始化引擎

图片模式引擎初始化

```
//初始化引擎
uint detectMode = DetectionMode.ASF DETECT MODE IMAGE;
//Image 模式下检测脸部的角度优先值
int imageDetectFaceOrientPriority = ASF_OrientPriority.ASF_OP_0_ONLY;
//人脸在图片中所占比例,如果需要调整检测人脸尺寸请修改此值,有效数值为 2-32
int detectFaceScaleVal = 16;
//最大需要检测的人脸个数
int detectFaceMaxNum = 5;
//引擎初始化时需要初始化的检测功能组合
int combinedMask = FaceEngineMask.ASF_FACE_DETECT |
      FaceEngineMask.ASF_FACERECOGNITION | FaceEngineMask.ASF_AGE |
      FaceEngineMask.ASF_GENDER | FaceEngineMask.ASF_FACE3DANGLE;
//初始化引擎,正常值为 0
retCode = ASFFunctions.ASFInitEngine(detectMode,
      imageDetectFaceOrientPriority, detectFaceScaleVal,
      detectFaceMaxNum, combinedMask, ref pImageEngine);
```

视频模式初始化

```
uint detectModeVideo = DetectionMode.ASF_DETECT_MODE_VIDEO;
int combinedMaskVideo = FaceEngineMask.ASF_FACE_DETECT |
    FaceEngineMask.ASF_FACERECOGNITION;
retCode = ASFFunctions.ASFInitEngine(detectModeVideo,
    videoDetectFaceOrientPriority, detectFaceScaleVal,
    detectFaceMaxNum, combinedMaskVideo, ref pVideoEngine);
```



初始化时要先将用的方法类型设置好;应用程序关闭时,必须销毁引擎,否则会造成内存泄 漏

//销毁引擎

retCode = ASFFunctions.ASFUninitEngine(pVideoImageEngine);

3.1.3 人脸检测

使用人脸检测功能需要在初始化引擎时将人脸检测方法类型(FaceEngineMask. ASF_FACE_DETECT)做初始化,从图片文件中提取图像数据 byte[],一般为 RGB 格式图像数据,最后将其作为参数传入 FaceUtil. DetectFace (IntPtr pEngine, string imagePath)的人脸检测方法即可:

3.1.4 提取特征

提取特征功能需要在初始化引擎时将人脸识别功能类型初始化(FaceEngineMask. ASF_FACERECOG NITION),将图像数据 byte[]和人脸检测结果 Rect 传入 FaceUtil. ExtractFeature(IntPtr pEngine, Image image)方法来提取人脸特征信息:

3.1.5 人脸比对

人脸比对功能是通过对比两个人脸特征信息,返回两者的相似程度。通过人脸检测,提取特征后,通过 ASFFunctions. ASFFaceFeatureCompare(IntPtr pEngine, IntPtr faceFeatureI,



IntPtr faceFeature2, ref float similarity)的人脸比对方法对比两个人脸特征信息,获取它们的相似度。

3.1.6 RGB 活体检测

RGB 活体检测功能是通过 RGB 图像检测图像中的人是否为活体。使用 ASFFunctions. ASF Process(IntPtr pEngine, int width, int height, int format, IntPtr imgData, IntPtr detected Faces, int combinedMask)方法检测 RGB 图像的人脸信息,将相关信息传入 ASFFunctions. ASFGet LivenessScore(IntPtr hEngine, IntPtr livenessInfo)方法获取 RGB 活体检测结果。

3.1.7 IR 活体检测

IR 活体检测功能是通过红外摄像头获取人脸检测数据,根据检测数据判断图片中是否有活体。通过 ASFFunctions. ASFProcess_IR (IntPtr pEngine, int width, int height, int format, IntPtr imgData, IntPtr faceInfo, int combinedMask) 方法检测 IR 图像的人脸信息,将ASFFunctions. ASFGetLivenessScore_IR (IntPtr pEngine, IntPtr irLivenessInfo) 方法来获取 IR 活体检测结果。



3.2 通用方法

3.2.1 从 Bitmap 中读取 BGR 数据

从 Bitmap 中读取 BGR 数据的方法比较复杂,可以参考 ImageUtil. ReadBMP(Image image) 方法。

3.2.2 从 Bitmap 中读取 GRAY 数据

从 Bitmap 中读取 GRAY 数据的方法比较复杂,可以参考 ImageUtil. ReadBMP_IR (Image image) 方法。

4.常见问题

4.1 常见问题问答

问题	参考回复
启动后引擎初始化失败	1. 请选择对应的平台,如 x64, x86
	▼ Debug ▼ x64 ▼ ▶ 启动 ▼ .
	2. 删除 bin 下面对应的 asf_install. dat,
	freesdk_132512.dat;
	3. 请确保 App. config 下的 appid,和 appkey 与当前 sdk 一一
	对应。
SDK 支持那些格式的图片	目前 SDK 支持的图片格式有 jpg, jpeg, png, bmp 等。
人脸检测?	
使用人脸检测功能对图片	推荐的图片大小最大不要超过 2M, 因为图片过大会使人脸检测
大小有要求吗?	的效率不理想,当然图片也不宜过小,否则会导致无法检测到人
	脸。
使用人脸识别引擎提取到	人脸特征信息是从图片中的人脸上提取的人脸特征点,是
的人脸特征信息是什么?	byte[]数组格式。
SDK 人脸比对的阈值设为	推荐值为0.8,用户可根据不同场景适当调整阈值。
多少合适?	
可不可以将人脸特征信息	可以,当人脸个数比较多时推荐先存储起来,在使用时直接进行
保存起来,等需要进行人	比对,这样可以大大提高比对效率。存入数据库时,请以 Blob
脸比对的时候直接拿保存	的格式进行存储,不能以 string 或其他格式存储。
好的人脸特征进行比对?	



VS 中调试激活时,返回	1、调试环境下:当前 VS 没有权限,请使用 <mark>管理员身份运行</mark>
90113 SDK 激活失败,请	2、IIS 环境部署下的 web 服务:请将 SDK 文件夹添加 IUSR 和
打开读写权限	IIS_USRS、NETWORK_SERVICE 用户的写入、修改权限
在.Net 项目中出现堆栈	. Net 平台设置的默认堆栈大小为 256KB, SDK 中需要的大小为
溢出问题	512KB 以上,推荐调整堆栈的方法为:
	<pre>new Thread(new ThreadStart(delegate {</pre>
	ASF_MultiFaceInfo multiFaceInfo =
	FaceUtil.DetectFace(pEngine,
	<pre>imageInfo);</pre>
	<pre>}), 1024 * 512).Start();</pre>
在. Net 项目中出现 x64 不	首先使用 bool is64 = Environment.Is64BitProcess; 查看当
能加载 SDK 的问题	前是否是 x64 位编译器,如果不是则按在 Vi sualStudio 中选择
	菜单" <mark>工具>选项>项目和解决方案>Web 项目</mark> ",在对话框中勾选
	"对网站和项目使用 IIS Express 的 64 位版本"。
X86 模式下批量注册人脸	请增加虚拟内存或每次批量注册人脸控制在20张图片范围内
有内存溢出或图片空指针	
图片中有人脸,但是检测	1. 请调整 detectFaceScaleVal 的值;
时未检测到人脸	2. 请确认图片的宽度是否为 4 的倍数;
	3. 请确认图片是否通过 ImageUtil.ReadBMP 方法进行数据调
	整。
使用 EMGU. CV 项目运行报	
{" "Emgu. CV. CvInvoke"	x86
的类型初始值设定项引发	70-70
异常。"}错误	EMGU. CV 本身有依赖库的,如图,在程序启动根目录下有相关平
	台文件夹(AnyCPU和 x86 平台对应 x86 文件夹, x64 平台对应 x64
	文件夹),将该文件夹的内容拷贝到上一级目录(EMGU. CV. *. dll
	同级目录)下即可。
升级 SDK 到 2.2 版本,多	在 ASF_MultiFaceInfo 结构体中添加 faceID 参数(public
次调用 DectectFaces 方	IntPtr faceID;,该参数是 sdk 2.2 版本新增的)
法崩溃	
尝试读取或写入受保护的	尝试读取或写入受保护的内存是内存操作不当导致,请查看您程
内存	序中是否有内存使用后未释放,或者使用了已经释放的内存!
销毁引擎时程序报错	请先确认销毁引擎的时候,引擎是否处于被占用的状态。
再有类用智服法法智工。	

更多常见问题请访问 https://ai.arcsoft.com.cn/manual/faqs.html。

4.2 其他帮助

如您想要了解更多虹软的产品,请访问虹软官网 http://www.arcsoft.com.cn/, 或者您在 开发的过程中遇到了问题,或者对我们的人脸识别 SDK 有什么意见或建议,欢迎在虹软官 方论坛 https://ai.arcsoft.com.cn//bbs/portal.php 上发帖提问,我们的工作人员会竭力为您解答。