



บริษัท 2PS Services จำกัด

USER MANUAL

คู่มือการใช้งานระบบ SJWD Yard Control

ระบบบริหารจัดการลานจอดรถยนต์

Vehicle Yard Management System — User Manual

เอกสารใช้ภายในองค์กร

เลขที่เอกสาร	2PS-SJWD-UM-001
ฉบับแก้ไขครั้งที่	1.0
วันที่มีผลบังคับใช้	30 กรกฎาคม 2569
ระบบที่เกี่ยวข้อง	SJWD Yard Control (byd-yard-sjwd.pages.dev)
จัดทำโดย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การควบคุมเอกสาร

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข	ผู้จัดทำ
1.0	30 กรกฎาคม 2569	จัดทำเอกสารฉบับแรก ครอบคลุมการใช้งานภาคสนาม 10 สถานี และหน้าจอผู้ดูแลระบบ 15 หน้าจอ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การอนุมัติเอกสาร

จัดทำโดย	ตรวจสอบโดย	อนุมัติโดย
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ
วันที่	วันที่	วันที่

การแจกจ่ายเอกสาร

หน่วยงาน / ตำแหน่ง	วัตถุประสงค์การใช้งาน
ผู้จัดการลาน	กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน
หัวหน้างานภาคสนาม	ฝึกอบรมและควบคุมการปฏิบัติงานประจำวัน
พนักงานปฏิบัติงานภาคสนาม	อ้างอิงขั้นตอนการใช้งานระบบ
ผู้ดูแลระบบ	บริหารจัดการข้อมูลและบัญชีผู้ใช้งาน

การควบคุมสำเนา

เอกสารฉบับนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท 2PS Services จำกัด ห้ามทำสำเนาหรือเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบว่าใช้เอกสารฉบับแก้ไขล่าสุดเสมอ

สารบัญ

1.	บทนำ	5
1.1	วัตถุประสงค์	5
1.2	ขอบเขตของเอกสาร	5
1.3	กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย	5
1.4	สัญลักษณ์ที่ใช้ในเอกสาร	6

2.	ภาพรวมระบบ	7
2.1	ลักษณะของระบบ	7
2.2	ความต้องการขั้นต่ำ	7
2.3	กระบวนการทำงานหลัก	7
2.4	โครงสร้างเมนู	8
3.	การเริ่มต้นใช้งาน	10
3.1	การเข้าถึงระบบ	10
3.2	การติดตั้งลงอุปกรณ์	10
3.3	การเข้าสู่ระบบ	10
3.4	การเลือกลานปฏิบัติงาน	11
3.5	การออกจากระบบและการหมดอายุรายวัน	11
3.6	การอัปเดตเวอร์ชัน	11
4.	สิทธิ์การใช้งาน	12
4.1	ประเภทบัญชีผู้ใช้	12
4.2	ตารางสิทธิ์การเข้าถึง	12
5.	การปฏิบัติงานภาคสนาม (Yard Ops)	13
5.0	หลักการทั่วไปของทุกสถานี	13
5.1	สถานี Gate-in — ตรวจรับรถเข้าลาน	14
5.2	สถานี Driver — นำรถเข้าจอด	14
5.3	สถานี Re-location — เปลี่ยนตำแหน่งจอด	15
5.4	สถานี PDI — ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบ	15
5.5	สถานี PM — ตรวจสอบบำรุงรักษาตามรอบ	16
5.6	สถานี FINAL CHECK — ตรวจครั้งสุดท้าย	16
5.7	สถานี Update Damage — บันทึกและแก้ไขความเสียหาย	16
5.8	สถานี Check — ตรวจสอบข้อมูลรถ	16
5.9	สถานี ช่าง — งานซ่อม	17
5.10	สถานี Gate-out — ส่งรถออกจากลาน	17
6.	การใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ	18
6.1	ภาพรวม (Dashboard)	18
6.2	รายการรถ (Unit List)	18
6.3	แผนผังลาน (Yard Plan)	18
6.4	ติดตาม GPS	18
6.5	Operation — คิวงาน	19
6.6	แผน PM	19
6.7	Damages	19
6.8	Grouping	20
6.9	รายงาน (Report)	20

6.10	Gate In/Out	20
6.11	พนักงานขับรถ (Driver)	20
6.12	นำเข้าข้อมูล (Import)	21
6.13	ตั้งค่ากฎจอด	21
6.14	Yard Ops (มือถือ)	21
6.15	ตั้งค่า (Settings)	21
7.	ตารางอ้างอิง	22
7.1	สถานะรถ (Car Status)	22
7.2	Vin Of Status	22
7.3	Final Status	23
7.4	สถานะการซ่อม (Status Repair)	23
7.5	ป้ายสถานะในคิวงาน	23
7.6	การบันทึกวันที่ตรวจอัตโนมัติ	24
8.	การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	25
9.	แนวปฏิบัติในการใช้งาน	26
9.1	ข้อกำหนดด้านความถูกต้องของข้อมูล	26
9.2	ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของบัญชี	26
9.3	ข้อกำหนดสำหรับผู้ดูแลระบบ	26
ก.	ภาคผนวก ก — รายการตรวจ PDI	27
ก.1	หมวดอุปกรณ์และเครื่องมือ (Equipment & Tools) — 13 รายการ	27
ก.2	หมวดภายนอก (Exterior Inspection) — 47 รายการ	28
ก.3	หมวดภายใน (Interior Inspection) — 17 รายการ	30
ก.4	หมวดห้องเครื่อง (Engine Compartment) — 5 รายการ	31
ก.5	หมวดใต้ท้องรถ (Under Body) — 1 รายการ	31
ข.	ภาคผนวก ข — อภิธานศัพท์	32
ค.	ภาคผนวก ค — การขอความช่วยเหลือ	33

1. บทนำ

1.1 วัตถุประสงค์

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือการใช้งานอย่างเป็นทางการของระบบ **SJWD Yard Control** ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการลานจอดรถยนต์สำเร็จรูป (Vehicle Yard Management System) ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การรับรถเข้าลาน การจัดตำแหน่งจอด การตรวจสอบคุณภาพ การบันทึกและติดตามความเสียหาย จนถึงการส่งมอบรถออกจากลาน

ผู้ใช้งานสามารถใช้เอกสารนี้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานประจำวัน การฝึกอบรมพนักงานใหม่ และการตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนการทำงาน

1.2 ขอบเขตของเอกสาร

เอกสารครอบคลุมการใช้งานระบบทั้งสองส่วน ได้แก่

- **ส่วนปฏิบัติงานภาคสนาม (Yard Ops)** — ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต สำหรับพนักงานหน้างาน
- **ส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin)** — ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ สำหรับหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่สำนักงาน

เอกสารนี้ **ไม่ครอบคลุม** การติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ การกำหนดสิทธิ์ระดับฐานข้อมูล และการพัฒนาต่อยอดซอฟต์แวร์ ซึ่งอยู่ในเอกสารทางเทคนิคแยกต่างหาก

1.3 กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย

กลุ่มผู้ใช้งาน	ลักษณะงาน	อุปกรณ์
พนักงานขับรถ	รับตำแหน่งจอด นำรถเข้า-ออกสถานี และย้ายตำแหน่งรถในลาน	มือถือ
พนักงานตรวจรับรถ	ตรวจรับรถเข้าลาน (Gate-in) บันทึกความเสียหายเบื้องต้น	มือถือ
พนักงานตรวจคุณภาพ	ตรวจ PDI / PM / FINAL CHECK และบันทึกผล OK / NG	มือถือ
ช่างซ่อม	รับงานซ่อม แก้ไขและปิดรายการ NG	มือถือ
หัวหน้างาน / ผู้ดูแลระบบ	วางแผนงาน สร้างคิวงาน นำเข้าข้อมูล ออกรายงาน และบริหารผู้ใช้งาน	คอมพิวเตอร์

1.4 สัญลักษณ์ที่ใช้ในเอกสาร

หมายเหตุ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น

ข้อควรระวัง

ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล

ข้อห้าม

การกระทำที่ระบบไม่อนุญาต หรืออาจทำให้ข้อมูลเสียหาย

2. ภาพรวมระบบ

2.1 ลักษณะของระบบ

SJWD Yard Control เป็นเว็บแอปพลิเคชันประเภท **Progressive Web App (PWA)** ที่ติดตั้งลงหน้าจอหลักของอุปกรณ์ได้เหมือนแอปพลิเคชันทั่วไป ข้อมูลทั้งหมดจัดเก็บบนระบบคลาวด์และ **ซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์** ระหว่างอุปกรณ์ทุกเครื่อง เมื่อพนักงานคนหนึ่งบันทึกข้อมูล เครื่องอื่นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทันทีโดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าจอ

คุณสมบัติสำคัญของระบบ

- รองรับหลายลาน (Multi-site) โดยข้อมูลแยกตามลานที่เลือกใช้งาน
- สแกนเลข VIN ด้วยกล้องของอุปกรณ์ หรือพิมพ์เลข 5 ตัวท้าย
- บันทึกภาพถ่ายความเสียหายพร้อมจัดเก็บบนคลาวด์
- วางแผนตำแหน่งจอดอัตโนมัติตามกฎหมายที่กำหนด
- ติดตามตำแหน่งรถด้วย GPS ระหว่างการเคลื่อนย้าย
- นำเข้า-ส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Excel ตรงตามรูปแบบไฟล์หลักขององค์กร

2.2 ความต้องการขั้นต่ำ

รายการ	ข้อกำหนด
อุปกรณ์ภาคสนาม	โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS 15 ขึ้นไป หรือ Android 10 ขึ้นไป
อุปกรณ์สำนักงาน	คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome, Microsoft Edge หรือ Safari รุ่นล่าสุด
การเชื่อมต่อ	อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ (แนะนำสัญญาณครอบคลุมทั่วพื้นที่ลาน)
สิทธิ์ของอุปกรณ์	อนุญาตการใช้งานกล้อง (สำหรับสแกน VIN และถ่ายภาพ) และตำแหน่งที่ตั้ง (สำหรับติดตาม GPS)
บัญชีผู้ใช้	ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้

2.3 กระบวนการทำงานหลัก

วงจรการทำงานของรถคันหนึ่งในระบบเป็นไปตามลำดับดังนี้

1 · Gate-in ตรวจรับเข้าลาน	2 · Driver นำรถเข้าจอด	3 · PDI / PM / FC ตรวจคุณภาพ	4 · ช่าง ซ่อมรายการ NG	5 · Grouping จัดกลุ่มส่งมอบ	6 · Gate-out ส่งรถออกจากลาน
-------------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------------

ในแต่ละขั้นตอน ระบบจะบันทึกผู้ปฏิบัติงาน วันเวลา และผลการดำเนินงานไว้ในประวัติของรถคันนั้นโดยอัตโนมัติ

2.4 โครงสร้างเมนู

ก. เมนูภาคสนาม (Yard Ops) — 10 สถานีงาน

สถานี	หน้าที่
Gate-in	ตรวจรับรถเข้าลาน
Gate-out	บันทึกรถออกจากลาน
Driver	นำรถไปจอดตามตำแหน่งที่ระบบกำหนด
Re-location	เปลี่ยนตำแหน่งจอดของรถในลาน
PDI	ตรวจสอบคุณภาพตามรายการตรวจ PDI
PM	ตรวจบำรุงรักษาตามรอบ
FINAL CHECK	ตรวจครั้งสุดท้ายก่อนส่งมอบ
Update Damage	บันทึกและแก้ไขรายการความเสียหาย
Check	ตรวจสอบข้อมูลรถและรายการ Defect
ช่าง	รับงานซ่อมและปิดรายการ NG

ข. เมนูผู้ดูแลระบบ (คอมพิวเตอร์) — 15 หน้าจอ

เมนู	หน้าที่
ภาพรวม	สรุปสถานะรถทั้งลานและกิจกรรมล่าสุด
รายการรถ	ตารางข้อมูลรถทุกคัน ค้นหา กรอง และแก้ไขข้อมูล
แผนผังลาน	ผังตำแหน่งจอดแบบกราฟิก
ติดตาม GPS	แผนที่ตำแหน่งรถและประวัติการขับ
Operation	สร้างและติดตามคิวงาน
แผน PM	ตารางรถที่ครบกำหนด PM รายเดือน
Damages	ทะเบียนรายการความเสียหายทั้งหมด
Grouping	นำเข้าแผนจัดกลุ่มส่งมอบและพิมพ์เอกสาร
รายงาน	ส่งออกรายงาน Excel
Gate In/Out	ติดตามคิวรับรถเข้าและส่งรถออก
พนักงานขับรถ	ติดตามงานขับรถและประวัติการเดินทาง
นำเข้าข้อมูล	นำเข้าไฟล์ Excel เข้าสู่ระบบ
ตั้งค่ากฎจอด	กำหนดกฎการจัดตำแหน่งจอดของแต่ละรุ่น
Yard Ops	เปิดหน้าจอภาคสนามบนคอมพิวเตอร์
ตั้งค่า	จัดการผู้ใช้งาน ลาน และค่าตั้งต้นของระบบ

3. การเริ่มต้นใช้งาน

3.1 การเข้าถึงระบบ

เปิดเว็บเบราว์เซอร์และเข้าสู่ที่อยู่ของระบบ

<https://byd-yard-sjwd.pages.dev>

หมายเหตุ

แนะนำให้ใช้ Google Chrome บนอุปกรณ์ Android และ Safari บนอุปกรณ์ iOS เพื่อให้การติดตั้งแอปและการใช้งาน
กล่องทำงานได้สมบูรณ์

3.2 การติดตั้งลงอุปกรณ์

การติดตั้งระบบลงหน้าจอหลักช่วยให้เปิดใช้งานได้รวดเร็วและแสดงผลเต็มหน้าจอ

อุปกรณ์ iPhone / iPad (Safari)

- 1 เปิดที่อยู่ของระบบด้วยเบราว์เซอร์ Safari
- 2 แตะปุ่มแบ่งปัน (รูปสี่เหลี่ยมมีลูกศรชี้ขึ้น) ที่แถบด้านล่าง
- 3 เลือก เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม (Add to Home Screen)
- 4 แตะ เพิ่ม เพื่อยืนยัน

อุปกรณ์ Android (Chrome)

- 1 เปิดที่อยู่ของระบบด้วยเบราว์เซอร์ Chrome
- 2 แตะปุ่มเมนูที่มุมขวาบนของเบราว์เซอร์
- 3 เลือก ติดตั้งแอป หรือ เพิ่มลงในหน้าจอหลัก
- 4 แตะ ติดตั้ง เพื่อยืนยัน

คอมพิวเตอร์ (Chrome / Edge)

คลิกไอคอนติดตั้งที่ปรากฏทางขวาของแถบที่อยู่ แล้วยืนยันการติดตั้ง

3.3 การเข้าสู่ระบบ

- 1 กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ
- 2 กดปุ่มเข้าสู่ระบบ
- 3 ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกงานปฏิบัติงาน

ข้อควรระวัง

บัญชีผู้ใช้เป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล ห้ามใช้บัญชีร่วมกัน เนื่องจากระบบบันทึกชื่อผู้ปฏิบัติงานไว้กับทุกรายการที่บันทึก และ
ใช้ข้อมูลนี้ในการตรวจสอบย้อนกลับ

3.4 การเลือกลานปฏิบัติงาน

หลังเข้าสู่ระบบ ต้องเลือกลานที่ปฏิบัติงานก่อนเสมอ ระบบจะแสดงเฉพาะข้อมูลรถ คิวงาน และตำแหน่งจอดของลานที่เลือกเท่านั้น สามารถเปลี่ยนลานได้จากปุ่มเลือกลานที่แถบด้านบน

ข้อห้าม

ห้ามบันทึกงานขณะเลือกลานผิด ข้อมูลจะถูกบันทึกเข้าลานที่เลือกอยู่ และต้องให้ผู้ดูแลระบบแก้ไขย้อนหลัง

3.5 การออกจากระบบและการหมดอายุรายวัน

ออกจากระบบได้จากเมนูที่มุมขวาบนของหน้าจอ

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ระบบกำหนดให้ **ทุกบัญชีหมดอายุการใช้งานเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืน** ของทุกวัน โดยจะแจ้งเตือนล่วงหน้าเวลา 23:50 น. ให้บันทึกงานที่ค้างอยู่ก่อน หลังเที่ยงคืนต้องเข้าสู่ระบบใหม่

3.6 การอัปเดตเวอร์ชัน

ระบบจะอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งานใหม่ หากพบว่าหน้าจอไม่แสดงฟังก์ชันที่ประกาศใช้แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

- 1 ปิดแอปพลิเคชันหรือแท็บของเบราว์เซอร์ทั้งหมด
- 2 เปิดขึ้นมาใหม่
- 3 หากยังไม่อัปเดต ให้รีเฟรชหน้าจอแบบล้างแคช (บนคอมพิวเตอร์กด **Ctrl + Shift + R**)

4. สิทธิ์การใช้งาน

4.1 ประเภทบัญชีผู้ใช้

ระบบแบ่งบัญชีผู้ใช้ออกเป็น 5 ประเภท กำหนดโดยผู้ดูแลระบบที่เมนูตั้งค่า

ประเภทบัญชี	ขอบเขตการใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ (Admin)	เข้าถึงได้ทุกเมนูทั้งส่วนสำนักงานและภาคสนาม รวมถึงสิทธิ์การลบข้อมูล
Driver	ใช้งานหน้าจอภาคสนามและประวัติการขับรถ
Walk Around	ใช้งานหน้าจอภาคสนาม เน้นงานตรวจรับรถเข้า-ออก
PM/PDI/Final	ใช้งานหน้าจอภาคสนาม เน้นงานตรวจคุณภาพ
ช่างซ่อม	ใช้งานหน้าจอภาคสนาม เน้นงานซ่อมและบันทึกความเสียหาย

4.2 ตารางสิทธิ์การเข้าถึง

ความสามารถ	ผู้ดูแลระบบ	ผู้ใช้ภาคสนาม
เข้าใช้งานสถานีภาคสนามทั้ง 10 สถานี	✓	✓
บันทึกความเสียหายและภาพถ่าย	✓	✓
แก้ไขสถานะการซ่อม	✓	✓
ลบรายการความเสียหาย	✓	—
เข้าถึงเมนูสำนักงานทั้ง 15 หน้าจอ	✓	—
สร้าง / ลบคิวงาน	✓	—
นำเข้าข้อมูลและออกรายงาน	✓	—
จัดการบัญชีผู้ใช้และลาน	✓	—

หมายเหตุ

ผู้ใช้ภาคสนามทุกประเภทสามารถเลือกใช้งานสถานีงานได้ทุกสถานีจากหน้าจอหลัก ประเภทบัญชีผู้ใช้เพื่อระบุหน้าที่หลักและความคุ้มครองสิทธิ์การลบข้อมูล มิได้จำกัดเมนูที่มองเห็น

5. การปฏิบัติงานภาคสนาม (Yard Ops)

หน้าจอภาคสนามออกแบบสำหรับใช้งานด้วยมือถือ เมื่อเข้าสู่ระบบจะพบหน้าจอเลือกสถานีนงาน 10 สถานี แต่ละสถานีที่ต้องการปฏิบัติงาน และแต่ละปุ่มย้อนกลับที่มุมซ้ายบนเพื่อกลับไปเลือกสถานีอื่น

5.0 หลักการทั่วไปของทุกสถานี

การค้นหารถ

ทุกสถานีเริ่มต้นด้วยช่องค้นหาเลข VIN ซึ่งรองรับ 3 วิธี

วิธี	รายละเอียด
พิมพ์เลข 5 ตัวท้าย	วิธีที่เร็วที่สุด หากพบรถมากกว่า 1 คัน ระบบจะแจ้งให้พิมพ์เพิ่ม
สแกนด้วยกล้อง	แตะปุ่มรูปกล้อง แล้วเล็งไปที่บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดบนตัวรถ
เลือกจากคิวงาน	แตะรายการรถในคิวงานที่แสดงอยู่ด้านล่างช่องค้นหาโดยตรง

ข้อความแจ้งเตือนที่พบบ่อย

ข้อความ	ความหมายและวิธีแก้ไข
ไม่พบ VIN	ไม่มีเลขนี้ในลานที่เลือก ตรวจสอบว่าเลือกลานถูกต้องหรือไม่ หรือรถยังไม่ถูกนำเข้าระบบ
พบหลายคัน	เลข 5 ตัวท้ายซ้ำกันหลายคัน ให้พิมพ์เลขให้ยาวขึ้น
รถยังไม่ Gate-in	ต้องนำรถผ่านสถานี Gate-in ก่อน จึงจะดำเนินการขั้นตอนอื่นได้
กำลังโหลดข้อมูลรถ	ระบบกำลังดึงข้อมูลจากคลาวด์ รอสักครู่แล้วดำเนินการต่อได้

5.1 สถานี Gate-in — ตรวจรับรถเข้าลาน

วัตถุประสงค์ บันทึกการรับรถเข้าลาน พร้อมตรวจสอบสภาพรอบคัน (Walk-around) และบันทึกความเสียหายที่พบก่อนรับมอบ

- 1 เลือกสถานี Gate-in
- 2 ค้นหาเลข VIN ของรถที่จะรับเข้า
- 3 ตรวจสอบข้อมูลรถที่ระบบแสดง ได้แก่ รุ่น สี และเลขกลุ่ม
- 4 เดินตรวจสอบสภาพรอบคัน หากพบความเสียหาย ให้แตะ **เพิ่ม Defect** แล้วระบุตำแหน่ง (Position) ลักษณะความเสียหาย (Defect) และ ถ่ายภาพประกอบทุกรายการ
- 5 แตะ ยืนยันเข้าลาน

เมื่อยืนยันแล้ว ระบบจะบันทึกวันเวลาเข้าลาน ชื่อผู้ตรวจรับ เปลี่ยนสถานะรถเป็น **Gate-in** และปิดรายการรถคันนี้ในคิว Pre Gate-in โดยอัตโนมัติ

ข้อควรระวัง

ความเสียหายที่ไม่ได้บันทึกในขั้นตอนนี้ จะถือว่าเกิดขึ้นภายในลานหลังรับมอบ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ จึงต้องตรวจอย่างละเอียดและถ่ายภาพให้ครบทุกรายการ

5.2 สถานี Driver — นำรถเข้าจอด

วัตถุประสงค์ รับตำแหน่งจอดที่ระบบคำนวณให้ตามกฎการจอด และนำรถไปจอดตามตำแหน่งนั้น รวมถึงรับ-ส่งรถระหว่างสถานีตรวจ

ก. การนำรถเข้าจอดครั้งแรก

- 1 เลือกสถานี Driver และค้นหาเลข VIN
- 2 ระบบแสดงตำแหน่งจอดที่แนะนำ หากตำแหน่งนั้นไม่สะดวก แตะ **ขอตำแหน่งอื่น**
- 3 แตะ **เริ่มขับ** แล้วนำรถไปยังตำแหน่งที่ระบุ
- 4 เมื่อจอดเรียบร้อยแล้ว แตะ **ยืนยันจอดสำเร็จ**

ระบบจะบันทึกตำแหน่งจอด ระยะทาง เวลาที่ใช้ และเปลี่ยนสถานะรถเป็น **In Yard**

ข. การรับ-ส่งรถระหว่างสถานีตรวจ

เมื่อรถอยู่ในคิวงานของสถานีใด หน้าจอ Driver จะแสดงงานที่ต้องทำโดยอัตโนมัติ

- 1 ค้นหาเลข VIN หรือแตะเลือกรถจากรายการ คิวงานสถานี
- 2 แตะ **เริ่มขับ** เพื่อนำรถไปยังสถานี
- 3 เมื่อถึงสถานีแล้ว แตะปุ่มยืนยันว่าถึงแล้ว รถจะเปลี่ยนสถานะเป็น **Parking** ในคิวงาน
- 4 เมื่อสถานีตรวจเสร็จ ระบบจะเสนอตำแหน่งจอดใหม่ให้นำรถกลับไปจอดและยืนยันอีกครั้ง

หมายเหตุ

ระหว่างที่พนักงานกำลังขับ ระบบจะแสดงป้าย **Driving · ชื่อพนักงาน** สีฟ้าบนรายการรถคันนั้นในทุกเครื่อง เพื่อให้พนักงานคนอื่นทราบว่ารถอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายและใครเป็นผู้ดูแล ป้ายจะหายไปเองเมื่อยืนยันถึงที่หมาย

5.3 สถานี Re-location — เปลี่ยนตำแหน่งจอด

วัตถุประสงค์ แก้ไขตำแหน่งจอดของรถที่อยู่ในลานแล้ว เช่น กรณีย้ายเพื่อจัดระเบียบพื้นที่

- 1 เลือกสถานี **Re-location** และค้นหาเลข VIN
- 2 ระบบแสดงตำแหน่งปัจจุบัน ให้ระบุตำแหน่งใหม่
- 3 แตะ **บันทึก** เพื่อยืนยัน

5.4 สถานี PDI — ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบ

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบคุณภาพรถตามรายการตรวจมาตรฐาน 83 รายการ ครอบคลุม 5 หมวด (ดูภาคผนวก ก)

- 1 เลือกสถานี **PDI**
- 2 เลือกคิวงานที่ต้องการ แล้วแตะเลือกรถจากรายการ หรือค้นหาเลข VIN โดยตรง
- 3 กรอกค่าที่วัดได้ ได้แก่ Mileage และ % SOC
- 4 ตรวจสอบรายการที่ละหมวด แต่ละรายการเลือกผลเป็น **OK**, **NG** หรือ **NG Heavy**
- 5 รายการที่เลือก **NG** หรือ **NG Heavy** ต้องถ่ายภาพประกอบ และระบุหมายเหตุเพิ่มเติมได้
- 6 แตะ **บันทึก**

ระบบจะสร้างรายการความเสียหายจากทุกข้อที่เป็น **NG** โดยอัตโนมัติ พร้อมกำหนดสถานะการซ่อมเป็น **Waiting Repair** เพื่อส่งต่อให้ช่าง และบันทึกวันที่ตรวจลงในแฟ้มข้อมูลรถ

ข้อห้าม

ระบบไม่อนุญาตให้บันทึกผลหากมีรายการ **NG** ที่ยังไม่ได้ถ่ายภาพ ภาพถ่ายเป็นหลักฐานสำคัญในการเรียกร้องค่าเสียหาย และการตรวจสอบย้อนกลับ

5.5 สถานี PM — ตรวจสอบบำรุงรักษาตามรอบ

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบบำรุงรักษารถที่จอดในลานตามรอบเวลาที่กำหนด

- 1 เลือกสถานี PM
- 2 เลือกคิวงาน PM แล้วแตะเลือกกรงจากรายการ หรือค้นหาเลข VIN
- 3 กรอกราคาที่วัดได้ ได้แก่ % SOC, Mileage และ Voltage of 12V
- 4 หากพบความผิดปกติ แตะ เพิ่ม NG เพื่อบันทึกรายการพร้อมภาพถ่าย
- 5 แตะ Save — ระบบสรุปผลเป็น OK เมื่อไม่มีรายการ NG ดังอยู่ และเป็น NG เมื่อมีรายการค้าง

เมื่อบันทึกผลแล้ว ตัวนับความคืบหน้าของคิวงานจะเพิ่มขึ้นทันที (เช่น 1/20) และระบบจะบันทึกวันที่ตรวจสอบลงในช่อง PM ถัดไปของแฟ้มข้อมูลรถโดยอัตโนมัติ (ดูข้อ 7.6)

5.6 สถานี FINAL CHECK — ตรวจสอบครั้งสุดท้าย

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบความเรียบร้อยครั้งสุดท้ายก่อนส่งมอบรถให้ผู้แทนจำหน่าย

ขั้นตอนการใช้งานเหมือนสถานี PM ทุกประการ ต่างกันที่ระบบจะบันทึกวันที่ลงในช่อง Final check date ซึ่งบันทึกได้เพียงครั้งเดียว

5.7 สถานี Update Damage — บันทึกและแก้ไขความเสียหาย

วัตถุประสงค์ เพิ่ม แก้ไข หรือปรับสถานะรายการความเสียหายของรถ นอกเหนือจากที่บันทึกในสถานีตรวจ

- 1 เลือกสถานี Update Damage และค้นหาเลข VIN
- 2 ระบบแสดงรายการความเสียหายทั้งหมดของรถคันนั้น
- 3 แตะไอคอนดินสอเพื่อแก้ไขสถานะการซ่อม ระบบจะให้ยืนยันอีกครั้งก่อนบันทึก
- 4 แตะ เพิ่ม Defect เพื่อบันทึกรายการใหม่พร้อมภาพถ่าย

ข้อควรระวัง

การลบรายการความเสียหายสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ดูแลระบบ หากบันทึกผิดพลาด ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบพร้อมระบุเลข VIN และรายการที่ต้องการแก้ไข

5.8 สถานี Check — ตรวจสอบข้อมูลรถ

วัตถุประสงค์ ดูข้อมูลรถทั้งหมดแบบอ่านอย่างเดียว สำหรับตรวจสอบก่อนดำเนินการ

เมื่อค้นหาเลข VIN ระบบจะแสดงข้อมูลเป็นหมวด ได้แก่

- ข้อมูลรถ — รุ่น บริษัท สี ลีด วันที่เคลื่อนย้าย และเลขกลุ่ม
- เส้นทาง — ประวัติการโอนย้ายระหว่างลาน
- Gate-in / ตำแหน่ง — วันที่รับเข้า ผู้ตรวจรับ วันที่ออก และตำแหน่งจอดปัจจุบัน
- สถานะ / ความเสียหาย — รายการ Defect ทั้งหมดพร้อมภาพถ่ายและสถานะการซ่อม
- งานสถานี • ประวัติคนขับ — ผลการตรวจแต่ละสถานีและผู้ปฏิบัติงาน
- ประวัติการขับ — รายการเดินทางทั้งหมดของรถคันนี้

5.9 สถานีช่าง — งานซ่อม

วัตถุประสงค์ รับงานซ่อมรถที่มีรายการ NG ค้างอยู่ และปิดรายการเมื่อซ่อมเสร็จ

หน้าจอแสดงงาน 2 ส่วน

- คิวงานช่างที่ได้รับมอบหมาย — คิวงานประเภทช่าง (ซ่อม) ที่สร้างจากหน้า Operation
- คิวงานซ่อม (NG) — รถทุกคันในลานที่ยังมีรายการ NG ค้าง เรียงตามตำแหน่งจอด

- 1 เลือกสถานี ช่าง แล้วแตะเลือกรถจากคิว หรือค้นหาเลข VIN
- 2 ตรวจสอบรายการ NG พร้อมภาพถ่ายที่บันทึกไว้
- 3 ดำเนินการซ่อม
- 4 ปรับสถานะรายการเป็น **Repaired** หรือสถานะอื่นตามผลการดำเนินงาน (ดูข้อ 7.4)

หมายเหตุ

จำนวนรถในคิวงานช่างนับเฉพาะรถที่อยู่ในลานและมีรายการซ่อมค้างจริง จึงตรงกับตัวเลข Damage บนหน้าภาพรวมเสมอ

5.10 สถานี Gate-out — ส่งรถออกจากลาน

วัตถุประสงค์ บันทึกการส่งรถออกจากลานตามแผนการส่งมอบ

- 1 เลือกสถานี Gate-out
- 2 ตรวจสอบคิวงานส่งมอบที่แสดงอยู่ แล้วค้นหาเลข VIN ของรถที่จะส่งออก
- 3 ตรวจสอบข้อมูลรถและเลขกลุ่มให้ตรงกับใบส่งของ
- 4 แตะ ยืนยัน Gate-out — รถจะเปลี่ยนสถานะเป็น **Pre Gate-out** และปล่อยตำแหน่งจอดคืนให้ลาน
- 5 หากรถยังไม่ออกจริงและต้องจอดรอรถบรรทุกต่อ ให้แตะ **Confirm Preload** แทน

ข้อห้าม

ระบบอนุญาตให้ Gate-out ได้เฉพาะรถที่อยู่ในคิวงานส่งมอบ (Grouping to Dealer) เท่านั้น หากรถไม่มีคิวงาน ระบบจะแจ้ง "ไม่มีคิวงาน Gate-out" ให้ประสานผู้ดูแลระบบเพื่อเพิ่มรถเข้าคิวงานก่อน

หมายเหตุ

สถานะ Pre Gate-out จะเปลี่ยนเป็น Gate-out โดยสมบูรณ์ในรอบตัดยอดเวลา **09:30 น.** ของวันถัดไป ยกเว้นรถที่กด Confirm Preload ไว้ ซึ่งจะยังคงนับเป็นรถในลาน

6. การใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ

หน้าจอสำหรับผู้ดูแลระบบใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ เมนูทั้งหมดอยู่ที่แถบด้านซ้ายของหน้าจอ ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลของลานที่เลือกไว้ที่แถบด้านบนเสมอ

6.1 ภาพรวม (Dashboard)

หน้าจอแรกหลังเข้าสู่ระบบ แสดงสรุปสถานะของลานในภาพรวม

- การ์ดสรุป — จำนวนรถในลาน รถที่จอดแล้ว รถรอเข้าลาน รายการ Damage และความจุที่ใช้ไป คลิกที่การ์ดเพื่อเปิดรายการรถที่กรองไว้แล้ว
- ตาราง Summary — จำนวนรถแยกตามรุ่นและ Final Status
- ตาราง Vin Of Status — จำนวนรถแยกตามรุ่นและสถานะ FIS
- กิจกรรมล่าสุด — รายการเคลื่อนไหวล่าสุดในลาน

หมายเหตุ

ตัวเลขทุกช่องในตารางสรุป รวมถึงแถวและคอลัมน์ "รวม" สามารถคลิกเพื่อเปิดรายการรถเฉพาะกลุ่มนั้นได้ทันที ตัวเลขที่เห็นจึงตรงกับจำนวนรายการที่เปิดขึ้นมาเสมอ

6.2 รายการรถ (Unit List)

ตารางข้อมูลรถทุกคัน เป็นหน้าจอหลักสำหรับค้นหาและแก้ไขข้อมูลรายคัน

- ค้นหาและกรอง — ค้นหาด้วยเลข VIN รุ่น เลขกลุ่ม หรือกรองตาม Car Status, Model, Final Status
- เลือกคอลัมน์ — เลือกแสดงเฉพาะคอลัมน์ที่ต้องการ และบันทึกเป็นค่าตั้งต้นได้
- แก้ไขข้อมูล — คลิกที่ช่องเพื่อแก้ไขค่า ระบบบันทึกประวัติการแก้ไขทุกครั้ง
- แท็บ Damages — ดูและแก้ไขรายการความเสียหายของรถคันที่เลือก โดยรายการ Position และ Defect ใช้ข้อมูลชุดเดียวกับหน้าภาคสนาม
- ส่งออก — ส่งออกรายการที่กรองไว้เป็นไฟล์

6.3 แผนผังลาน (Yard Plan)

แสดงผังตำแหน่งจอดของลานแบบกราฟิก คลิกที่บล็อกเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละช่องจอด สามารถเลือกโหมดการแสดงสีตามรุ่นรถ สถานะ หรือ Final Status ได้

6.4 ติดตาม GPS

แผนที่แสดงตำแหน่งล่าสุดของรถทุกคันที่มีการเคลื่อนย้าย เลือกรถหนึ่งคันเพื่อดูประวัติการเดินทางทั้งหมด พร้อมข้อมูล ขับ เวลา ระยะทาง และเส้นทางที่ขับจริง

6.5 Operation — คิวงาน

ศูนย์กลางการมอบหมายงานให้สถานีภาคสนาม งานทุกอย่างที่พนักงานหน้างานเห็น มาจากคิวงานที่สร้างในหน้านี้

ก. การสร้างคิวงาน

- 1 เลือกประเภทงาน ได้แก่ PM, PDI, FINAL CHECK, ช่าง (ซ่อม) หรือ งานพิเศษ
- 2 ตั้งชื่อคิวงานให้สื่อความหมาย เช่น PM • PM20
- 3 กดสร้างคิวงาน

ข. การเพิ่มรถเข้าคิวงาน

- 1 เปิดคิวงานที่สร้างไว้
- 2 ค้นหาเลข VIN 5 ตัวท้าย แล้วกด **เพิ่มเข้าคิว** หรือวางรายการเลข VIN หลายคันพร้อมกัน
- 3 ตรวจสอบจำนวนรถในคิวให้ครบถ้วน

ค. การติดตามความคืบหน้า

แต่ละคิวงานแสดงจำนวนที่ตรวจแล้วต่อจำนวนทั้งหมด และจำนวนคงเหลือ ผู้ดูแลสามารถกดยืนยันเสร็จหรือเอารถออกจากคิวได้จากหน้านี้

ข้อควรระวัง

คิวงานแต่ละประเภทจะปรากฏเฉพาะในสถานีของตนเท่านั้น คิวงาน PM จะไม่ปรากฏในสถานี FINAL CHECK ดังนั้น การเลือกประเภทงานให้ถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนสร้างจึงมีความสำคัญ

6.6 แผน PM

ตารางประมาณการรถที่ครบกำหนดตรวจ PM ในแต่ละวันของเดือนที่เลือก แบ่งตามลาน

- รอบการตรวจมาตรฐานคือ **ทุก 30 วัน** ยกเว้นลาน Auto Tran 38 Rai ซึ่งเป็น **ทุก 90 วัน**
- รถที่มีเลขกลุ่มแล้ว หรือออกจากลานแล้ว จะไม่ถูกนับในแผน PM
- คลิกที่ตัวเลขในตารางเพื่อเปิดรายการรถของวันนั้น
- ใช้ปุ่มส่ง LINE เพื่อแบ่งปันสรุปแผนรายลาน

6.7 Damages

ทะเบียนรายการความเสียหายทั้งหมดของลาน แสดงเลข VIN ตำแหน่ง ลักษณะความเสียหาย ภาพถ่าย ผู้บันทึก สถานี และสถานะการซ่อม ใช้สำหรับติดตามงานซ่อมในภาพรวมและตรวจสอบย้อนกลับ

6.8 Grouping

จัดการแผนการส่งมอบรถให้ผู้แทนจำหน่าย

- 1 อัปโหลดไฟล์ Excel Grouping — ระบบอ่านรายการรถและใส่เลขกลุ่มให้อัตโนมัติ
- 2 พิมพ์ใบ Grouping — เอกสารสรุปรายการรถแต่ละกลุ่ม
- 3 พิมพ์ใบหารถ — เอกสารระบุตำแหน่งจอดของรถแต่ละคัน สำหรับพนักงานขับรถ
- 4 สร้างลำดับงาน — สร้างคิวงานส่งมอบ ซึ่งจะปรากฏที่สถานี Driver และ Gate-out

หมายเหตุ

คิวงานส่งมอบที่สร้างจากขั้นตอนนี้เป็นเงื่อนไขบังคับของการ Gate-out รถที่ไม่อยู่ในคิวงานจะไม่สามารถบันทึกออกจากลานได้

6.9 รายงาน (Report)

ส่งออกรายงานรูปแบบ Excel ตรงตามโครงสร้างไฟล์หลักขององค์กร ประกอบด้วยชุด

- Tracking Status — ข้อมูลสถานะรถทั้งหมด
- Defect-Yard — รายการความเสียหายที่พบในลาน
- Defect-Factory — รายการความเสียหายที่มาจากรองาน
- Defect-Whale 28 rai — รายการความเสียหายของลาน Whale 28 ไร่

ไฟล์จะถูกตั้งชื่อพร้อมชื่อลานและวันที่ส่งออกโดยอัตโนมัติ

6.10 Gate In/Out

กระดานติดตามคิวรับรถเข้าและส่งรถออกรายวัน แสดงความคืบหน้าของแต่ละล็อต จำนวนที่ดำเนินการแล้วและคงเหลือ พร้อมเลือกดูย้อนหลังตามวันที่ได้

6.11 พนักงานขับรถ (Driver)

ติดตามงานขับรถที่กำลังดำเนินการและประวัติการเดินทางของพนักงานแต่ละคน

6.12 นำเข้าข้อมูล (Import)

รองรับไฟล์นามสกุล .xlsx, .xls และ .csv โดยแบ่งประเภทการนำเข้าเป็น

ประเภทไฟล์	ผลลัพธ์
Vin List Inventory	นำเข้ารายการรถแยกตามลาน สร้างสถานะ Pre Gate-in และคิว Gate-in อัตโนมัติตามวันที่ในคอลัมน์ Gate In Date
Co Inspection	ผสานข้อมูลผลการตรวจเข้ากับรถเดิม (PDI · RE PDI · OK date · Final check · PM)
Update Location	ปรับตำแหน่งจอดจากคอลัมน์ VinNo และ LaneNo
Yard-to-Yard transfer	บันทึกการโอนย้ายรถระหว่างลาน

ข้อควรระวัง

ตรวจสอบว่าเลือกลานปลายทางถูกต้องก่อนนำเข้าทุกครั้ง และควรดาวน์โหลดเทมเพลตเพื่อตรวจสอบชื่อคอลัมน์ที่ระบบรองรับ

6.13 ตั้งค่ากฎจอด

กำหนดกฎการจัดตำแหน่งจอดที่ระบบใช้คำนวณตำแหน่งให้พนักงานขับรถ

- บล็อกที่อนุญาต — กำหนดว่ารถแต่ละรุ่นจอดได้ที่บล็อกใดบ้าง
- ช่วงแถว — จำกัดแถวที่อนุญาตให้จอด
- ห้ามปนรุ่นในแถว — บังคับให้แต่ละแถวมีรุ่นเดียว
- โหมดวางแผน — Auto ให้ระบบเลือกตำแหน่งให้ หรือ Semi ให้พนักงานเลือกเองได้

6.14 Yard Ops (มือถือ)

เปิดหน้าจอภาคสนามบนคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับตรวจสอบการทำงานของสถานีต่าง ๆ หรือปฏิบัติงานแทนกรณีจำเป็น

6.15 ตั้งค่า (Settings)

หัวข้อ	รายละเอียด
จัดการผู้ใช้งาน	เพิ่ม แก้ไข ปิดใช้งาน หรือลบบัญชี พร้อมกำหนดประเภทบัญชีและรหัสผ่าน
จัดการลาน (Site)	เพิ่ม แก้ไข หรือลบลาน ซึ่งจะปรากฏในหน้าจอเลือกลานหลังเข้าสู่ระบบ
จัดการข้อมูลรถ	ค้นหาและลบเลข VIN ที่บันทึกผิดพลาดออกจากระบบ

ข้อห้าม

การลบลานหรือลบเลข VIN มีผลถาวรและกระทบข้อมูลย้อนหลัง ควรดำเนินการเมื่อมั่นใจแล้วเท่านั้น และควรออกรายงานเก็บไว้ก่อนดำเนินการ

7. ตารางอ้างอิง

7.1 สถานะรถ (Car Status)

สถานะแสดงตำแหน่งของรถในวงจรการทำงาน ระบบกำหนดสถานะให้อัตโนมัติตามการปฏิบัติงานของแต่ละสถานี

สถานะ	ความหมาย	นับเป็นรถในลาน
 Pre Gate-in	นำเข้าข้อมูลแล้ว แต่รถยังไม่มาถึงลาน	—
 Gate-in	ตรวจรับเข้าลานแล้ว รอจัดตำแหน่งจอด	✓
 In Yard	จอดอยู่ในลานตามตำแหน่งที่กำหนด	✓
 Moving	อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายโดยพนักงานขับรถ	✓
 PDI	อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจ PDI	✓
 Ready	พร้อมส่งมอบ (มีเลขกลุ่มแล้ว)	✓
 Preload	จอดรอรถบรรทุกมารับ ยังไม่ออกจากลาน	—
 Pre Gate-out	สแกนออกแล้ว รอรอบตัดยอดเวลา 09:30 น.	—
 Gate-out	ออกจากลานเรียบร้อยแล้ว	—
 Total loss	รถเสียหายสิ้นเชิง แต่ยังจอดอยู่ในลาน	✓

หมายเหตุ

Car Status เป็นสถานะของวงจรชีวิตรถเท่านั้น ผลการตรวจของแต่ละสถานีจะไม่ถูกเขียนทับลงในช่องนี้ แต่บันทึกไว้ในเพิ่มข้อมูลรถ (Overview) และในคิวงานแทน

7.2 Vin Of Status

คำ	สีที่แสดง
Total loss	 แดงเข้ม
Heavy NG · Accident · NG	 แดง
Waiting PDI	 น้ำเงิน
FIS for delivery	 เขียว
FIS Waiting Allocation	 เหลือง
สถานะ FIS อื่น ๆ	 ฟ้ำ

7.3 Final Status

คำ	สีที่แสดง
OK-Accept · OK-Repaired	 เขียว
Waiting Repair	 แดง
Waiting (อื่น ๆ)	 เหลือง

7.4 สถานะการซ่อม (Status Repair)

สถานะ	ความหมาย
Waiting Repair	รอการซ่อม — เป็นสถานะเริ่มต้นของทุกรายการ NG
Accept	ยอมรับสภาพ ไม่ต้องซ่อม
Acc byd	ยอมรับสภาพโดย BYD
OK Accept	ตรวจสอบแล้วยอมรับได้
Repaired	ซ่อมเรียบร้อยแล้ว
OK Repaired	ซ่อมและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ในหน้าจอภาคสนาม รายการที่มีสถานะ **Waiting Repair** จะแสดงพื้นหลังสีแดง ส่วนสถานะอื่นซึ่งถือว่าปิดงานแล้วจะแสดงพื้นหลังสีเขียว

7.5 ป้ายสถานะในคิวงาน

ป้าย	ความหมาย
 รอส่ง	ยังไม่มีพนักงานรับงาน รออยู่ที่ตำแหน่งจอดเดิม
 Driving · ซื่อ	พนักงานที่ระบุกำลังขับรดคันนี้อยู่
 Parking	รถถึงสถานีแล้ว รอการตรวจ
 ตรวจแล้ว	สถานีบันทึกผล OK / NG แล้ว รอพนักงานนำรถกลับไปจอด

7.6 การบันทึกวันที่ตรวจอัตโนมัติ

เมื่อสถานีบันทึกผลการตรวจ ระบบจะบันทึกวันที่ลงในแฟ้มข้อมูลรถ (Overview) ตามลำดับดังนี้

สถานี	ช่องที่บันทึก	จำนวนครั้งสูงสุด
PM	PM1 → PM2 → PM3 ... ตามลำดับจนถึง PM15	15 ครั้ง
PDI	PDI → RE PDI #1 → RE PDI #2 ... จนถึง RE PDI #8	9 ครั้ง
FINAL CHECK	Final check date	1 ครั้ง

ระบบบันทึกช่องว่างถัดไปเสมอ รถที่ไม่เคยตรวจ PM มาก่อนจะได้ช่อง PM1 หากตรวจครั้งต่อไปจะได้ PM2, PM3 ตามลำดับ

หมายเหตุ

หากบันทึกซ้ำในวันเดียวกัน เช่น กดบันทึกสองครั้งหรือแก้ไขข้อมูลที่เพิ่งบันทึก ระบบจะไม่ใช้ช่องเพิ่ม เพื่อป้องกันการนับรอบผิดพลาด

8. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ค้นหาแล้วไม่พบเลข VIN	1) เลือกลานไม่ถูกต้อง — ตรวจสอบชื่อลานที่แถบด้านบน 2) รถยังไม่ถูกนำเข้าระบบ — ประสานผู้ดูแลระบบให้นำเข้าไฟล์ 3) พิมพ์เลขไม่ครบ — ลองพิมพ์ให้ยาวขึ้น
ระบบแจ้ง "รถยังไม่ Gate-in" ทั้งที่รถอยู่ในลาน	ข้อมูลรถยังไม่โหลดไม่เสร็จในครั้งแรก ให้รอสักครู่แล้วค้นหาใหม่อีกครั้ง หากยังพบปัญหา ให้ตรวจสอบ Car Status ของรถที่หน้ารายการรถ
กล้องสแกนไม่ทำงาน	ตรวจสอบว่าอนุญาตให้เว็บไซต์ใช้กล้องแล้วหรือไม่ ที่ตั้งค่าของอุปกรณ์ และปิดแอปอื่นที่ใช้กล้องอยู่
ภาพถ่ายไม่ปรากฏบนเครื่องอื่น	รอให้การอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์ก่อนปิดหน้าจอ และตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต หากเพิงบันทึก ให้รอประมาณ 1 นาทีแล้วรีเฟรช
ตัวเลขในคิวงานไม่ตรงกับที่ปฏิบัติจริง	ตรวจสอบว่าบันทึกผลครบทุกคันแล้ว รถที่ตรวจแล้วแต่ยังไม่ได้นำกลับไปจอด จะยังคงแสดงในรายการจนกว่าพนักงานขับรถจะยืนยันตำแหน่งจอดใหม่
Gate-out ไม่ได้ ระบบแจ้งไม่มีคิวงาน	รถคันนั้นไม่อยู่ในคิวงานส่งมอบ ให้ประสานผู้ดูแลระบบเพื่อสร้างคิวงาน หรือเพิ่มรถเข้าคิวที่หน้า Operation ก่อน
คิวงานที่สร้างไว้ไม่ปรากฏที่สถานี	ตรวจสอบว่าเลือกประเภทงานถูกต้อง คิวงานแต่ละประเภทปรากฏเฉพาะที่สถานีของตนเท่านั้น และตรวจสอบว่าสร้างคิวในลานเดียวกับที่พนักงานเลือกใช้งาน
ระบบให้เข้าสู่ระบบใหม่ระหว่างวัน	บัญชีหมดอายุตามรอบเที่ยงคืน หรือผู้ดูแลระบบปรับสิทธิ์บัญชี ให้เข้าสู่ระบบใหม่ตามปกติ
หน้าจอไม่แสดงฟังก์ชันใหม่	ปิดแอปแล้วเปิดใหม่ หากยังไม่อัปเดต ให้รีเฟรชแบบล้างแคชตามข้อ 3.6

9. แนวปฏิบัติในการใช้งาน

9.1 ข้อกำหนดด้านความถูกต้องของข้อมูล

1. บันทึกข้อมูลทันทีที่ปฏิบัติงานเสร็จ ณ จุดปฏิบัติงาน ห้ามรวบรวมบันทึกย้อนหลัง เนื่องจากระบบบันทึกวันเวลาจริงเป็นหลักฐาน
2. ถ่ายภาพความเสียหายให้เห็นทั้งตำแหน่งโดยรวมและรายละเอียดของจุดที่เสียหาย
3. ตรวจสอบเลข VIN ให้ตรงกับตัวรถทุกครั้งก่อนกดยืนยัน
4. ตรวจสอบลานที่เลือกก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง

9.2 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของบัญชี

1. ห้ามเปิดเผยรหัสผ่านหรือใช้บัญชีร่วมกับผู้อื่น
2. ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่น
3. แจ้งผู้ดูแลระบบทันทีเมื่ออุปกรณ์สูญหายหรือสงสัยว่ามีผู้อื่นเข้าถึงบัญชี

9.3 ข้อกำหนดสำหรับผู้ดูแลระบบ

1. ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ก่อนนำเข้าทุกครั้ง และออกรายงานเก็บไว้ก่อนดำเนินการที่มีผลถาวร
2. ปิดใช้งานบัญชีของพนักงานที่พ้นสภาพทันที
3. ตั้งชื่อคิวงานให้สื่อความหมายและสอดคล้องกับเอกสารการทำงาน
4. ตรวจสอบความสอดคล้องของยอดรถในลานกับการตรวจนับจริงอย่างสม่ำเสมอ

ก. ภาคผนวก ก — รายการตรวจ PDI

รายการตรวจมาตรฐานที่ระบบใช้ในสถานี PDI รวม 83 รายการ แบ่งเป็น 5 หมวด แต่ละรายการบันทึกผลเป็น OK, NG หรือ NG Heavy

ก.1 หมวดอุปกรณ์และเครื่องมือ (Equipment & Tools) — 13 รายการ

ลำดับ	รายการตรวจ	คำอธิบาย
1	Remote / Key entry	ระบุจำนวน
2	Key Code	ระบุรหัสกุญแจ
3	Chassis Number	เลขตัวถัง
4	Motor number	เลขมอเตอร์
5	CF Card (Atto 3)	—
6	V2L Extension Outlet 1 Unit	—
7	Wiper Rubber 2 pieces	—
8	Emergency Charger 1 Unit	—
9	Air Pump / Emergency Tire Repair	ปั๊มลม / ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน
10	NFC Card	—
11	Emergency traffic sign	ป้ายจราจรฉุกเฉิน
12	Reflective vest	เสื้อสะท้อนแสง
13	Towing Hook	ตะขอลาก

ก.2 หมวดภายนอก (Exterior Inspection) — 47 รายการ

ด้านหน้ารถ (Front Vehicle)

รายการตรวจ	คำแปล
Wiper / Wiper blade	ที่ปัดน้ำฝน / ยางปัดน้ำฝน
Hood	ฝากระโปรง
Emblem	ตราสัญลักษณ์
Head Light RH / LH	ไฟหน้าขวา / ซ้าย
Front Bumper	กันชนหน้า
Front Grill	กระจังหน้า

ด้านซ้าย — แก้มหน้าและประตูหน้า (LH Front)

รายการตรวจ	คำแปล
F-LH Front Fender	แก้มหน้า
F-LH Wheel and Tire	ล้อและยาง
F-LH Side Mirror	กระจกมองข้าง
F-LH Door / Door Handle	ประตู / มือจับประตู
F-LH Window glass	กระจกประตู
F-LH Door rim rubber	ยางขอบประตู
F-LH Door trim	แผงประตู

ด้านซ้าย — ประตูหลังและแก้มหลัง (LH Rear)

รายการตรวจ	คำแปล
R-LH Door / Door Handle	ประตู / มือจับประตู
R-LH Window glass	กระจกประตู
R-LH Roof Rack	แร็คหลังคา
R-LH Fender	แก้มหลัง
R-LH Door rim rubber	ยางขอบประตู
R-LH Door trim	แผงประตู
R-LH Wheel and Tire	ล้อและยางหลังซ้าย

ฝาท้าย (Tailgate)

รายการตรวจ	คำแปล
Tailgate Glass	ฝาท้าย
3rd Break Signal	ไฟเบรกดวงที่ 3
LH / RH Tail Lamp	ไฟท้ายด้านซ้าย / ขวา
Emblem	ตราสัญลักษณ์
Licence plate	ป้ายทะเบียน
Cover Hook	ฝาครอบฮุก
Rear Bumper	กันชนด้านหลัง
Shelf assembly part	ถาดปิดของท้ายรถ
Tailgate rim rubber	ยางขอบประตูท้าย
Tank Room Panel	ห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ
Wiper	ใบปัดน้ำฝน

ด้านขวา (RH Front / RH Rear)

รายการตรวจเหมือนด้านซ้ายทุกประการ รวม 14 รายการ ประกอบด้วยแก้มหน้า ล้อและยาง กระจกมองข้าง ประตู และมือจับ กระจกประตู ยางขอบประตู แผงประตู แร็คหลังคา และแก้มหลัง

ก.3 หมวดภายใน (Interior Inspection) — 17 รายการ

การทำงานของอุปกรณ์ภายใน (Interior Function)

รายการตรวจ	คำแปล
Steering wheel function	การทำงานของพวงมาลัย
Front / Rear camera	กล้องหน้า / หลัง
Left / Right camera	กล้องซ้าย / ขวา
Central screen	หน้าจอกลาง
Door Lock / Unlock	ล็อก / ปลดล็อกประตู
Turn signal L&R	ไฟเลี้ยวซ้าย / ขวา
Sunroof	ชั้นรูป
Air conditioner	เครื่องปรับอากาศ
Side mirror	กระจกมองข้าง
Sun visor light	ไฟที่บังแดด

การใช้งานพื้นฐานในห้องโดยสาร (Basic Operating in Cockpit)

รายการตรวจ	คำแปล
Head Light On-Off	ไฟหน้า
Wiper Front / Rear	ที่ปัดน้ำฝนหน้า-หลัง
Horn	แตร
Room Lighting	ไฟในห้องโดยสาร
NFC Card	สมาร์ทการ์ด
Keyless Remote Entry	รีโมท
Window Operation Up-Down	เปิด-ปิดกระจก

ก.4 หมวดห้องเครื่อง (Engine Compartment) — 5 รายการ

รายการตรวจ	ค่าแปล
Coolant Level	ระดับน้ำหล่อเย็น
Brake liquid Level	ระดับน้ำมันเบรก
Windshield washer fluid level	ระดับน้ำล้างกระจกหน้า
Battery terminal / battery strap	ขั้วแบตเตอรี่ / เข็มขัดรัดแบตเตอรี่
Battery 12V (Connecting Pole)	แบตเตอรี่ 12 โวลต์

ก.5 หมวดใต้ท้องรถ (Under Body) — 1 รายการ

รายการตรวจ	ค่าแปล
Under Body Overall	สภาพใต้ท้องรถโดยรวม

ข. ภาคผนวก ข — อภิธานศัพท์

คำศัพท์	ความหมาย
VIN	Vehicle Identification Number — เลขตัวถังประจำรถ ใช้เป็นรหัสอ้างอิงหลักของระบบ
Gate-in	การตรวจรับรถเข้าลาน
Gate-out	การบันทึกรถออกจากลาน
Walk-around	การเดินตรวจสอบสภาพรอบคันก่อนรับมอบ
PDI	Pre-Delivery Inspection — การตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบ
PM	Preventive Maintenance — การบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามรอบเวลา
FINAL CHECK	การตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนส่งมอบ
Defect	รายการความเสียหายหรือข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
NG	Not Good — ผลการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์
NG Heavy	ความเสียหายระดับรุนแรง
Grouping	การจัดกลุ่มรถตามแผนการส่งมอบให้ผู้แทนจำหน่าย
Preload	การจองรถรอรับรถทุกมารับ โดยยังไม่ออกจากลาน
Site	ลานจอดรถแต่ละแห่งที่ระบบให้บริการ
Overview	แฟ้มข้อมูลรายละเอียดของรถแต่ละคัน รวมถึงประวัติการตรวจ
PWA	Progressive Web App — เว็บแอปพลิเคชันที่ติดตั้งลงอุปกรณ์ได้เหมือนแอปทั่วไป

ค. ภาคผนวก ค — การขอความช่วยเหลือ

เมื่อพบปัญหาการใช้งานที่ไม่สามารถแก้ไขได้ตามข้อ 8 ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบพร้อมข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อให้ตรวจสอบได้รวดเร็ว

ข้อมูลที่ต้องแจ้ง	ตัวอย่าง
ชื่อผู้ใช้งาน	ชื่อบัญชีที่ใช้เข้าสู่ระบบขณะเกิดปัญหา
ลานที่ใช้งาน	ชื่อลานที่เลือกอยู่ในขณะนั้น
สถานี / เมนู	เช่น สถานี PM หรือหน้า Operation
เลข VIN ที่เกี่ยวข้อง	เลขเต็ม 17 หลัก
วันและเวลาที่เกิดปัญหา	เช่น 30 กรกฎาคม 2569 เวลา 14:20 น.
ภาพหน้าจอ	ภาพขณะเกิดปัญหา พร้อมข้อความแจ้งเตือนที่ปรากฏ

ผู้ดูแลระบบ บริษัท 2PS Services จำกัด	ช่องทางติดต่อ ตามที่หน่วยงานกำหนด
--	--------------------------------------