自動どらむ 4.2

取扱説明書

2016年06月26日 第42版発行

(C)2016 くず / おーぷん MIDI ぷろじぇくと E-mail:ee65051@yahoo.co.jp(仮) URL:http://www.openmidiproject.osdn.jp/

このたびは自動どらむ 4.2 をダウンロードしていただき、又はお受け取りになっていただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書はOpenOffice4.1.0で書かれています。 本取扱説明書は紙に印刷してお読みいただくことを推奨 します。

■諸注意

- (1)本ソフトウェアは、GNU LGPL (Lesser General Public License)に基づき配布されます。あなたはこのソフトを、LGPLに基づき、自由に再配布することができます。また、あなたはこのソフトを改変し、それをLGPLに基づき、再配布することもできます。いずれの場合も作者に許可を取る必要はありません。
- (2)本ソフトウェアは全くの無保証です。いかなる場合においても、作者又は関係者が責任を負うことはありません予めご了承くださいませ。
- (3) 本 ソ フ ト ウ ェ ア は 、 MIDIIO.dll, MIDIClock.dll, MIDIData.dll, MIDIStatus.dll を利用しています。これらは すべておーぷん MIDI ぷろじぇくとより、LGPL に基づき配布されています。
- (4)記載の社名、製品名は、各社の商標又は登録商標です。

目次


1.インストールと実行	2
1-1. インストール	2
1-2. 実行	
1-3. 言語の設定	3
1-4. MIDI 入出力デバイスの設定	3
1-5. 終了	
1-6. アンインストール	
2.操作方法	
2-1.メイン画面	
2-2. ファイルのプロパティ画面	6
2-3. MIDI デバイス画面	
2-4 MIDI 同期モード画面	
2-5 「言語」ダイアログ	
3.オリジナルのデータを作る	
3-1. ユーザー定義パッチデータの作成	
3-2. ユーザー定義リズムデータの作成	
4.トラブルシューティング	
4-1. エラーメッセージ	
4-2.音が鳴らない場合	
5. MIDI インプリメンテーション	
5-1. 受信データ	
5-2. 送信データ	
5-3. MIDI インプリメンテーションチャート	
6.主な仕様	15
6-2. 動作環境	
6-3 必要なダイナミックリンクライブラリ(* dll)	

1.インストールと実行

本製品にインストーラーは付属しておりません。zipファイルを解凍するだけで使用できます。

1-1. インストール

(1) AutoDrum4.2.zip をディレクトリ付きで解凍してください。次のようなファイルとフォルダが展開されます。すべてのファイルが正常に解凍されたことをご確認ください。



※ツール(T)-フォルダオプション(Q)の中で、「表示」の「ファイルとフォルダの表示」が「隠しファイル及び隠しフォルダファイルを表示しない」になっている場合、拡張子が(*.dll)のファイルは表示されません。

※「AutoDrum4.2」フォルダ全体を、どこの場所に移動しても問題ありませんが、「AutoDrum」フォルダ内部の各ファイルや各フォルダを移動してしまうと動作しなくなります。デスクトップなどにショートカットを作りたい場合はAutoDrum.exeを右クリックして「ショートカットの作成(S)」を選び、出来上がったショートカットを移動するようにしてください。

ファイル名	内容
AutoDrum.exe	自動どらむ本体
AutoDrum.exe.manifest	マニフェストファイル
AutoDrum.ini	設定保存ファイル。
AutoDrum.sln	Microsoft Visual Studio
	2008 Service Pack 1 用ソ
	リューションファイル
AutoDrum.vcproj	Microsoft Visual Studio
	2008 Service Pack 1 用プ
AutoDrum mak	ロジェクトファイル
- HutoBramman	C/C++用メイクファイル
AutoDrumChs.dll	自動どらむの中国語用リ
AutoDrumEnu dll	ソース DLL。 自動どらむの英語用リソ
AutoDrumEnu.dll	日勤とりむの 欠 間用サフ ー ス D LL。
AutoDrumJpn dll	自動どらむの日本語用リ
AutoDrumJpn.dll	日勤とりむの日本品用リ ソース DLL。
MIDIIO.dll	MIDI メッセージ入出力
in Miblio.dii	ライブラリ
MIDIClock.dll	MIDI 時刻計測ライブラ
_ mbreioek.un	у.
MIDIData.dll	MIDI データ作成・編集
	ライブラリ。
MIDIStatus.dll	MIDI 音源状態管理ライ
-(···)	ブラリ。
readme.txt	はじめにお読みください
readme ch txt	(日本語)。 はじめにお読みください
readme_ch.txt	(中国語)。
readme en.txt	はじめにお読みください
ieaunie_en.txt	(英語)。
license.txt	ライセンス本文
src	ソースコード格納フォル
	ダ。
res	リソースファイル(アイ
	コンなど)格納フォルダ。
AutoDrumRes	言語別のリソースフォル
	ダ。 エロギロキャルのナキバ
docs	取扱説明書などの文書が 入っているフォルダ。
notah	パッチ用 MIDI データ
patch	ハック // MIDI / リック (*.mid)を格納するフォル
	(.iniu)を相M19 3フォル ダ。
pattern	パターン用 MIDI データ
Parra	(*.mid)を格納するフォル
	ず。

1-2. 実行

マイコンピューター又はエクスプローラーから、AutoDrum.exe をダブルクリックして起動します。下のような画面が表示されます。



※必ず全てのファイルを解凍してから起動してください。 解凍せずに直接 AutoDrum.exe を起動しても、正常に動作 いたしません。

※正常に起動しない場合は、4.トラブルシューティングを ご覧ください。

※起動は必ず AutoDrum.exe の置いてあるパソコン上で行ってください。ネットワークコンピュータ上で実行すると思わぬトラブルを引き起こすことがあります。


1-3. 言語の設定

自動どらむは日本語と英語を切り替えて使うことができます。言語を切り替えるには、「言語(L)…」で言語ダイアログを開き、お好みの言語を選択した後、自動どらむを再起動してください。メニューが文字化けしている場合には、[Alt]+[L]と押すことにより、言語ダイアログを開くことができます。



1-4. MIDI 入出力デバイスの設定

初回は、「MIDI デバイス(D)…」を押して、MIDI 入力デバイスと MIDI 出力デバイスを選択してください。デフォルトでは、MIDI 入力デバイスは「なし」に、MIDI 出力デバイスは、「MIDI マッパー」に設定されています。 MIDI 出力デバイスが「なし」になっている場合や、MIDI 出力デバイスが開けない場合、音は出ません。



1-5. 終了

右上端の $ilde{\times}$ ボタンを押すか、キーボードから [Alt] + [F4] を押してください。

1-6. アンインストール

AutoDrum.exe が含まれるフォルダごと削除します。

2.操作方法

2-1.メイン画面



パッチ

打楽器の音色を選択します。音色を選択すると直ちに音源の音色が切り替わります。これにより、ひとつのリズムパターンをさまざまな音色で楽しむことができます。

自動どらむには、あらかじめ9種類のドラムセットが用意されています。これらのパッチはGS音源とXG音源の両方でご使用になれます。お好きなドラムセットをリストから選んでください。なお、各項目をダブルクリックすると簡易なプロパティが表示されます。

ファイル名	内容
2001_Standard.mid	標準的なドラムセット
002 Standard2.mid	標準的なドラムセット
009_Room.mid	適度のアンビエントがつ いたセット
2017_Power.mid	パワフルなハードロック 用のセット
025_Electronic.mid	電子ドラムのセット
026_TR808.mid	TR-808 の音色を中心と したセット
033_Jazz.mid	Jazz 用のセット(スティック)
041_Brush.mid	Jazz 用のセット(ブラ シ)
049_Orchestral.mid	オーケストラの打楽器の セット

※パッチデータはスタンダード MIDI ファイル(*.mid)として作られています。この MIDI ファイル内には、コントロールチェンジ、プログラムチェンジなどの設定が含まれております。

※ご使用の音源に合わせて、ユーザー定義のパッチデータを追加することもできます。これについては、「3.オリジナルのデータを作る」をご参照ください。

リズムパターン

リズムパターンには以下に示す 13 種類がプリセットされております。お好きなパターンをリストから選んでください。なお、各項目をダブルクリックすると簡易なプロパティが表示されます。

 パターン名	内容
No.	· · · ·
8beat_01.mid	通常の 8beat。
8beat_02.mid	裏拍の強い 8beat。
16beat_01.mid	通常の16beat。
16beat 02.mid	裏拍の強い16beat。
Disco_01.mid	バスドラとハイハットを中心
	としたビート
Disco_02.mid	バスドラとハイハットを中心
	としたビート
March 01.mid	スネアを中心とした演奏
March_02.mid	スネアを中心とした演奏
March 03.mid	スネアを中心とした演奏
Swing_01.mid	ライドシンバルを中心とした
	リズム
Tango_01.mid	4分の4拍子用
Waltz 01.mid	4分の3拍子用
Waltz_02.mid	4分の3拍子用

※リズムデータはスタンダード MIDI ファイル(*.mid)として pattern フォルダに保存されています。この MIDI ファイル内には、1ループ分のドラム演奏データ(ノートイベント)が含まれており、音色の設定などに関するものは含まれていません。

※ユーザー定義のパターンを追加することもできます。これについては「3.オリジナルのデータを作る」をご参照ください。

テンポ

自動どらむでは、テンポの指定方法として「マスター」と「スレーブ」の2方式を使うことができます。

マスターの場合、AutoDrum は本体内蔵のタイマーを使ってテンポを生成します。テンポは、16BPM から 255BPM まで、画面上のスクロールバーで変更することができます。左右の矢印部を押すと、又は左右キーを押すと 1BPM 単位で調節することができます。

スレーブの場合、テンポは外部機器に同期します。このモードが正常に働くためには、MIDI 入力ポートから MIDI クロック又は SMPTE/MTC を断続的に受信する必要があります。

いずれの場合も、MIDIデータ中のテンポイベントは無視 されます。

ミキサー&パランス

自動どらむでは、パターンデータ中のノートを、キック・スネア・タムタム・ハイハット・シンバル・その他の6つのグループに分類し、各グループのベロシティを個別に調整することができます。

グループ	対応するノートナンバー
キック	35(B1): Standard Kick 1
	36(C2): Standard Kick 2
スネア	38(D2) : Acoustic Snare
	40(E2) : Electronic Snare
タムタム	41(F2): Low Tom 2
	43(G2) : Low Tom 1
	45(A2): Mid Tom 2
	47(B2): Mid Tom 1
	48(C2): High Tom 2
	50(D2): High Tom 1
ハイハット	42(F#2) : Closed HiHat
	44(G#2) : Pedal HiHat
	46(A#2): Open HiHat
シンバル	49(C#3): Crash Cymbal 1
	55(A3): Crash Cymbal 2
その他	上記以外のもの

各グループの音は、チェックボックスを ON/OFF することによって音を鳴らすかどうかを選ぶことができます。 チェックボックスが ON の時は、それぞれの出力ベロシティを 1%から 200%の間で補正することができます。

出力ベロシティ=

元のベロシティ×
$$\frac{f ループ}{100}$$
 × $\frac{マスター}{100}$

※出力ベロシティの計算結果が 127 を超える場合は 127 として出力されます。

スタート(S)

リズム演奏を最初から開始します。また、MIDI 入力ポートからスタートコマンド(0xFA)を受信した場合も、スタートします。

ストップ(T)

リズム演奏を停止します。現在鳴っている音はホールドペダルが踏まれている場合を除いて強制的に停止します MIDI 入力ポートからストップコマンド(0xFC)を受信した場合もストップします。

コンティニュー(C)

リズム演奏を途中から開始します。再生開始位置は前回ストップがかかった場所です。MIDI 入力ポートからコンティニューコマンド(0xFB)を受信した場合もコンティニューします。

シンクロスタート

このチェックボックスがオンの場合、鍵盤又はホールドペダルが押されると、自動的にリズム演奏がスタートしますお手持ちのキーボードを MIDI 入力端子に接続して演奏する場合に効果的です。

シンクロストップ

このチェックボックスがオンの場合、鍵盤が離され、かつ他にひとつも鍵盤が押されていない場合に、自動的にリズム演奏がストップします。ただし、ホールドペダルが踏まれている場合は、ホールドペダルが離されるまでストップはかかりません。

MIDI デバイス(D)...

MIDIデバイスダイアログを開きます。

MIDI 同期モード(N)...


MIDI 同期モードダイアログを開きます。

言語(L)...

言語ダイアログを開きます。

2-2. ファイルのプロパティ画面

この画面は、MIDIデータの基本的なプロパティを表示します。メイン画面のパッチ又はリズムパターンをダブルクリックすると開きます。この画面は表示専用であり、文字を変更することはできません。



題名

MIDIデータのタイトルを表します。これは、最初のトラックの最初のトラック名イベントと同じです。

サブタイトル

MIDIデータのサブタイトルを表します。これは、最初のトラックの2番目のトラック名イベントと同じです。

著作権

MIDIデータの著作権を表します。これは、最初のトラックの最初の著作権イベントと同じです。

コメント

これは、最初のトラックの最初のテキストイベントと同じです。

曲の長さ

曲の長さを、[時:分:秒:ミリ秒]と、[小節:拍:ティック] (SMPTE ベースの場合は[フレーム番号:ティック])の2通りの方法で表示します。これは、MIDI データ中の最後のイベントの時刻に一致します。

フォーマット

スタンダード MIDI ファイルフォーマット 0/1 を表します。フォーマット 0 の場合は、トラックは 1 つしか含まれていません。フォーマット 1 の場合は、複数のトラックが含まれます。

トラック数

MIDIデータ中に含まれるトラックの数を表します。フォーマット1の場合、最初のトラックがシステムセットアッ

プ用になっているため、シーケンサーで打ち込みをしたトラック数より1多くなっています。

タイムモード

MIDI データが TPQN ベース・SMPTE24 ベース・SMPTE25 ベース・SMPTE29 ベース・SMPTE30 ベースのいずれかを表示します。自動どらむでは、ソフトの性質上、テンポ制御のできない SMPTE ベースのデータは読み込めませんので、自動的に TPQN ベースとなります。


分解能

TPQNベースの場合、4分音符当たりの分解能[ティック/4分音符]を表します。この数字は、普通は48,72,96,120,144,168,192,216,240,360,384,480,960のいずれかになります。高い数字であるほど精度を保持できますが、再生時のシステムの負荷が大きくなります。

閉じる

この画面を閉じます。

2-3. MIDI デバイス画面



MIDI In

Windows にインストールされている MIDI 入力デバイス の一覧が表示されます。演奏する MIDI キーボードなどの つながれたポートをひとつ選択してください。

MIDI Out

Windows にインストールされている MIDI 出力デバイス の一覧が表示されます。再生する MIDI 音源がつながれた ポートをひとつ選択してください。

"MIDI Mapper"を選択すると、Windows の MIDI マッパー で設定されているものが選択されます。

MIDI Thru

このチェックボックスが ON になっている場合、MIDI 入力端子から受信したデータはそのまま MIDI 出力端子に送信されます。接続方法によっては、MIDI メッセージが永久にループしたり、二重発音したりすることがあります。そのような場合は MIDI Thru を OFF にしてください。


ОК

メイン画面に戻り、指定した MIDI デバイスを開きます。

キャンセル

設定を変更せずにメイン画面に戻ります。

2-4 MIDI 同期モード画面



MIDI 同期信号(受信)

スレーブモードにおいて参照する MIDI 同期信号を選択します。(なし)を選択すると、スレーブモードにしても時刻が進まなくなります。また、MIDI 同期信号は MIDI 入力デバイスから入ってくるので、MIDI In が(なし)になっていると受信できません。

a) MIDI タイミングクロック: MIDI タイミングクロック (0xF8)を認識するようになります。MIDI タイミングクロックは4分音符当たり24回の割合で送られてきます。 MIDI タイミングクロックを受信する間隔によってテンポがダイナミックに変化します。これはTPQNベースの MIDI データに最適な同期モードです。

b) SMPTE/MTC: MIDI タイムコードクォーターフレーム (0xF1)を認識するようになります。 SMPTE/MTC は時: 分: 秒: フレームの形態で、1 秒当たり 24~30 回送られてきます。テンポの調整をすることはできません。テンポはマスター時のものが自動的に適用され、与えられた時: 分: 秒: フレームの位置を演奏します。

MIDI 同期信号(送出)


MIDI 同期信号を送出するか、また送出する場合どのタイプの同期信号を送出するのかを選択します。

- a) MIDI タイミングクロック: MIDI タイミングクロック (0xF8)を4分音符当たり24回の割合で送出します。テンポの変化に合わせて送出間隔がダイナミックに変化します。これはTPQNベースのMIDIデータに最適なモードです。
- b) SMPTE24/MTC: MIDI タイムコードクォーターフレーム(0xF1)を、1 秒に 24 回の割合で、現在の時:分:秒:フレーム $(00\sim23)$ を送出します。
- c) SMPTE25/MTC: MIDI タイムコードクォーターフレーム(0xF1)を、1 秒に 25 回の割合で、現在の時:分:秒:フレーム $(00\sim23)$ を送出します。

- d) SMPTE29/MTC: MIDI タイムコードクォーターフレーム(0xF1)を、1 秒に 29.97 回の割合で、現在の時:分:秒:フレーム $(00\sim29)$ を送出します。
- e) SMPTE30/MTC: MIDI タイムコードクォーターフレーム(0xF1)を、1 秒に 30 回の割合で、現在の時: 分: 秒: フレーム $(00\sim29)$ を送出します。

2-5「言語」ダイアログ

このダイアログでは、ユーザーインターフェイスの言語を選択します。



言語には日本語 (Japanese) と英語 (English) と中国語 (Chisnese)が選択可能です。日本語ではMS UI Gothic が、英語では Microsft Sans Serif が、中国語では Microsft Sans Serifが、メインフォントとして採用されます(OS によって決定される部分(タイトル、メニュー、GUI コントロールなどを除く)。

お好みの言語を選択して OK を押すと、次のようなダイアログが表示されます。



言語の変更は自動どらむを次回起動したときに反映されますので、自動どらむを再起動してください。

ヒント:

このソフトウェアは日本製であることから、デフォルトの 言語は日本語(Japanese)となっています。

なお、日本語以外の Windows では、デフォルトの設定では メニューが文字化けしていて、このダイアログを開くのが 難しいかと思われます。そのような場合は、キーボードで、 [Alt] +[L] と押すとこのダイアログを開くことができます。

または、AutoDrum.ini をテキストエディタで開き 、 Language=Japanese の行を Language=English に書き換える ことによっても、英語に切り替えることができます。

3.オリジナルのデータを作る

自動どらむではユーザー定義のパッチやリズムパターンを追加することができます。自動どらむでは、ひとつのパターンをさまざまな音色で楽しむことができるように、パッチデータとリズムデータを別々に管理しています。

パッチデータ(*.mid)	リズムデータ(*.mid)
音色の設定を記述します。	演奏パターンを記述しま
プログラムチェンジ、コ	す。ノートイベントのみ
ントロールチェンジなど、	が含まれます。このデー
ノート以外のイベントが	タはループ再生されます。
含まれます。これらのデ	これらのデータは pattern
ータは patch フォルダに	フォルダに保存されてい
保存されています。	ます。

いずれのデータもスタンダード MIDI ファイル(*.mid)でできており、お手持ちのシーケンサーソフトを使って製作することができます。出来上がったデータは、それぞれ所定のディレクトリーに保存すれば、次回に AutoDrum を起動したときからリストボックスに表示されます。

ここでは例として、Sekaiju を使ったデータの作成を紹介します。

3-1. ユーザー定義パッチデータの作成

(1)トラックリストウィンドウを使ってセットアップ用のトラックを確保します。出力チャンネルは10に設定します。

	名前	色入	力.	入力ポート		入力を	出力	出力ポート	出力	表示	CC#0	CC#3:	プログラムナンバー	į
1		10	1	1-(なし)	-	n/a	on	1-MIDI マッパー	n/a	通常		- 1		•
2	Setup	10	1	1-(なし)	-	1 🛊	on	1-MIDI マッパー	10-	₽ ₹'54	0	0	0-Standard	-
3		П			<u> </u>	<u>.</u>			П	-				•
4					-	-				-	-	-		-
5		П			^	-			П	-		<u>.</u>		•

※SMFフォーマット1の場合、最初のトラックはコンダクタートラックとなっていますので、トラック名・テンポ・拍子記号・調整記号・マーカー以外は何も記述しないでください。MIDIチャンネルイベントの記述は2トラック目からをご使用ください。不要なトラックは削除してください。

(2)イベントリストなどを使って、セットアップ用パラメーター (プログラムチェンジイベント、コントロールチェンジイベントなど)を記述します。出力チャンネルはすべて 10 に設定します。



※MIDI データ内にはノートイベントを含まないようにしてください。

(3) スタンダード MIDI ファイル(フォーマット 0 又は 1)で、 所定のディレクトリ(patch)に保存します。

3-2. ユーザー定義リズムデータの作成

(1)ドラム用のトラックを確保します。

	名前	色入力	入力ポート	入力採力	出力ポート	出力៖	表示も	CC#0	CC#3:	プログラムナンバー	
1		on	1-(なし)	n/a_on	1-MIDI マッパー	n/a	通常	_ ^ ~			-
2	Kick	on	1-(なし)	1 on	1-MIDI マッパー	10 🛊	ŀ '5∆		^ ~		A
3	Snare	on	1-(なし)	2 o n	1-MIDI マッパー	10 🛊	ŀ '54				•
4	Drum	■ on	1-(なし)	- 3 ⊕ on	1-MIDI マッパー	10	1 54		^		<u> </u>
5					*	-		-	* *		•


※SMFフォーマット1の場合、最初のトラックはコンダクタートラックとなっていますので、トラック名・テンポ・拍子記号・調整記号・マーカー以外は何も記述しないでください。MIDIチャンネルイベントの記述は2トラック目からをご使用ください。不要なトラックは削除してください。

※トラックは複数使ってもかまいません。ただし、各トラックの出力チャンネルは10にしてください。

※トラック名は何でもかまいません。

※各トラックの、パッチ・ボリウム・パンなどは何も設定しないでください。あらかじめ入っているデフォルトのプログラムチェンジ・コントロールチェンジなどは、イベントリストで削除してください。

(2)ピアノロールウィンドウを使ってノートイベントを入力します。



※リズムデータを作る場合は、先頭に1小節空けずに、1 小節目からデータを入力してください。 ※ベロシティは平均64程度になるように入力することを 勧めます。

※打楽器音の音長さは32分音符程度(分解能120で15ティック程度、分解能480で60ティック程度)が最適です。 持続音の音長さは適宜調整してください。

※すべてのノートの出力チャンネルは10にしてください。

(3)イベントリストなどを使って不要イベントの除去を行います。

	トラック	時分秒測秒	小節拍ティッ	ケーイへシトの種類	酒 手むん	れ 値1	(直2
237	2-Drums	- 00:00:09:225			▼ 10	43-Low To	
238	2-Drums	▼00:00:09:250	00004:04:05	ロ・シートオン	- 10	50-High To	m ⊕0 ⊕ om ⊕0 ⊕
239	2-Drums	- 00:00:09:300	00004:04:06	ローノートオン	- 10	41-Low To	
240	3-HiHat	-00:00:09:300	00004:04:06	ロ・シノートオン	- 10	46-Open H	
241	4-Perc	- 00:00:09:300	00004:04:06	ローノートオン	- 10	51-Ride Cy	
242	2-Drums	- 00:00:09:325	00004:04:06	5 🍦 ノートオン	- 10	47-Mid To	m - 70
243	2-Drums	-00:00:09:375	00004:04:07	5 🍦 ノートオン	- 10	41-Low To	
244	3-HiHat	▼00:00:09:375	00004:04:07	5 🗘 ノートオン	- 10	46-Open H	
245	4-Perc	-00:00:09:375	00004:04:07	5 🍦 ノートオン	- 10	51-Ride O	
246	2-Drums	- 00:00:09:400	00004:04:08	0 🍦 ノートオン	- 10	47-Mid Tor	m ••‡0
247	2-Drums	-00:00:09:600	00005:01:00	D - テキスト	•n/a	End	
248	2-Drums	-00:00:09:600	00005:01:00	0 🌲エントオフキラ:	ゥウ •n/a	A .	
249	3-HiHat	▼00:00:09:600	00005:01:00	D 🍦 テキスト	•n/a	⊕ End	
250	3-HiHat	▼ 00:00:09:600	00005:01:00	D キ ェントオフキラ:	ック •n/a	A ¥	
251	4-Perc	-00:00:09:600	00005:01:00	0 💠 テキスト	•n/a	⊕ End	
252	4-Perc	- 00:00:09:600	00005:01:00	ロ 🛊エンドオフトラ:	ック •n/a	A	
253		-	A	A	~	A	
254			Δ.	A		A	

※ノート以外の MIDI チャンネルイベント (パッチチェンジ・コントローラーなど) は含めないでください。 ※ノートイベントの出力チャンネルはすべて 10 としてください。

※最後の音符と曲の終了位置が一致しない場合は、曲の終了位置にダミーイベント (テキストやマーカーなど) を 挿入してください。この措置を忘れると、正しくループすることができません。

- (4)イベントリストウィンドウで、エンドオブトラックイベントの時刻を調整します。
- (5)スタンダード MIDI ファイル (フォーマット 0 又は 1) で、所定のディレクトリ(pattern)に保存します。

※複数のトラックを使った場合は、フォーマット1で保存することをお勧めします。

※ファイルにはシステムエクスクルーシブデータを含めないでください。

4.トラブルシューティング

4-1. エラーメッセージ

MIDI 入力デバイスが開けません。



指定された MIDI 入力デバイスを開くことができません。 このメッセージが発生した場合、自動的に MIDI 入力デバイスを「なし」に切り替えます。正常に MIDI 入力デバイスを開くまで「スレーブ」「シンクロスタート」「シンクロストップ」などの機能は使用できなくなります。次の点をご確認ください。

原因	対策
他のアプリケーション	・MIDI を使っている
が指定した MIDI 入力デバ	他のアプリケーション
イスを使っている。※1	を終了する。
・前回使用したアプリケ	・Windows を再起動す
ーションが MIDI 入力デバ	る。
_イスを閉じ忘れている。	
・MIDI 入力デバイスドラ	・デバイスドライバを
_イバが壊れている。	再インストールする。
・MIDI 入力端子に何もつ	配線をチェックする。
ながれていない。	
・ご使用の Windows に該	・別の MIDI 入力デバ
_当デバイスが存在しない。	イスを指定する。

※1:一般的に、2つのアプリケーションから同時に1つの MIDI ポートを使うことはできません。同時に2つ以上のアプリケーションから使いたい場合、マルチクライアント対応 MIDI インターフェイスを使用する方法があります。

MIDI 出力デバイスが開けません。



指定された MIDI 出力デバイスを開くことができません。 このメッセージが発生した場合、自動的に MIDI 出力デバイスを「なし」に切り替えます。正常に MIDI 出力デバイスを開けなければリズム演奏をしても音は出ません。

原因	対策
他のアプリケーション	・MIDI を使っている
が指定した MIDI 出力デバ	他のアプリケーション
_イスを使っている。※1	を終了する。
・前回使用したアプリケ	・Windows を再起動す

自動どらむ 4.2 取扱説明書

ーションが MIDI 出力デバ	る。
_イスを閉じ忘れている。	
・MIDI 出力デバイスドラ	・デバイスドライバを 再インストールする。
_イバが壊れている。	再インストールする。
・MIDI 出力端子に何もつ	配線をチェックする。
ながれていない。	
・ご使用の Windows に該	・別の MIDI 入力デバ
_当デバイスが存在しない。	イスを指定する。

※1:一般的に、2つのアプリケーションから同時に1つの MIDI ポートを使うことはできません。同時に2つ以上のアプリケーションから使いたい場合、マルチクライアント対応 MIDI インターフェイスを使用する方法があります。

メモリ不足又はリソース不足です。

原因	対策
メモリ不足である。	・他のアプリケーション
・リソース不足である。	を終了する。
	・Windows を再起動する。

MIDI データを読み込めません。 ファイルの読み込みに失敗しました。



指定した MIDI データを読み込むことができません。次の 点をご確認ください。

原因	対策
・MIDI データの内容が	・製作したシーケンサ
異常である(ユーザー定	ーで該当ファイルを開
義のデータの場合※1)	き、以上部分を修正して
	保存する。ファイル形式
	やタイムモードや分解
	能やフォーマット 0/1
	を変えてみる。
10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.	·
・MIDIデータを削除・	・ AutoDrum.exe を再起
・MIDI テータを削除・移動、又はファイル名を	・ AutoDrum.exe を再起 動し、リストを更新する
移動、又はファイル名を	
移動、又はファイル名を 変更した。※2	動し、リストを更新する
移動、又はファイル名を 変更した。※2 ・MIDI データのファイ	動し、リストを更新する ・スキャンディスクと
移動、又はファイル名を 変更した。※2 ・MIDI データのファイ ルが物理的に読み込めな	動し、リストを更新する ・スキャンディスクと エラーの修復をかける。
移動、又はファイル名を 変更した。※2 ・MIDI データのファイ ルが物理的に読み込めな	動し、リストを更新する ・スキャンディスクと エラーの修復をかける。 ・別のディスクにコピ

※1: ユーザー定義の MIDI データについての詳細は、「ユーザー定義のデータを作る」をご覧ください。 ※2: MIDI データ(*.mid)は、パッチデータは patch ディレクトリ内、パターンデータは pattern ディレクトリ内に入

れておく必要があります。

必要な DLL ファイル*.DLL が見つかりませんでした。

AutoDrum.exe システムエラー

コンピューターに*.DLL がないため、プログラムを開始できませんでした。

AutoDrum.exe


このアプリケーションのサイドバイサイド構成が正しくないため、アプリケーションを開始できませんでした。

Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime Error!

AutoDrum

*.dll Load failed!!





このメッセージは、プログラムの開始時に表示されることがあります。本ソフトウェアには、次のDLLが必要です。

SekaijuJpn.dll	自動どらむの日本語リ ソース DLL。
SekaijuEnu.dll	自動どらむの英語リソ ース DLL。
SekaijuChs.dll	自動どらむの中国語リ ソース DLL。
MIDIIO.dll	MIDI メッセージ入出力 用ライブラリ。
MIDIClock.dll	MIDI 時刻計測用ライブ ラリ。
MIDIData.dll	MIDI データ作成・編集 用ライブラリ。
MIDIStatus.dll	MIDI 音源状態管理用ラ イブラリ。

これらの DLL は AutoDrum に同梱されており、AutoDrum.exe のあるフォルダと同じフォルダに存在している必要があります。次の点をご確認ください。

原因 対策	
---------	--

本ソフトウェアを解凍	・AutoDrum4.2.zip 内に
せずに、直接実行しよう	あるファイルをすべて解
とした。	凍する。
・DLL が壊れた。	・自動どらむを再度ダウ
・DLLのヴァージョンが	ンロードする。
合っていない。	
・manifest ファイルが壊	・自動どらむを再度ダウ
れた。	ンロードする。
・manifest ファイルのヴ	
ァージョンが合っていな	
V \ ₀	

4-2.音が鳴らない場合

エラーメッセージが何も出ていないにもかかわらず、音が鳴らない場合は、以下の点をご確認ください。

アンプのボリュームがゼ	アンプのボリュームを上
ロになっている。	げる、又はヘッドフォン
1 3 2 1 3 3	を用いる。
スピーカーのケーブルが	配線を確認する。
はずれている。	
MIDI ケーブル又は USB	配線を確認する。
_ケーブルがはずれている。	
音源のマスターボリュー	音源に GM システムオ
ムがゼロになっている。	フ・GM システムオン・
	GM2 システムオン・GS
	リセット・XGリセット
	などを送信する。
音源のボリュームレベル	音源に GM システムオ
やエクスプレッションレ	フ・GM システムオン・
ベルがゼロになっている。	GM2 システムオン・GS
	リセット・XGリセット
	などを送信する。
内蔵音源を使用の場合、ボ	ボリュームコントロール
リュームコントロールの	でミュートを解除し、音
設定が悪い。	量を上げる。
MIDI 出力デバイスが「な	MIDI デバイスより、「な
し」になっている。	し」以外のものを選ぶ。
テンポがスレーブモード	MIDI 同期モードで
になっており、同期信号が	「MIDIクロック受信」か
MIDI 入力端子から受信さ	「SMPTE/MTC 受信」を選
れていないため、時刻が進	択し、指定した同期信号
んでいない。	を MIDI 入力ポートに送
	るようにする。
音源に存在しない音色を	CC#0, CC#32, プログラ
指定した。	ムチェンジの値は、音源
	に存在するものを指定す
 CC#7 で低いボリューム値	る。 CC#7 で高いボリューム
	値を指定する。
<u>を指定した。</u> CC#11 で低いエクスプレ	<u>但を相比りる。</u> CC#11 で高いエクスプレ
_ッション値を指定した。	ツション値を指定する。
<u> </u>	MIDI データの内容をシ
演奏している(パッチデー	ーケンサで確認し、パッ
タの場合、音源に内蔵され	チデータの場合、プログ
_ フ VJ 伽 ロ 、日 (駅 (C F J)関 C (l b	<u> </u>

ていない音色が指定され	ラムナンバー等の値が正
ている、パターンデータの	しいことを、パターンデ
場合、ノートイベントが正	ータの場合、ノートイベ
しくないなど)	ントが正しいことを確認
	する。各イベントのチャ
	ンネルは 10 でなければ
	ならない。
このソフトがばぐった。	このソフトを終了し、再
	起動する。
Windows がばぐった。	Windows を終了し、再起
	動する。
	音源の電源を切り、再起
	動する。
	2,7 2 0

5. MIDI インプリメンテーション

Model: AutoDrum4.2 Date: 2016/06/26

5-1. 受信データ

■チャンネル・ボイス・メッセージ

●ノート・オフ

 $\frac{Z - 2 - 2 - 2}{8 \text{nH}}$ $\frac{第2 \text{ i} 7 \text{ i}}{\text{KkH}}$ $\frac{\$3 \text{ i} 7 \text{ i}}{\text{vvH}}$

9nH KkH 00H

n=MIDI チャンネル・ナンバー: 0H-FH(ch.1~ch16)

kk=ノート・ナンバー:00H-7FH(0~127) vv=ノート・オフ・ベロシティー(0~127)

※シンクロストップ機能が ON の場合、各チャンネルの演奏を停止します。ただし、同一チャンネル内に他に押されている音がある場合、又は同一チャンネルにてホールドペダルが踏まれている場合は、演奏は持続します。

●ノート・オン

ステータス 第2バイト 第3バイト

9nH KkH vvH

n=MIDI チャンネル・ナンバー: 0H-FH(ch.1~ch16)

kk=ノート・ナンバー: 00H-7FH(0~127)

vv=ノート・オン・ベロシティー: 01H~7FH(1~127)

※シンクロスタート機能がONの場合、リズム演奏を最初から開始します。既に演奏中の場合は、何も起こりません。

●コントロール・チェンジ 〇ホールド・ペダル

<u>ステータス 第2バイト 第3バイト</u>

BnH 40H vvH

n=MIDI チャンネル・ナンバー: 0H-FH(ch.1~ch16)

vv=コントロール値:00H-7FH(0~127)

※シンクロスタート機能が ON の状態でホールドペダル が踏まれた場合、かつすべての鍵盤が離されている場合、 リズム演奏を最初から開始します。

※シンクロストップ機能が OFF の状態でホールドペダル が離された場合、かつすべての鍵盤が離されている場合、 リズム演奏を停止します。

■システム・リアルタイムメッセージ

●MIDI タイミングクロック

ステータス

F8H

※テンポモードがスレーブの場合に受信します。このメッセージは、4分音符あたり 24回の割合で受信する必要があります。

●スタート

ステータス

FAH

※このメッセージを受信すると、リズム演奏を最初から開始します。既に演奏中の場合は、何も起こりません。

●コンティニュー

ステータス

FBH

※このメッセージを受信すると、リズム演奏を現在の位置から開始します。既に演奏中である場合は、何も起こりません。

●ストップ

ステータス

FCH

5-2. 送信データ

■チャンネル・ボイス・メッセージ

●ノート・オフ

ステータス 第2バイト 第3バイト

8nH kkH vvH 9nH kkH 00H

n=MIDI チャンネル・ナンバー: 0H-FH(ch.1~ch16)

kk=ノート・ナンバー: 00H-7FH(0~127) vv=ノート・オフ・ベロシティー(0~127)

●ノート・オン

ステータス 第<u>2</u>バイト 第<u>3</u>バイト

9nH kkH VvH

n=MIDI チャンネル・ナンバー: 0H-FH(ch.1~ch16)

kk=ノート・ナンバー: 00H-7FH(0∼127)

vv=ノート・オン・ベロシティー: 01H~7FH(1~127)

●キー・アフタータッチ

<u>ステータス 第2バイト 第3バイト</u>

AnH kkH VvH

n=MIDI チャンネル・ナンバー: 0H-FH(ch.1~ch16)

kk=ノート・ナンバー: 00H-7FH(0~127) vv=キー・アフタータッチ: 00H-7FH(0~127)

●コントロール・チェンジ

ステータス 第2バイト 第3バイト

BnH CcH VvH

n=MIDI チャンネル・ナンバー: 0H-FH(ch.1~ch16) cc=コントロールチェンジナンバー: 00H-7FH(0~127)

vv=コントロール値:00H-7FH(0~127)

●プログラム・チェンジ

<u>ステータス</u> 第<u>2</u>バイト

CnH PpH

n=MIDI チャンネル・ナンバー: 0H-FH(ch.1~ch16) pp=プログラムナンバー: 00H-7FH(0~127)

●チャンネル・アフタータッチ

<u>ステータス 第2バイト</u>

DnH PpH

n=MIDI チャンネル・ナンバー: 0H-FH(ch.1~ch16) vv=チャンネル・アフタータッチ: 00H-7FH(0~127)

●ピッチベンド・チェンジ

ステータス第2バイト第3バイトEnHLlHMmH

n=MIDI チャンネル・ナンバー: 0H-FH(ch.1~ch16) mm, ll=ピッチベンド値: 00 00H - 40 00H - 7F 7FH(-8192~ 0~+8191)

■システム・エクスクルーシブ・メッセージ

 ステータス
 第2バイト
 最終バイト

 F0H
 VvH
 F7H

vv=任意の値:00H-7FH(0~127)

■システム・コモン・メッセージ

●MIDI タイムコードクォーターフレーム

<u>ステータス</u> 第<u>2</u>バイト F1H tvH

t=フレームタイプ: 0H-7H(0 \sim 7) v=値4ビット: 0H-FH(0 \sim 127)

t 0 フレーム番号(00~29)下位4ビット 1 フレーム番号(00~29)上位 4 ビット 2 秒(00~59)下位4ビット 3 秒(00~59)上位4ビット 4 分(00~59)下位4ビット 5 分(00~59)上位4ビット | 時(00~23)下位4ビット 0が1ビット、フレームレート($00\sim03$)、時($00\sim23$) 上位1ビット

●ソングポジション・セレクタ

 $\frac{Z}{Z}$ $\frac{Z$

mm, ll=ポジション値: 00 00H - 40 00H - 7F 7FH(0 \sim 16383) %16 分音符を 1 単位として位置を指定する。

■システム・リアルタイム・メッセージ

●MIDI タイミングクロック

ステータス

F8H

※MIDI タイミングクロックは 4 分音符当たり 24 回の割合で送受信される。

●スタート

ステータス

FAH

※最初から演奏を開始する。

●コンティニュー

ステータス

FBF

※現在位置から演奏を開始する。

●ストップ

<u>ステータス</u>

FCH

※演奏を停止する。位置は変化しない。

5-3. MIDI インプリメンテーションチャート

ファンク	ション	送 信	受 信	備考
	キーナンバー	0	0	
ノート	ベロシティ	0	×	
キーアフ	タータッチ	0	×	
チャンネ	ルアフタータッチ	0	×	
コントロール	64	0	0	ホールドペダル
チェンジ	その他の 0 から 101 までのもの	0	×	
プログラ	ムチェンジ	0	×	
	エクスクルーシヴ	0	0	
	MIDI タイムコー ドクォーターフ レーム(0xF1)	0	0	* 2
	ソングポジショ ン(0xF2)	0	0	※ 1
ン	((((((((((((((((((((×	
	チューンリクエ スト(0xF6)	×	×	
	MIDI タイミング クロック(0xF8)	0	0	* 1
	スタート(0xFA)	0	0	※ 3
システ ムリア	コンティニュー (0xFB)	0	0	※ 3
ルタイ	ストップ(0xFC)	0	0	※ 3
A	アクティブセン シング(0xFE)	×	×	
	システムリセッ ト(0xFF)	×	×	

※1:送信は MIDI タイミングクロック送信 ON 時のみ。※1:受信は MIDI タイミングクロック受信 ON 時のみ。

※2:送信はSMPTE/MTC送信ON時のみ。※2:受信はSMPTE/MTC受信ON時のみ。

※3: 送信は MIDI タイミングクロック送信 ON 時又は SMPTE/MTC 送信 ON 時のみ。

6.主な仕様

AutoDrum4.2:自動ドラム演奏ソフトウェア

6-1. ソフトウェアの仕様

·	
プログラミング	C 言語/Win32API
言語およびコン	Microsoft Visual C++ 2008
パイラ	Standard Edition SP1
スレッド構成	マルチスレッド(メインスレッ
	ド・パッチ再生用スレッド・パ
	ターン再生用スレッド・入力監
	視用スレッド)
MIDI デバイス入	入力 1 系統(WMME)
出力	出力 1 系統(WMME)
	Thru On/OFF 切り替え可能
	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MIDI データ入力	スタンダード MIDI ファイル
MIDI データ入力	スタンダード MIDI ファイル (SMF)フォーマット 0/1
MIDI データ入力	
MIDI データ入力 クロック方式	(SMF)フォーマット0/1
	(SMF)フォーマット 0/1 読み込みに対応
	(SMF)フォーマット 0/1 読み込みに対応 マスター:内蔵クロック
	(SMF)フォーマット 0/1 読み込みに対応 マスター:内蔵クロック (Windows マルチメディアタイマ
	(SMF)フォーマット 0/1 読み込みに対応 マスター:内蔵クロック (Windows マルチメディアタイマ ー)
	(SMF)フォーマット 0/1 読み込みに対応 マスター:内蔵クロック (Windows マルチメディアタイマ ー) スレーブ: MIDI クロック又は

6-2. 動作環境

OS	WindowsXP/Vista/7/8.1/10
CPU	Core2Duo 相当以上
メモリー	2GB(WindowsVista/7)
ハードディスク	10MB 以上の空き容量
モニター	640×480 ドット以上
	16 色以上
MIDI 音源又は	GM/GM2/GS/XG のいずれかに
シンセサイザー	対応のものを推奨(内蔵音源・ソ
	フトウェア音源は可、VSTi は不
	可)
MIDI 入力用鍵盤	オプション。MMC/MTC 送出機
など	能付きのものを推奨。

6-3. 必要なダイナミックリンクライブラリ (*.dll)

おーぷん MIDI ぷろじぇくと製(AutoDrum4.2 に付属) あります。本ソフトウェアには、次の DLL が必要です。

SekaijuJpn.dll	自動どらむの日本語リ
SekaijuEnu.dll	ソース DLL。 自動どらむの英語リソ
	ース DLL。
SekaijuChs.dll	自動どらむの中国語リ ソース DLL。

MIDIIO.dll	MIDI メッセージ入出力
	用ライブラリ。
MIDIClock.dll	MIDI 時刻計測用ライブ
	ラリ。
MIDIData.dll	MIDI データ作成・編集
	用ライブラリ。
MIDIStatus.dll	MIDI 音源状態管理用ラ
	イブラリ