自动鼓 4.2

用户手册

2016年06月26日 第42版发布

(C)2016 kuzu / 开源 MIDI 项目 E-mail:ee65051@yahoo.co.jp(暂时) URL:http://openmidiproject.osdn.jp/index.html

谢谢,尽管你忙得不得了,还是下载了"自动鼓 4.2"。首先,请阅读 readme_ch.txt。这个用户手册是用 OpenOffice4.1.0 Writer 写了的。如果你有打印机,我推荐通过打印到纸上阅读。

■注意

- (1) 这个软件按照 GNU LGPL(Lesser General Public License) 条款发布了。
- (2) 没有任何保证。
- (3) 这个软件使用下面的动态链接。

AutoDrumJpn.dll ... (c)2016 kuzu / 开源 MIDI 项目 AutoDrumEnu.dll ... (c)2016 kuzu / 开源 MIDI 项目 AutoDrumChs.dll ... (c)2016 kuzu / 开源 MIDI 项目 MIDIIO.dll ... (c)2016 kuzu / 开源 MIDI 项目 MIDIData.dll ... (c)2016 kuzu / 开源 MIDI 项目 MIDIClock.dll ... (c)2014 kuzu / 开源 MIDI 项目 MIDIStatus.dll ... (c)2014 kuzu / 开源 MIDI 项目

(4) 记载的公司名称和产品名称是各自所有者的注册商标。

目次


1.	安装/	'启动/卸载	2
	1-1.	安装	2
		启动	
		语言的变更	
		设置 MIDI 设备	
		结束	
	1-6.	卸载	3
2.		方法	
	2-1.	主窗口	3
	2-2.	"属性"对话框	5
	2-3.	"MIDI 设备"对话框	6
		"MIDI 同步模式"对话框	
		"语言(Language)"对话框	
3.		制作用户定义的数据	
	3-1.	如何制作用户定义的鼓套数据	8
	3-2.	如何制作用户定义的节奏式样数据	8
4.	故障	处理	9
	4-1.	错误消息	9
	4-2.	声音没有听起来	11
5.	MIDI	实施执行	11
	5-1.	接收数据	11
	5-2.	发送数据	12
	5-3.	MIDI 实施执行图	13
6.	规格.		13
	6-1.	软件的规格	13
	6-2.	作业环境	13
	6-3.	关连动态链接库(*.dll)	13

1. 安装/启动/卸载

这个软件没有安装程序。你要只解压缩 zip 文件。

1-1. 安装

请解压缩 AutoDrum4.2.zip。下面的文件和夹就生成了。



ファイル名	内容					
AutoDrum.exe	自动鼓软件					
AutoDrum.exe.manifest	自动鼓显明文件★					
AutoDrum.ini	自动鼓设置保存文件★					
AutoDrum.sln	VisualC++ 2008 Standard					
	Edition SP1 的解决方案文					
	件					
AutoDrum.vcproj	VisualC++ 2008 Standard					
	Edition SP1 的项目文件					
AutoDrum.mak	C/C++作出文件					
AutoDrumChs.dll	自动鼓的中文资源库★					
AutoDrumEnu.dll	自动鼓的英文资源库★					
AutoDrumJpn.dll	自动鼓的日文资源库★					
MIDIIO.dll	MIDI 消息输入输出库★					
MIDIClock.dll	MIDI 时刻计测库★					
MIDIData.dll	MIDI 数据作成编辑库★					
MIDIStatus.dll	MIDI 音源状态管理库★					
readme.txt	请首先阅读(日文)					
readme_ch.txt	请首先阅读(中文)					
readme_en.txt	请首先阅读(英文)					
license.txt	许可证(文本)					

src	C/C++源文件 头文件 资源脚本夹
res	资源保存夹
AutoDrumRes	的语言别资源脚本夹
docs	用户手册夹
patch	鼓套 MIDI 数据(*.mid)夹
pattern	节奏式样 MIDI 数据
	(*.mid)夹

- ※为了启动,★标的文件是必不可少的。
- ※如果忘解压缩,则不能启动。
- ※不要把程序放在 c:\program files 或 c:\program files(x86)或 c:\windows 夹里,因为 Windows 有用户帐户控制(UAC)功能,设置文件等不能保存。请把程序放在上述以外的夹里。

1-2. 启动

请双击 AutoDrum.exe。下面的主窗口就出现。



※你必须启动在本地电脑上。如果启动从联网电脑上,可能导致麻烦。

1-3. 语言的变更


因为自动鼓在日本制作了,默认语言是日文。用户界面可以 选择日文或英文或中文。为了变更语言,有两个方法,(a) 用自动鼓的对话框,(b)用文本编辑软件。

(a) 从"语言(L)",打开语言对话框,选择语言,按确定,然后重新启动自动鼓。你也打开语言对话框,以按键盘的[Alt]+[L]。



1-4. 设置 MIDI 设备

首先,从"MIDI设备(D)...",你要选择你使用的MIDI输入设备和MIDI输出设备。



为了声音听起来,你要至少选择输出一个 MIDI 输出设备。 因为"Windows XP 有 Microsoft GS Wavetable SW Synth", 而,Windows Visuta / 7 有"Microsoft GS Wavetable Synth", 如果你没有你的音源或合成器,你要选择这。

1-5. 结束

请点击 × 按钮,或按[Alt] + [F4]键。

1-6. 卸载

这个软件没有卸载程序。你要只删除 AutoDrum4.2 夹。

2. 操作方法

2-1. 主窗口



鼓套

请选择鼓套。你可以听一个式样跟多个音色。 AutoDrum 有 九种类的鼓套。这是可用的跟 GM / GS / XG / GM2 对应音 源。此外,如果双击鼓套名,这个 MIDI 数据的属性对话框 就出现。

鼓套名	备考
2001_Standard.mid	标准套鼓
2002_Standard2.mid	标准套鼓 2
2009_Room.mid	房间套鼓
2017 Power.mid	强大的摇滚乐的套鼓
25 Electronic.mid	电子鼓的套鼓
26 TR808.mid	TR-808 的套鼓
€1033 Jazz.mid	爵士乐的套鼓(棒)
2041_Brush.mid	爵士乐的套鼓(刷)
2049_Orchestral.mid	管弦乐队的套鼓

※鼓套数据被作为标准 MIDI 数据(*.mid)。这个 MIDI 数据 里有 CC#0(群选择 MSB), CC#32(群选择 LSB), 程序变 更,CC#7(音量), CC#10(左右方向),CC#11(表情踏板), CC#91 混响发送水准等的事件。

※为了适应对你的音源,你可以添加你制作的用户定义的 鼓套数据。对于详细,请参见3.如何制作用户定义的数据。

节奏式样

自动鼓有下面的十三种类的预置节奏式样。请选择节奏式样此外,如果双击套鼓名,这个 MIDI 数据的属性对话框就出现。

式样名	备考
8beat 01.mid	通常的 8beat。
8beat 02.mid	背后的 8beat。
16beat_01.mid	通常的16beat。
16beat 02.mid	背后的 16beat。
Disco_01.mid	低音鼓和踩镲主要的演奏

Disco_02.mid	低音鼓和踩镲主要的演奏
March_01.mid	小鼓主要的演奏
March_02.mid	小鼓主要的演奏
March 03.mid	小鼓主要的演奏
Swing_01.mid	骑钹主要的主要的演奏
Tango 01.mid	为 4/4
Waltz 01.mid	为 3/4
Waltz_02.mid	为 3/4

※节奏式样数据被作为标准 MIDI 数据(*.mid)。这个 MIDI 数据里只有一循环的节奏式样数据以音符事件。这个 MIDI 数据里没有控制变更,程序变更等。

※为了适应对你的音源,你可以添加你制作的用户定义的式样数据。对于详细,请参见3.如何制作用户定义的数据。

拍速度

为指定拍速度, 你可以选择"主模式"或"从模式"。

"主模式",用 AutoDrum 内置的时钟,生成拍速度。用滚动条,拍速度可以变更 16BPM 到 255BPM。如果点击左右的按钮,或按[\leftarrow][\rightarrow]键,你可以调节以 1BPM 单位。

"从模式",拍速度追随跟外部机器的同步消息。在这个模式,要从 MIDI 输入端口间歇性地接受 MIDI 时钟或 SMPTE/MTC 消息。 先, 你 要 选 择 MIDI 时 钟 或 SMPTE/MTC 通过"MIDI 同期模式(N)"。 MIDI 时钟(0xF8) 发生 24 下每个四分音符。

不管选择主模式或从模式,MIDI 数据里的拍速度事件被忽略了。

混频器&平衡

自动鼓可以调节六种类组的打速度,低音鼓,小鼓,铜锣,踩镲,钹,其他。

鼓组	音符键号码
低音鼓	35(B1): Standard Kick 1
	36(C2): Standard Kick 2
小鼓	38(D2): Acoustic Snare
	40(E2): Electronic Snare
铜锣	41(F2): Low Tom 2
	43(G2): Low Tom 1
	45(A2): Mid Tom 2
	47(B2): Mid Tom 1
	48(C2): High Tom 2
	50(D2): High Tom 1
踩镲	42(F#2): Closed HiHat
	44(G#2): Pedal HiHat
	46(A#2): Open HiHat
钹	49(C#3): Crash Cymbal 1
	55(A3): Crash Cymbal 2
其他	上述以外的

你可以静音每个组的声音通过复选框设置 OFF。如果复选框设置 ON,你可以调节每个组的音符的打速度,以 1%到 200%,以下面的数学公式。

输出打速度=

※如果输出打速度的计算结果大于127将它作为127输出。

开始(S)

从式样的最初,开始节奏式样的演奏。而,从 MIDI 输入端口,如果接受开始消息(0xFA),就同样开始。如果在已经演奏中,什么也没有发生。

停止(T)

停止节奏式样的演奏。除非延音踏板在被踏,现在听的声音被都停止。而,从 MIDI 输入端口,如果接受停止消息 (0xFC),就同样停止。

继续(<u>C</u>)

从以前停止的位置,开始节奏式样的演奏。而,从 MIDI 输入端口,如果接受停止消息(0xFB),就同样开始。如果在已经演奏中,什么也没有发生。

同步开始

如果设置 on, 按键盘, 或, 踏延音踏板的时候, 自动开始 节奏式样的演奏。

同步停止

如果设置 on , 离全键盘, 而, 离延音踏板的时候, 自动停止节奏式样的演奏。

MIDI 设备(D)...

打开 MIDI 设备对话框。

MIDI 同步模式(<u>N</u>)...


打开同步模式对话框。

语言(<u>L</u>)...

打开语言对话框。

2-2. "属性"对话框

这个对话框显示 MIDI 数据的基本的属性。你可以这个对话框,通过双击主窗口里的套鼓或节奏模式。这个对话框为只显示,不能变更。



标题

这是跟第一轨道里的第一轨道名事件一样。

副标题

这是跟第一轨道里的第二轨道名事件一样。

著作权

这是跟第一轨道里的第一著作权事件一样。

备考1

这是跟第一轨道里的第一文本事件一样。

乐曲的长短

显示这个乐曲的长短以[时:分:秒:毫秒]单位。这是跟最后的事件的时刻一样。

乐曲的长短

显示这个乐曲的长短以[小节:拍:滴答](TPQN 时刻格式),或以[帧:副帧](SMPTE 时刻格式)这是跟最后的事件的时刻一样。

轨道格式

显示或设置这个 MIDI 数据的轨道格式,以 0/1/2。轨道格式 0 有只一个轨道,而这个轨道有全通道的事件。轨道格式 1 有多个轨道,而一个轨道有一个通道的事件。这是最常用的轨道格式 2 有多个轨道,而一个轨道有多个通道的事件。这是很少使用的。

轨道数

显示这个 MIDI 数据有的轨道数。

时刻格式

显示时刻格式,以 TPQN 格式 SMPTE24 格式(24 帧 / 秒) SMPTE25 格式(25 帧 / 秒) SMPTE29 格式(29.97 帧 / 秒) SMPTE30 格式(30 帧 / 秒)。通常使用 TPQN 格式。 TPQN 格式基于四分音符。SMPTE 格式基于电影的 1 帧 。 AutoDrum 可以使用只 TPQN 格式。


分辨率

在 TPQN 时刻格式,显示一个四分音符的分辨率[滴答 / 四分音符]。通常指定 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216, 240, 360, 384, 480, 或 960。120 或 480 是最常用的。在 SMPTE 时刻格式,显示一个帧的分辨率[副帧 / 帧]。通常指定 4, 8, 10, 40, 80, 100。

关闭

关闭对话框。

2-3. "MIDI 设备"对话框



MIDI In

列表框里显示 Winodws 里安装了的 MIDI 输入设备。请选择 你使用的 MIDI 键盘连接的 MIDI 输入设备。

MIDI Out

列表框里显示 Winodws 里安装了的 MIDI 输出设备。选择你使用的 MIDI 音源连接的 MIDI 输入设备。在WindowsXP, Vista, 7, 你可以选择"MIDI Mapper",为了使用 Windows 的默认 MIDI 输出设备。

MIDI Thru

选择把输入的消息输出还是没有输出。默认,设置 on。如果循环或重叠 MIDI 消息,设置 off。


确定

选择 MIDI 设备。

取消

关闭对话框。

2-4. "MIDI 同步模式"对话框



MIDI 同步消息(接受)

选择从模式的同步消息的种类。如果选择"(无)",在从模式,时刻没前进。而,如果 MIDI 输入设备是"(无)",在从模式,时刻没前进。

- a) MIDI 时钟:接受 MIDI 时钟(0xF8)为同步消息。MIDI 时钟被发送 24 下每个四分音符。这是为 TPQN 时刻格式的 MIDI 数据。
- b) SMPTE/MTC: 接受 MIDI 时刻码四分之一帧 (0xF1)。SMPTE/MTC有, 時: 分: 秒: 帧消息, 而发送 24 ~30下每秒。如果选择这, 你不能调节拍速度。

MIDI 同步消息(发送)

选择对 MIDI 输出设备发送的同步消息的种类。

- a) MIDI 时钟:发送 MIDI 时钟(0xF8)24 下每个四分音符。
- b) SMPTE24/MTC: 发送 MIDI 时刻码四分之一帧(0xF1)24 下每秒,以時:分: 秒:帧(00~23)格式。
- c) SMPTE25/MTC: 发送 MIDI 时刻码四分之一帧(0xF1)25 下每秒,以時:分: 秒:帧(00~24)格式。
- d) SMPTE29.97/MTC: 发送 MIDI 时刻码四分之一帧 (0xF1)29.97下每秒, 以時: 分: 帧(00~29)格式。
- e) SMPTE30/MTC: 发送 MIDI 时刻码四分之一帧(0xF1)30下每秒,以時:分: 秒:帧(00~29)格式。

确定

选择 MIDI 同步消息。

取消

关闭对话框。

2-5. "语言(Language)"对话框

设置语言。



用户界面(User Interface)

选择用户界面的语言,日文(Japanese),英文(English), 或中文(Chinese)。 日文的字体是 MS UI Gothic, 英文的字体是 Microsoft Sans Serif, 中文的字体是 Microsoft Sans Serif。

文本编码(Text Encoding)

选择默认文本编码,下面的。这使用为文本,著作权,轨道名/序列名,仪器名,歌词,标记,提示点,程序名,设备名事件的字符串的获取。

- "0-Windows Control Panel ANSI Char Code"
- "874-Thai"
- "932-Japanese Shift-JIS"
- "936-Chinese Simplified"
- "949-Korean"
- "950-Traditional Chinese"
- "1250-Central European"
- "1251-Cyrillic"
- "1252-Western Latin-1 [recommended]"
- "1253-Greek"
- "1254-Turkish"
- "1255-Hebrew"
- "1256-Arabic"
- "1257-Baltic"
- "1258-Vietnamese"
- "1200-Unicode UTF-16 Little Endian"
- "1201-Unicode UTF-16 Big Endian"


请注意,标准 MIDI 文件的 RP-026 允许只下面的四种类。

- "932-Japanese Shift-JIS"
- "1252-Western Latin-1 [recommended]"
- "1200-Unicode UTF-16 Little Endian"
- "1201-Unicode UTF-16 Big Endian"

请注意,在欧美制作的 MIDI 音序器会获取/设置"1252-Western Latin-1 [recommended]"。在日本制作的 MIDI 音序器会获取/设置"932-Japanese Shift-JIS"。Unicode 对应的 MIDI 音序器会获取/设置"1200-Unicode UTF-16 Little Endian"和"1201-Unicode UTF-16 Big Endian"。

确定(OK)

设置语言。下面的信息框就出现。



语言就被更换下来的启动时。请重新启动自动鼓。

取消(Cancel)

关闭对话框。

参考

因为自动鼓在日本制作了,默认语言是日文(Japanese),默认文本编码是"932-Japanese Shift-JIS"。为了变更语言,有两个方法,(a)用自动鼓的对话框,(b)用文本编辑软件。

- (a) 从"语言(L)",打开语言对话框,选择语言,按确定,然后重新启动自动鼓。你也打开语言对话框,以按键盘的 [Alt]+[L]。
- (b) 用文本编辑软件,请打开 AutoDrum.ini,把 "UserInterface=Japanese" 变更成

"UserInterface=Chinese",保存,然后启动 AutoDrum.exe。

3. 如何制作用户定义的数据

自动鼓可以添加用户定义的パ鼓套或式样。为了使用一个式 样跟多个鼓套,自动鼓分别管理鼓套数据和式样数据。

鼓套数据(*.mid)	式样数据(*.mid)
描述音色的设置。包括只	描述节奏式样。包括只音
控制变更事件和程序变更	符事件。这个数据被循环
事件。这个数据要放在	演奏。这个数据要放在
patch 夹里。	pattern 夹里。

因为这些数据是标准 MIDI 文件(*.mid), 所以你可以制作用你的 MIDI 音序器。这儿,使用世界树。

3-1. 如何制作用户定义的鼓套数据

(1) 用轨道列表窗口,把鼓轨道的输出通道设置 10。其他轨道是不必要的。

	名前 1	色	入力	入力ポート	λ	力雅力	出力ポート	出力	表示も	CC#0	CC#3	プログラムナンバー	ī
1			on	1- <i>(</i> GL)	în/	′a ‡on	1-MIDI マッパー	n/a	通常				4
2	Setup	٥	on	1-(なし)	•	1 on	1-MIDI マッパー	10	ŀ'54	0 🛊	0	0-Standard	-
3					4						4		^
4					<u> </u>	<u>.</u>				4	4		4
5					<u>.</u>					<u>^</u>	<u>.</u>		^

※在轨道格式 1,因为第一轨道是指挥轨道,所以你不能 删除第一轨道。对指挥轨道,你可以插入只轨道名,拍速度 拍标记,调标记,标记事件。

(2) 用事件列表窗口,插入控制变更事件和程序变更事件。 事件的通道要是 10。不要插入音符事件。



(3) 保存为标准 MIDI 文件(*.mid), 放在 patch 夹里。


3-2. 如何制作用户定义的节奏式样数 据

(1) 用轨道列表窗口,把鼓轨道的输出通道设置 10。其他轨道是不必要的。为了分别打乐器,你也可以使用多个轨道。但,这些轨道的输出通道要是都 10。

	名前	色入力	入力ポート	入力採力	出力ポート	出力症	表示も	CC#0	CC#3	フロケラムナンバー
1		on	1-(なし)	n/a_on	1-MIDI マッパー	n/a 🕽	通常			
2	Kick	on	1-(なし)	1 on	1-MIDI マッパー	10	154			^
3	Snare	on	1-(なし)	2 on	1-MIDI マッパー	10 🛊	1 54	-		
4	Drum	■ on	1-(なし)	3 ‡ on	1-MIDI マッパー	10	154			^_
5				<u> </u>	•	-		-	-	

※在轨道格式1,因为第一轨道是指挥轨道,所以你不能删除第一轨道。对指挥轨道,你可以插入只轨道名,拍速度拍标记,调标记,标记事件。

(2) 用钢琴卷窗口,从第一小节,插入音符。音符的打速度 是平均64左右。音符的长短是三十二分音符左右。全音符的 通道要是都10。



(3) 用事件列表窗口,删除不必要的事件,程序变更事件,或控制变更事件等。



- (4) 用事件列表窗口, 调节轨道结束的时刻。
- (5) 保存为标准 MIDI 文件(*.mid), 放在 pattern 夹里。

4. 故障处理

4-1. 错误消息

MIDI 输入设备打开失败了。



不能打开 MIDI 输入设备。这个 MIDI 输入设备自动变更成"无"。除非打开 MIDI 输入设备,你不能使用这个 MIDI 控制器或键盘,而你不能使用从模式,同步开始,同步停止。请检查以下几点。

原因	解决方法
另的软件在使用这个 MIDI	结束使用这个 MIDI 输
输入设备。※1	入设备的软件。
忘了关闭这个 MIDI 设备。	重新启动 Windows。
MIDI 输入设备驱动程序坏	重新安装设备驱动程序。
_ 了。	
端口没有电缆。	先,连接电缆,后,启
	动自动鼓。
你的 Windows 没有这个	选择你有的 MIDI 输入
MIDI 输入设备	设备。

※1: 说到一般,除非 MIDI 设备对应多个客户,两个软件不能同时打开一个 MIDI 端口。

MIDI 输出设备打开失败了。



不能打开输出端口 01 的 MIDI 输出设备。这个 MIDI 输出设备自动变更成"无"。除非打开 MIDI 输出设备,你不能使用这个 MIDI 音源或合成器。请检查以下几点。

原因	解决方法
另的软件在使用这个 MIDI	结束使用这个 MIDI 输
输出设备。※1	出设备的软件。
忘了关闭这个 MIDI 设备。	重新启动 Windows。
MIDI 输出设备驱动程序坏	重新安装设备驱动程序。
_ 了。	
端口没有电缆。	先,连接电缆,后,启
	动自动鼓。
你的 Windows 没有这个	选择你有的 MIDI 输出
MIDI 输出设备。	设备。

%1: 说到一般,除非 MIDI 设备对应多个客户,两个软件不能同时打开一个 MIDI 端口。

存储器不足或资源不足。

原因	解决方法
存储器不足或资源不足。	重新启动 Windows。

文件不能打开。



原因	解决方法
	741 9 69 4 101
MIDI 数据的内容是不正常	打开以把这个 MIDI 数据
的。	制作的音序器,修正不正
	常的数据,保存。试试另的
	轨道格式或另的时刻格式。
	保存另的文件格式。
硬盘坏了。	扫描磁盘,错误修复。
存储器不足或资源不足。	重新启动 Windows。

※1: 对于用户定义的 MIDI 数据的规格,请看 3 如何制作用户定义的数据。

※2: 鼓套数据要放在 patch 夹里, 节奏式样数据要放在 pattern 夹里。

AutoDrum.exe 系统错误

因为电脑没有*.dll、所以不能驱动程序。

AutoDrum.exe


因为这个软件的 side by side 构成是不正确的,所以不能驱动程序。

Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime Error!

AutoDrum

*.dll Load failed!!







为了驱动程序, 你要下面的 DLL。

开放 MIDI 项目制作(附属跟自动鼓)

AutoDrumJpn.dll	自动鼓的日文资源 DLL。
AutoDrumEnu.dll	自动鼓的英文资源 DLL。
AutoDrumChs.dll	自动鼓的中文资源 DLL。
MIDIIO.dll	MIDI 消息输入输出库。
MIDIClock.dll	MIDI 时刻计测库。
MIDIData.dll	MIDI 数据作成编辑库。
MIDIStatus.dll	MIDI 音源状态管理库。

※ 为了载入上述 Microsoft 动态链接库,你要把AutoDrum.manifest 放在跟 AutoDrum.exe 一样的夹里。

原因	解决方法
忘了解压缩 zip 文件。	先,解压缩 zip 文件,后,
	驱动程序。
DLL 文件坏了,或, DLL	重新下载自动鼓。
的版本是错误的。	
manifest 文件坏了, 或,	重新下载自动鼓。
manifest 的版本是错误的。	

4-2. 声音没有听起来

原因	解决方法
放大器的音量是0。	调大放大器的音量,或,
	使用耳机。
放大器或扬声器的电缆没	连接电缆。
有连接。	
MIDI 电缆或 USB 电缆没	连接电缆。
有连接。	
音源的主音量是0。	对音源发送 GM 系统开,
	GM 系统关, GS 复位,
	XG 复位等。
音源的 CC#7(音量)或	对音源发送 GM 系统开,
CC#11(表情踏板)等是 0。	GM 系统关, GS 复位,
	XG 复位等。
如果你使用 Windows 内置	在音量控制,解除静音,
的音源,音量控制设置错。	调大音量。
MIDI输出设备选择"无"。	通过"MIDI 设备(D)",选
	择 MIDI 输出设备。
套鼓的 MIDI 数据指定错	指定存在的 CC#0(群选择
音色号码。	MSB), CC#32(群 选 择
	MSB), 程序变更的值。可用
	的音色号码,请看你的机
	器的用户手册。这些事件
	的通道要是10。
式样的 MIDI 数据没有音	式样的 MIDI 数据里插入
符事件,或,音符事件的	音符事件,或,调高音符
打速度是太低。	事件的打速度。音符事件
	的通道要是10。
虽然你选择从模式,可是	选择"MIDI同步模式
MIDI 时钟或 SMPTE/MTC	(N)",选择"MIDI 时钟接
不能接收。	收"或"SMPTE/MTC接
	收",而发送对这个端口
	MIDI 同步消息。

5. MIDI 实施执行

Model: AutoDrum4.2 Date: 2015/06/26

5-1. 接收数据

■通道声音消息

●音符开

 状态字节
 第2字节
 第3字节

 8nH
 KkH
 vvH

 9nH
 KkH
 00H

 n=MIDI通道号码:
 0H-FH(ch.1~ch16)

 kk=键号码:
 00H-7FH(0~127)

vv=离速度: 00H-7FH(0~127)

※如果同步停止是 on, 停止式样的演奏。但, 在按别的键盘, 或, 在踏延音踏板中, 没停止式样的演奏。

●音符关

 状态字节
 第2字节
 第3字节

 9nH
 KkH
 vvH

 n=MIDI 通道号码: 0H-FH(ch.1~ch16)

 kk=键号码: 00H-7FH(0~127)

 vv=打速度: 01H~7FH(1~127)

※如果同步开始是 on,从最初开始节奏式样的演奏。但,如果在已经演奏中,什么也没有发生。

●控制变更

○延音踏板

 状态字节
 第2字节
 第3字节

 BnH
 40H
 vvH

 n=MIDI 通道号码:
 0H-FH(ch.1~ch16)

 vv=控制值:
 00H-7FH(0~127)

※如果同步开始是 on 而离键盘,一踏延音踏板,就从最初 开始节奏式样的演奏。

※如果同步停止是 on 而离键盘,一离延音踏板,就停止节奏式样的演奏。

■系统实时消息

●MIDI 时钟

<u>状态字节</u>

F8H

※一些 MIDI 机器,为了通知现在的进行状态,把 MIDI 时钟,以 24 下每个四分音符,间歇地发送下去。如果选择从模式而"MIDI 时钟接收",如果接收这个消息,演奏位置就被进行四分音符的 1/24 钟。

●开始

<u>状态字节</u>

FAH

※如果接收这个消息,从最初开始节奏式样的演奏。如果在已经演奏中,什么也没有发生。

●继续

状态字节

FBH

※如果接收这个消息,从现在的位置开始节奏式样的演奏。 如果在已经演奏中,什么也没有发生。

●停止

状态字节

FCH

※如果接收这个消息,停止节奏式样的演奏。如果在已经停止中,什么也没有发生。

5-2. 发送数据

●音符开

状态字节第2字节第3字节8nHkkHvvH9nHkkH00Hn=MIDI通道号码:0H-FH(ch.1~ch16)kk=键号码:00H-7FH(0~127)vv=离速度:00H-7FH(0~127)

●音符关

 状态字节
 第2字节
 第3字节

 9nH
 kkH
 VvH

 n=MIDI通道号码: 0H-FH(ch.1~ch16)

 kk=键号码: 00H-7FH(0~127)

 vv=打速度: 01H~7FH(1~127)

●键触后

 状态字节
 第2字节
 第3字节

 AnH
 kkH
 VvH

 n=MIDI 通道号码: 0H-FH(ch.1~ch16)
 kk=键号码: 00H-7FH(0~127)

 vv=键触后值: 00H-7FH(0~127)

●控制变更

 状态字节 BnH
 第2字节 ccH
 第3字节 vvH

 n=MIDI 通道号码:
 0H-FH(ch.1~ch16)

 cc=控制变更号码:
 00H-7FH(0~127)

 vv=控制值:
 00H-7FH(0~127)

●程序变更

●通道触后

●弯音

状态字节 第2字节 第3字节

EnH llH mmH n=MIDI 通道号码: 0H-FH(ch.1~ch16) mm, ll=弯音值: 00 00H - 40 00H - 7F 7FH(-8192~0~+8191)

■系统排他消息

 状态字节
 第2字节
 最終字节

 F0H
 vvH
 F7H

 vv=任意的值:
 00H-7FH(0~127)

■系统公共消息

●MIDI 时刻码四分之一帧

 状态字节
 第2字节

 F1H
 tvH

 t=帧类型:
 0H-7H(0~7)

 v=値4位:
 0H-FH(0~15)

V— 個 4 匹: 011-111(0 13)				
t	v			
0	帧番号(00~29)下位 4 位			
1	帧番号(00~29)上位4位			
2	秒(00~59)下位4位			
3	秒(00~59)上位 4 位			
4	分(00~59)下位 4 位			
5	分(00~59)上位4位			
6	时(00~23)下位 4 位			
7	0 在 1 位、帧速率(00~03)、时(00~23)上位 1 位			

※MIDI 时刻码四分之一帧,为了通知现在的演奏位置,对选择"SMPTE/MTC发送"的端口,间歇地发送下去。

■系统实时消息

●MIDI 时钟

状态字节

F8H

※MIDI 时钟,为了通知现在的进行状态,以 24 下每个四分音符,对"MIDI 时钟发送"选择的端口,间歇地发送下去。

●开始

<u>状态字节</u>

FAH

※从最初演奏开始的时候,对"MIDI输出设备"选择的端口,发送开始消息。

●继续

状态字节

FBH

※从中间演奏开始的时候,对"MIDI输出设备"选择的端口,发送继续消息。

●停止

状态字节

FCH

※演奏停止的时候,对"MIDI输出设备"选择的端口,发送停止消息。

5-3. MIDI 实施执行图

功能		发 送	接收	备考
Tr. 1515	键号码	0	0	
音符	打速度	0	×	
键触后		0	×	
控制变更		0	×	
控制变	64	0	0	延音踏板
更	其他(0到101)	0	×	
程序变更		0	×	
系统排他	系统排他		0	
	MIDI 时刻码四分 之一帧(0xF1)	0	0	* 2
系 统 公 共消息	乐曲位置选择 (0xF2)	0	0	* 1
	乐曲号码(0xF3)	×	×	
	旋律要求(0xF6)	×	×	
	MIDI 时钟(0xF8)	0	0	※ 1
	开始(0xFA)	0	0	※ 3
系统实	继续(0xFB)	0	0	※ 3
时消息	停止(0xFC)	0	0	※ 3
	积极传感(0xFE)	×	×	
	系统复位(0xFF)	×	×	

- ※1: 发送只"MIDI时钟发送"选择时。
- ※1:接收只"MIDI时钟接收"选择时。
- ※2: 发送只"SMPTE/MTC发送"选择时。
- ※2:接收只"SMPTE/MTC接收"选择时。
- ※3: 发送只"MIDI 时钟发送"或"SMPTE/MTC 发送"时。

6. 规格

AutoDrum4.2: 自动鼓演奏软件

6-1. 软件的规格

程序语言和开发		
Standard Edition Service Pack 1 线程构成 四个线程(主线程, 鼓套演奏用线程, 节奏式样演奏用线程, 输入用线程) MIDI 设备输入输出 1端口(WMME) 输出 1端口(WMME) H出功能 标准 MIDI 文件(*.mid) MIDI 数据的文件读取 / 保存功能 标准 MIDI 文件(*.mid) SMF 轨道格式 0 / 1 读取 主: 內置时钟(Windows 多媒体计时器)从: MIDI 时种,或 SMPTE / MTC (MIDI Time code quarter frame)	程序语言和开发	C/C++言語 / Win32API / MFC
线程构成 四个线程(主线程, 鼓套演奏用线程, 节奏式样演奏用线程, 输入用线程) MIDI 设备输入输出 1端口(WMME) 出功能 输出 1端口(WMME) MIDI 数据的文件读取 / 保存功能 标准 MIDI 文件(*.mid) SMF 轨道格式 0 / 1 读取 时种方式 主: 內置时钟(Windows 多媒体计时器)从: MIDI 时种,或SMPTE / MTC (MIDI Time code quarter frame)	环境	Microsoft Visual Studio 2008
程, 节奏式样演奏用线程, 输入 用线程) MIDI 设备输入输 输入 1 端口(WMME)		Standard Edition Service Pack 1
MIDI 设备输入输 期线程) 出功能 输出 1端口(WMME) Thru On/Off MIDI 数据的文件 读取 / 保存功能 标准 MIDI 文件(*.mid) 该取 / 保存功能 SMF 轨道格式 0 / 1 读取 时种方式 主: 內置时钟(Windows 多媒体计时器) 从: MIDI 时种,或 SMPTE / MTC (MIDI Time code quarter frame)	线程构成	四个线程(主线程,鼓套演奏用线
MIDI 设备输入输出 1端口(WMME) 出功能 输出 1端口(WMME) Thru On/Off MIDI 数据的文件读取 / 保存功能 标准 MIDI 文件(*.mid) SMF 轨道格式 0 / 1 读取 主: 內置时钟(Windows 多媒体计时器) 从: MIDI 时种,或 SMPTE / MTC (MIDI Time code quarter frame)		程,节奏式样演奏用线程,输入
出功能 输出 1 端口(WMME) Thru On/Off MIDI 数据的文件 标准 MIDI 文件(*.mid) 该取 / 保存功能 SMF 轨道格式 0 / 1 读取 时种方式 主: 內置时钟(Windows 多媒体计时器) 从: MIDI 时种, 或 SMPTE / MTC (MIDI Time code quarter frame)		用线程)
Thru On/Off MIDI 数据的文件 标准 MIDI 文件(*.mid) 该取 / 保存功能 SMF 轨道格式 0 / 1 读取 时种方式 主: 內置时钟(Windows 多媒体计时器) 从: MIDI 时种,或 SMPTE / MTC (MIDI Time code quarter frame)	MIDI 设备输入输	输入1端口(WMME)
MIDI 数据的文件	出功能	输出 1 端口(WMME)
读取 / 保存功能 SMF 轨道格式 0 / 1 读取 主: 內置时钟(Windows 多媒体计 时器) 从: MIDI 时种, 或 SMPTE / MTC (MIDI Time code quarter frame)		Thru On/Off
主: 內置时钟(Windows 多媒体计时器) 从: MIDI 时种,或 SMPTE / MTC (MIDI Time code quarter frame)	MIDI 数据的文件	标准 MIDI 文件(*.mid)
时器) 从: MIDI 时种, 或 SMPTE / MTC (MIDI Time code quarter frame)	读取 / 保存功能	SMF 轨道格式 0 / 1 读取
从: MIDI 时种, 或 SMPTE / MTC (MIDI Time code quarter frame)	时种方式	主:内置时钟(Windows 多媒体计
MTC (MIDI Time code quarter frame)		时器)
frame)		从: MIDI 时种, 或 SMPTE /
		MTC (MIDI Time code quarter
拍速度 16~255hpm, 1bpm 单位。		frame)
10 2000pm, 10pm E o	拍速度	16~255bpm,1bpm 单位。

6-2. 作业环境

OS	Microsoft Windows XP / Vista / 7 /
	8.1 / 10 正常运行的电脑
CPU	约 Core2Duo
存储器	约 2GB
硬盘	约 10MB
显示器	640×480 像素或更高分辨率的全
	彩色显示器。
MIDI 音源	外部 MIDI 音源或合成器。
	(Microsoft GS Wavetable Synth
	内置音源是可用的、VSTi不是可
	用的。)
MIDI 键盘	外部 MIDI 键盘(选项)。对应于
	MMC/MTC 输出/输入功能
其他	声音听起来的环境(放大器/扬声
	器或耳机)。

6-3. 关连动态链接库(*.dll)

开放 MIDI 项目制作(附属跟自动鼓)

AutoDrumJpn.dll	自动鼓的日文资源 DLL。
AutoDrumEnu.dll	自动鼓的英文资源 DLL。
AutoDrumChs.dll	自动鼓的中文资源 DLL。
MIDIIO.dll	MIDI 消息输入输出库。
MIDIClock.dll	MIDI 时刻计测库。
MIDIData.dll	MIDI 数据作成编辑库。
MIDIStatus.dll	MIDI 音源状态管理库。