

# 程序部署(v2)

👤 thun888 📅 2024年7月21日 👁 ... ⌚ 大约 3 分钟

## 获取路由器key

通常情况下，key是恒定的，但我依然推荐你检查一番

可以使用[自动程序](#)获取

在路由器登录页面按下右键，选择查看源代码，搜索 Encrypt ，提取下面 key 字段的内容



# 安装/运行

## Docker 部署

对于一些支持docker的小米路由器，也可以尝试使用docker运行

推荐使用 Docker 部署，执行命令创建容器：

```
docker run -d \  
  --name mirouter-ui  
  -p 6789:6789  
  -v $(pwd):/app/data  
  --restart=always  
  thun888/mirouter-ui
```

### 提示

Docker的端口映射命令参数为 `-p 外部端口:内部端口` 。若需修改端口，仅需要修改外部端口即可，且在配置文件中无需修改端口配置。

如果无法拉取镜像，请尝试更改镜像源

该命令会在当前目录下创建容器，配置文件及数据库一并储存在该目录下。

修改配置文件即可

## 普通方式部署

MRUI采用 Golang 编写，仅需下载二进制文件即可执行。你可以访问[Release](#) 来获取最新版本，但鉴于GitHub在国内的访问情况，你还可以从[镜像站](#) 下载。

1. 下载对应架构的程序（在早期测试中观察到部分路由器与upx存在兼容性问题，如无法运行可尝试 `_noupx` 版本）
2. 运行，在程序导出配置后会自动关闭
3. 修改配置
4. 再次运行，若未开启 `tiny` 模式会在下载完静态资源再后开启web服务

5. 尝试访问 `http://ip:port` 吧

注

若需要部署到路由器上可参考[这里](#)

# 配置文件

在看到配置文件后，来看一下配置项的含义吧

# 路由器设备配置

dev:

- password: "" # 路由器密码

key: "a2ffa5c9be07488bbb04a3a47d3c5f6a" # 路由器密钥

ip: "192.168.31.1" # 路由器IP地址

islocal: false # 是否为本地模式

# 历史记录配置

history:

enable: true # 是否启用历史记录

maxsaved: 3000 # 最大保存记录数

sampletime: 300 # 采样时间（秒）

# 应用配置

debug: true # 调试模式

port: 6789 # 服务端口

address: "0.0.0.0" # 监听地址

tiny: false # 精简模式

flushTokenTime: 1800 # Token刷新时间（秒）

safemode: true # 安全模式

api\_key: "" # 认证令牌

yaml

配置项：

| 配置名     | 默认值 | 解释                   |
|---------|-----|----------------------|
| dev     | []  | 路由器信息，参阅 dev项        |
| history | []  | 历史记录相关功能，参阅 history项 |

| 配置名            | 默认值       | 解释                                       |
|----------------|-----------|------------------------------------------|
| debug          | true      | debug模式，建议在测试正常后关闭                       |
| port           | 6789      | 网页页面端口号                                  |
| address        | "0.0.0.0" | 监听地址                                     |
| tiny           | false     | 启用后，不再下载静态文件，需搭配 <a href="#">在线前端</a> 使用 |
| flushTokenTime | 1800      | 刷新token时间间隔(s)                           |
| safemode       | true      | 是否启用安全模式，关闭后可通过传入认证令牌鉴权后调用任意API接口        |
| api_key        |           | 认证令牌（在关闭安全模式后请务必配置该项）                    |

dev字段是一个数组，内含的每个元素包含单个设备的配置信息。数组中的每个对象描述如下：

| 配置名      | 默认值                              | 解释                                      |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| password |                                  | 路由器密码                                   |
| key      | a2ffa5c9be07488bbb04a3a47d3c5f6a | 路由器key（如果和前文获取的不同，请更改为自己获取的）            |
| ip       | 192.168.31.1                     | 路由器IP                                   |
| islocal  | false                            | 启用后，程序通过 gopsutil 库获取CPU占用，在支持的路由器上获取温度 |

配置多个对象以使用多路由模式，但要注意，如果使用有线/无线组网，数据统计由主路由负责，子路由无法获取信息属于正常情况

history项：

| 配置名    | 默认值   | 解释         |
|--------|-------|------------|
| enable | false | 是否启用历史数据统计 |

| 配置名        | 默认值  | 解释        |
|------------|------|-----------|
| sampletime | 300  | 采样时间间隔(s) |
| maxsaved   | 8640 | 最多记录条数    |

提示

保存数据条数过多可能会造成前端页面卡顿。同时，为了减小历史数据拟合时产生的误差，sampletime应不超过600

上次编辑于: 2025/10/18 17:31:59

贡献者: thun888

Copyright © 2026 thun888 CC BY-NC-SA 4.0 Licensed